Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin

4. April 2019

Grundsätze für die Übermittlung der Daten für die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung in der vom 01.01.2020 an geltenden Fassung[1]

Die Deutsche Rentenversicherung Bund bestimmt in den nachfolgenden Grundsätzen den Aufbau der Datensätze und der Datenbausteine sowie die Übermittlung der Arbeitgeberdaten zum Zweck der Betriebsprüfung nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) im Rahmen des Verfahrens elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP).

Diese Grundsätze gelten für

- den Aufbau und die Übermittlung der maschinell generierten Daten aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen (§ 28p Abs. 6a SBG IV),
- den Aufbau und die Übermittlung der Daten aus Systemen der betrieblichen Finanzbuchhaltung (§ 28p Abs. 6a SBG IV),
- den Aufbau und die Bereitstellung von Grunddaten für Meldekorrekturen,
- die Bereitstellung von Prüfergebnissen mittels Datenübertragung (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Beitragsverfahrensverordnung (BVV)).

[1] Genehmigt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 16.05.2019 nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Gliederung

1	Allgemeines	4
2	Rechtliche Grundlagen der Betriebsprüfung	4
3	Automatisierte Abrechnungsverfahren	4
3.1	Daten aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen	5
3.2	Daten aus Finanzbuchhaltungssystemen	5
4	Datensätze der Arbeitgeber	5
4.1	Vorlaufsatz	6
4.2	Datensatz Kommunikation	6
4.3	Datensätze im Bereich Entgeltbuchhaltung	6
4.3.1	DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber	7
4.3.1.1	DBS1 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSAG)	8
4.3.2	DSEK - Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse	8
4.3.3	DSBN - Datensatz Beitragsnachweis	8
4.3.3.1	DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge	8
4.3.3.2	DBRB - Datenbaustein Restbeträge	8
4.3.4	DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer	8
4.3.4.1	DBKN - Datenbaustein Knappschaft	9
4.3.4.2	DBS3 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSAN)	9
4.3.5	DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer	9
4.3.5.1	DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld	10
4.3.5.2	DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit	10
4.3.5.3	DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost	10
4.3.5.4	DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West	10
4.3.5.5	DBS4 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSLA)	11
4.3.5.6	DBVT - Datenbaustein Vortragswerte	11
4.3.5.6.1	DBVK - Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld	11
4.3.5.6.2	DBVS - Datenbaustein Vortragswerte Saisonkurzarbeitergeld	11
4.3.5.6.3	DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell	11
4.3.5.6.4	DBVA - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell	11
4.3.5.6.5	DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell	11
4.3.5.6.6	DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell	12
4.3.5.6.7	DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell	12
4.3.5.6.8	DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell	12
4.3.5.6.9	DBS5 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DBVT)	12
4.4	Datensätze im Bereich Finanzbuchhaltung	12
4.4.1	DSKB - Datensatz Kontenbuchungen	12
4.5	Nachlaufsatz	13
5	Datensätze der Deutschen Rentenversicherung	13
5.1	DSSM - Datensatz Statusmeldung	13
5.2	DSGM - Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen	14
5.3	DSUM - Datensatz Information zur Ursprungsmeldung	14
6	Datenübermittlung	14
6.1	Allgemeines	14
6.2	Datenanforderung und Liefertermin	14
6.3	Dateiaufbau für die Übertragung an die DSRV	15
6.3.1	Entgeltbuchhaltung	15
6.3.2	Finanzbuchhaltung	15
6.3.3	Dateisplittung	15
6.4	Rückmeldung an den Ersteller pro Dateilieferung	18
6.4.1	Annahmequittung	18

6.4.2 Verarbeitungsprotokoll bei Dateiabweisung 18
6.4.3 Rückmeldung nach Verarbeitung bei der DSRV 18
6.4.3.1 Dateiaufbau bei Verarbeitungsbestätigung 19
6.4.3.2 Dateiaufbau bei der Rückmeldung von fehlerhaften Datensätzen 19
6.4.4 Statusmeldungen 19
6.5 Rückmeldung an den Arbeitgeber 19
6.5.1 Bereitstellung von Daten für Meldekorrekturen 19
6.5.2 Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung 21
6.6 Stornierung von Datenlieferungen durch den Arbeitgeber 21
6.7 Datenlöschung 22
7 Anlagen 22

1 Allgemeines

Die Arbeitgeber erhalten im Rahmen des Verfahrens euBP die Möglichkeit, die für die Prüfung relevanten Daten elektronisch anzuliefern. Die vom Arbeitgeber übermittelten Daten werden mit Hilfe einer Prüfsoftware analysiert und die daraus gewonnenen Ergebnisse als Hinweise für die Prüfung genutzt. Ziel ist es, die Prüfdauer bei den einzelnen Prüfstellen zu reduzieren. Unter Umständen kann eine Prüfung vor Ort gänzlich entfallen. Nach Abschluss der Prüfung hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, Ergebnisse elektronisch abzurufen.

2 Rechtliche Grundlagen der Betriebsprüfung

Die Rentenversicherungsträger sind verpflichtet, mindestens alle vier Jahre bei den Arbeitgebern zu prüfen, ob diese ihre Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch erfüllen (§ 28p SGB IV, BVV). Sie prüfen insbesondere:

- die Richtigkeit der Beitragszahlungen und der Meldungen zur Sozialversicherung
- die Umlagen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz
- die Insolvenzgeldumlage
- die Beurteilung von unfallversicherungspflichtigem Arbeitsentgelt und dessen Zuordnung zu den unfallversicherungsträgerspezifischen Gefahrtarifstellen
- die Abgaben und Meldepflichten nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
- den Insolvenzschutz bei Wertguthabenvereinbarungen.

Sofern die Arbeitgeber am Verfahren euBP teilnehmen, können die Rentenversicherungsträger verlangen, dass die Arbeitgeber die maschinell geführten Daten nach Maßgabe der nachfolgenden Grundsätze zum Zwecke der Betriebsprüfung übermitteln (§ 28p Abs. 6a SGB IV).

3 Automatisierte Abrechnungsverfahren

Die Regelung des § 9 Abs. 5 BVV erlaubt es dem Arbeitgeber, Entgeltunterlagen auf maschinell verwertbaren Datenträgern zu führen. Der Verweis in § 28p Abs. 6a SGB IV auf § 147 Abs. 6 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung (AO) ermöglicht es den Rentenversicherungsträgern, im Rahmen einer Betriebsprüfung Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und diese maschinell auszuwerten.

Um eine ordnungsgemäße Übermittlung der Daten aus der Entgeltbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung zu gewährleisten, wurde eine einheitliche Schnittstelle definiert.

3.1 Daten aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen

Grundlegende Voraussetzung für die Übermittlung der Daten aus der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung im Rahmen der euBP ist, dass diese aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen stammen und über das Modul „euBP“ bereitgestellt werden. Die Einzelheiten der Systemuntersuchung ergeben sich aus den gemeinsamen Grundsätzen der Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger für die Untersuchung von Entgeltabrechnungsprogrammen und Ausfüllhilfen (Systemuntersuchung) und die Datenweiterleitung innerhalb der Sozialversicherung nach § 22 DEÜV in der jeweils geltenden Fassung.

Für die Erstellung und Übermittlung der Daten sind zusätzlich die Gemeinsamen Grundsätze Technik nach § 95 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

3.2 Daten aus Finanzbuchhaltungssystemen

Die Annahme der Daten aus der Finanzbuchhaltung im Rahmen der euBP setzt zum einen die Übermittlung im eXTra-Standard und zum anderen den korrekten Dateiaufbau voraus.

4 Datensätze der Arbeitgeber

Für die Datenübermittlung zwischen den Arbeitgebern und der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) sind die nachstehend beschriebenen Datensätze mit den zugehörigen Datenbausteinen in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden (vgl. Anlagen 1 und 2).
Jede Datei beginnt mit einem Vorlaufsatz (VOSZ), es folgt ein Datensatz Kommunikation (DSKO) und endet mit einem Nachlaufsatz (NCSZ). Zwischen DSKO und NCSZ sind die verfahrensspezifischen Datensätze zu liefern. Diese beinhalten ausschließlich Daten zu einer konkreten Betriebsnummer, welche im Feld „Betriebsnummer des Verursachers der Datei (BBNRVU)“ des VOSZ angegeben werden muss.
Die prüfrelevanten Daten sind durch eine gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung (vgl. Abschnitt 6) im eXTra-Standard zu übermitteln.

4.1 Vorlaufsatz

Im Vorlaufsatz sind grundlegende Informationen zur Datensendung anzugeben. Der Inhalt des Feldes „Betriebsnummer des Verursachers der Datei“ muss der vom zentralen Betriebsnummernservice der Bundesagentur für Arbeit vergebenen achtstelligen Betriebsnummer des zu prüfenden Betriebes entsprechen.

4.2 Datensatz Kommunikation

Zur Identifikation der eingesetzten Software und zur Sicherstellung eines maschinellen Qualitätsmanagementverfahrens erstellt das vom Arbeitgeber eingesetzte Abrechnungsprogramm je Datenpaket (Message im Sinne vom eXTra-Standard) an die Datenannahmestelle einen Datensatz Kommunikation (DSKO), der insbesondere die folgenden Daten enthält:

- PROD-ID - Produkt-Identifikation des Softwareproduktes (Programmbezeichnung)
- MOD-ID - Modifikations-Identifikation des Softwareproduktes (Versionsnummer)

Bei Datenlieferungen aus Finanzbuchhaltungssystemen sind die Felder zur Prod- und Mod-ID nicht zu befüllen, da hier keine entsprechenden Nummern von der Informationstechnischen Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung (ITSG GmbH) vergeben werden.
Darüber hinaus enthält der DSKO zur Sicherstellung einer korrekten Adressierung alle erforderlichen Angaben zum Ersteller der Datenlieferung. Die Angaben für den DSKO sind aktuell zu halten.

4.3 Datensätze im Bereich Entgeltbuchhaltung

Für die Datenübermittlung sind ausschließlich die in der nachstehenden Aufstellung beschriebenen Datensätze mit den zugehörigen Datenbausteinen zu verwenden (vgl. Anlage 1).
Die Datensätze DSAG und DSAN sind obligatorisch und stellen somit den Mindestumfang einer Lieferung dar.
Treffen ein oder mehrere der in den weiteren Datensätzen und Datenbausteinen beschriebenen Sachverhalte zu, müssen diese zusätzlich gemeldet werden. Vorhandene Vortragswerte zu den einzelnen Sachverhalten sind gleichermaßen zu liefern.

- Datensatz Stammdaten Arbeitgeber (DSAG)
    - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBS1)
- Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse (DSEK)
- Datensatz Beitragsnachweis (DSBN)
    - Datenbaustein Schätzbeiträge (DBSC)

    - Datenbaustein Restbeträge (DBRB)
- Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer (DSAN)
    - Datenbaustein Knappschaft (DBKN)
    - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBS3)
- Datensatz Lohn Arbeitnehmer (DSLA)
    - Datenbaustein Kurzarbeitergeld (DBKG)
    - Datenbaustein Altersteilzeit (DBAT)
    - Datenbaustein Wertguthaben Ost (DBWO)
    - Datenbaustein Wertguthaben West (DBWW)
    - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBS4)
    - Datenbaustein Vortragswerte (DBVT)
        - Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld (DBVK)
        - Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld (DBVS)
        - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell (DBVF)
        - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell (DBVA)
        - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell (DBOS)
        - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell (DBOA)
        - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell (DBWS)
        - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West im Alternativ-/Options-Modell (DBWA)
        - Datenbaustein Vortragswerte Seemännische Besonderheiten (DBS5)

4.3.1 DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

Der DSAG enthält die zur Identifizierung und Durchführung der Betriebsprüfung erforderlichen Stammdaten des Arbeitgebers.
Das Feld „Mandant“ dient insbesondere der Unterscheidung von mehreren Mandanten und Abrechnungskreisen innerhalb des Betriebes bzw. Betriebsteiles. Eine Angabe ist hier zwingend vorzugeben (z.B. Arbeiter und Angestellte, Kostenstellen, Abteilungen). Sofern im System keine Unterscheidung zwischen einzelnen Mandanten oder Abrechnungskreisen vorgenommen wurde, kann hier die Betriebsnummer verwendet werden.

4.3.1.1 DBS1 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSAG)

Daten zu seemännischen Besonderheiten im Bereich der Arbeitgeberstammdaten sind mit dem DBS1 zu liefern.

4.3.2 DSEK - Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse

Im DSEK wird der vom Arbeitgeber nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz gewählte Erstattungssatz für den Umlagebeitrag im Krankheitsfall (U1-Verfahren) für die beteiligten Einzugsstellen hinterlegt.
Der Datensatz ist für alle am Erstattungsverfahren teilnehmenden Mandanten einmal je Einzugsstelle zu liefern.

4.3.3 DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

Inhalt und Aufbau des DSBN orientieren sich am Datensatz für die Übermittlung von Beitragsnachweisen der Arbeitgeber (vgl. „Gemeinsame Grundsätze zum Aufbau der Datensätze für die Übermittlung von Beitragsnachweisen durch Datenübertragung nach § 28b Abs. 2 SGB IV“).
Der Datensatz ist für jede beteiligte Einzugsstelle (eindeutige BBNRKK) zu liefern, sofern Beitragsnachweise vorliegen.

4.3.3.1 DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge

Eine vom Arbeitgeber gegebenenfalls vorgenommene monatliche Ermittlung der voraussichtlichen Beitragsschuld ist im DBSC darzustellen.

4.3.3.2 DBRB - Datenbaustein Restbeträge

Mit dem DBRB sind die vom Arbeitgeber errechneten Differenzbeträge zwischen der voraussichtlichen und der tatsächlichen Beitragsschuld des Vormonats zu liefern.

4.3.4 DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

Im DSAN sind die in den Entgeltunterlagen vorhandenen prüfrelevanten Personenstandsdaten der im Betrieb abgerechneten Beschäftigten enthalten. Zu den Prüfdaten gehören nicht nur die Daten aller abgerechneten Arbeitnehmer, sondern die Daten aller abgerechneten Beschäftigten.
Ausnahme: Beschäftigte, für die ausschließlich im Zahlstellenverfahren die Betriebsrenten (Versorgungsbezüge) ermittelt werden (auf diesen Personenkreis erstreckt sich ein eigenes Prüfverfahren).
Die Informationen sind für jeden Beschäftigten je Mandant in einem DSAN zu liefern.

4.3.4.1 DBKN - Datenbaustein Knappschaft

Die Besonderheiten eines knappschaftlichen Versicherungsverhältnisses sind mit dem DBKN zu melden.
Die Lieferung erfolgt einmal je Stammdatensatz im DSAN.

4.3.4.2 DBS3 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSAN)

Daten zu seemännischen Besonderheiten bezüglich der Arbeitnehmerstammdaten sind mit dem DBS3 zu liefern.

4.3.5 DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

Nach § 28f Abs. 1 Satz 1 SGB IV i.V.m. der BVV hat der Arbeitgeber für jeden Beschäftigten, getrennt nach Kalenderjahren, Entgeltunterlagen im Geltungsbereich dieses Gesetzes in deutscher Sprache zu führen.
Im DSLA müssen sämtliche Daten zur Entgeltabrechnung unter Berücksichtigung der vorgenannten Form- und Inhaltsvorschriften enthalten sein.
Der Datensatz ist für jeden im Prüfzeitraum abgerechneten Arbeitnehmer je Mandant zu erstellen. Der DSLA muss in der Lieferreihenfolge immer unmittelbar hinter dem zugehörigen DSAN stehen.
Sind Korrekturen erfolgt, sind neben allen Korrekturabrechnungen auch die ursprünglich erstellten Abrechnungen zu liefern. Die Korrekturabrechnungen müssen sämtliche Abrechnungswerte enthalten; eine Differenzwertübermittlung ist nicht zulässig.
Bei innerhalb des aktuellen Prüfzeitraums durchgeführten Korrekturabrechnungen, welche Abrechnungen im Kalenderjahr vor dem aktuellen Prüfzeitraum betreffen, ist das komplette bzw. komplettierte Kalenderjahr vor dem Prüfzeitraumbeginn zu liefern. Dabei ist bei Prüfzeitraumbeginn zum 01.01. eines Jahres das komplette vorherige Kalenderjahr zu übermitteln. Bei unterjährigem Prüfzeitraumbeginn (z.B. 01.07.2018) sind die Daten ab dem 01.01. des Jahres des Prüfzeitraumbeginns (z.B. 01.01.2018) zu übermitteln. Bei im laufenden Kalenderjahr bzw. im Jahr nach dem Prüfzeitraumende durchgeführten Korrekturabrechnungen, welche Abrechnungen aus dem aktuellen Prüfzeitraum oder aus dem Vorjahr des Prüfzeitraums betreffen, sind die Abrechnungsdaten für den Zeitraum vom Prüfzeitraumende bis zum letzten vollständig abgerechneten Kalendermonat zu übermitteln. In den genannten Konstellationen sind zur korrekten Bewertung der Arbeitgeberdaten zusätzlich die entsprechenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmerstammdaten (DSAG und DSAN) für die betroffenen Zeiträume zu übermitteln.
Über die Datensatzbeschreibung hinausgehende Entgeltbestandteile (bspw. Winterbauumlage, Arbeitgeber-Beitragszuschuss zur KV, Beiträge zu den Arbeitskammern Bremen und Saarland sowie zur berufsständischen Versorgung) sind über das im Datensatz vorhandene Konstrukt zur Abbildung

von Lohnarten zu übermitteln. Es ist hierbei zu beachten, dass dieses Datenkonstrukt nicht mit den tatsächlichen Lohnarten im Entgeltabrechnungsprogramm gleichzusetzen ist.

Die Daten müssen für die Betriebsprüfung einen schlüssigen und lückenlosen Aufbau der Entgeltbescheinigung entsprechend der Entgeltbescheinigungsverordnung (EBV) und der BVV ermöglichen. Damit soll die Entgeltbescheinigung nachgebildet werden, wie sie den abgerechneten Personen zur Verfügung gestellt wird.
Insbesondere muss detailliert und vollständig nachvollziehbar sein, wie sich das gesetzliche Brutto- und Nettoentgelt sowie der Auszahlungsbetrag ergeben.

4.3.5.1 DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld

Sofern Kurzarbeitergeld bzw. Saisonkurzarbeitergeld gezahlt wird, ist der DBKG für die betroffenen Arbeitnehmer zu übermitteln.
Die Lieferung erfolgt einmalig je Abrechnung im DSLA.

4.3.5.2 DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit

Der Datenbaustein Altersteilzeit behandelt Wertguthaben, die aus einer Altersteilzeit-Vereinbarung hervorgehen. Daten zu Altersteilzeitfällen sind je Arbeitnehmer und je Abrechnung im DSLA mit dem DBAT zu liefern.
Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um Wertguthaben, die aus § 7b in Verbindung mit § 7e SGB IV resultieren.

4.3.5.3 DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

Der Datenbaustein DBWO enthält die im Rechtskreis Ost erzielten Wertguthaben nach § 7b in Verbindung mit § 7e SGB IV.
Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um Wertguthaben, die aus einer Altersteilzeit-Vereinbarung resultieren.

4.3.5.4 DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

Der Datenbaustein DBWW enthält die im Rechtskreis West erzielten Wertguthaben nach § 7b in Verbindung mit § 7e SGB IV.
Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um Wertguthaben, die aus einer Altersteilzeit-Vereinbarung resultieren.

4.3.5.5 DBS4 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSLA)

Daten zu seemännischen Besonderheiten bezüglich der Entgeltabrechnung sind mit dem DBS4 zu liefern.

4.3.5.6 DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

Der DBVT dient der Darstellung der Werte aus dem Vorjahr des Prüfzeitraums (Vorjahreswerte) sowie im Falle eines Systemwechsels der Darstellung der kumulierten Werte (Vortragswerte) aus dem bisher verwendeten Abrechnungssystem. Sofern aufgrund von Korrekturabrechnungen in das Vorjahr des Prüfzeitraums die Abrechnungsdaten aller Arbeitnehmer des kompletten Vorjahres des Prüfzeitraums übermittelt werden, kann auf die Übersendung des Datenbausteins Vortragswerte für die Übermittlung der Vorjahreswerte verzichtet werden.

4.3.5.6.1 DBVK - Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels eine Kurzarbeitergeldzahlung vorliegt, sind die jeweiligen Vortragswerte im DBVK darzustellen.

4.3.5.6.2 DBVS - Datenbaustein Vortragswerte Saisonkurzarbeitergeld

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels eine Saisonkurzarbeitergeldzahlung vorliegt, sind die jeweiligen Vortragswerte im DBVS darzustellen.

4.3.5.6.3 DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels eine Altersteilzeitvereinbarung im Summenfelder-Modell vorliegt, sind die jeweiligen Vortragswerte im DBVF darzustellen.

4.3.5.6.4 DBVA - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels eine Altersteilzeitvereinbarung im Alternativ-/Options-Modell vorliegt, sind die jeweiligen Vortragswerte im DBVA darzustellen.

4.3.5.6.5 DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels Wertguthaben im Rechtskreis Ost im Summenfelder-Modell erzielt wurde, sind diese Werte mit dem DBOS zu liefern.

4.3.5.6.6 DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels Wertguthaben im Rechtskreis Ost im Alternativ-/Options-Modell erzielt wurde, sind diese Werte mit dem DBOA zu liefern.

4.3.5.6.7 DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels Wertguthaben im Rechtskreis West im Summenfelder-Modell erzielt wurde, sind diese Werte mit dem DBWS zu liefern.

4.3.5.6.8 DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels Wertguthaben im Rechtskreis West im Alternativ-/Options-Modell erzielt wurde, sind diese Werte mit dem DBWA zu liefern.

4.3.5.6.9 DBS5 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DBVT)

Vortrags- bzw. Vorjahresdaten zu seemännischen Besonderheiten bezüglich der Entgeltabrechnung sind mit dem DBS5 zu liefern.

4.4 Datensätze im Bereich Finanzbuchhaltung

Für den Bereich der Finanzbuchhaltung ist der Datensatz Kontenbuchungen zu liefern (vgl. Anlage 2). Sofern eine Bilanz nach dem Steuerrecht vorhanden ist, sind diese Daten zu verwenden. Liegt die Bilanz ausschließlich nach dem Handelsrecht vor, sind diese Daten zu verwenden.

4.4.1 DSKB - Datensatz Kontenbuchungen

Die Datei wird als vollgültige / vollständige Sachkontenliste erstellt und geliefert. Diese enthält die Bezeichnung und den jeweiligen Summenwert aller vom Arbeitgeber bebuchten Konten im Prüfzeitraum. Die Lieferung erfolgt inklusive Nullkonten (Saldo beträgt 0,00 €) pro Wirtschaftsjahr. Bei abweichenden Wirtschaftsjahren ist darauf zu achten, dass durch die übermittelten Daten der Prüfzeitraum abgedeckt ist.
Beispiel:
Wirtschaftsjahr = 01.04. - 31.03.
Prüfzeitraum = 01.01.2015 - 31.12.2018
Es ist eine Übermittlung von fünf Wirtschaftsjahren zur Abdeckung des Prüfzeitraums notwendig.

- 01.04.2014 – 31.03.2015
- 01.04.2015 – 31.03.2016
- 01.04.2016 – 31.03.2017
- 01.04.2017 – 31.03.2018
- 01.04.2018 – 31.03.2019

Es sind mindestens alle Buchungen zu den in der Anlage 3 genannten Inhalten vollständig zu liefern. Die Liste stellt keine abschließende Aufstellung der benötigten Prüfdaten dar.
Sind zur Erfüllung des Prüfauftrages Informationen aus weiteren Konten notwendig, so können weitere Konten bzw. Kontenbereiche nachträglich angefordert werden. Diese Anforderung ist vom Prüfauftrag abgedeckt; einer weiteren Begründung bedarf es nicht.

4.5 Nachlaufsatz

Der Nachlaufsatz schließt eine Sendung ab. Die Dateifolgenummer ist identisch zu der im Vorlaufsatz und die Anzahl der enthaltenen Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsatz) wird hier angegeben.

5 Datensätze der Deutschen Rentenversicherung

5.1 DSSM - Datensatz Statusmeldung

Mit dem DSSM werden Status zu den übermittelten Daten übergeben. Es wird dabei zwischen Sendungen mit Entgeltdaten (Exx) und Finanzbuchhaltungsdaten (Fxx) unterschieden. Nachfolgende Status können dabei gemeldet werden:

Status-Code	Status-Text
E23 / F23	Die im Parameter DSVERSION der eXTra-Message angegebene Versionsnummer wird nicht unterstützt.
E24 / F24	Die in der eXTra-Message angegebenen Parameter liegen nicht vollständig vor.
E30 / F30	Abweisung der Datei aufgrund doppelter Identitätsmerkmale.
E50 / F50	Es liegt im System kein Prüftermin vor. Der zuständige RV-Träger wird über Ihre Datensendung informiert. Die Daten werden max. 30 Tage vorgehalten.
E55 / F55	Es wurde im System ein Prüftermin erstellt. Sofern vorläufig gespeicherte Daten vorliegen, werden diese dem Prüffall zugeordnet.
E60 / F60	Weiterleitung an den prüfenden Rentenversicherungsträger erfolgt am TT.MM.JJJJ.

E70 / F70	Datei für Meldekorrekturen bereitgestellt am TT.MM.JJJJ.
E71 / F71	Aktualisierte Datei für Meldekorrekturen bereitgestellt am TT.MM.JJJJ.
E80 / F80	Prüfergebnis bereitgestellt am TT.MM.JJJJ.
E90 / F90	Daten bei der Datenstelle der Rentenversicherungsträger gelöscht am TT.MM.JJJJ.
E91 / F91	Aufgrund Stornierung durch den Absender Daten gelöscht am TT.MM.JJJJ.
E92 / F92	Aufgrund Stornierung des Prüftermins durch Betriebsprüfer Daten gelöscht am TT.MM.JJJJ.
E95 / F95	Innerhalb von 30 Tagen nach Datenannahme wurde im System kein Prüftermin erstellt. Die Daten wurden gelöscht am TT.MM.JJJJ.

5.2 DSGM - Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen

Es erfolgt eine Zusammenrechnung der melderelevanten Entgeltdifferenzen je betroffenem Beschäftigten pro Kalenderjahr.

5.3 DSUM - Datensatz Information zur Ursprungsmeldung

Für die Zuordnung der Grunddaten für Meldekorrekturen zum Personalfall werden mit dem DSUM Informationen zur Ursprungsmeldung bereitgestellt.

6 Datenübermittlung

6.1 Allgemeines

Die Datenübertragung erfolgt ausschließlich im Rahmen des eXTra-Standards. Auf die Verfahren zur Datenübertragung sind die im Bundesanzeiger erstmals am 27. Oktober 2010 veröffentlichten Regeln (Bundesanzeiger Seite 3562) in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Siehe auch § 17 Absatz 1 DEÜV.

6.2 Datenanforderung und Liefertermin

Nimmt der Arbeitgeber am Verfahren euBP teil, werden die Arbeitgeberdaten i.R. der Prüfankündigung (§ 7 Abs. 1 BVV) angefordert. Diese enthält die Angabe des Termins, zu dem die Datenlieferung für einen reibungslosen Prüfablauf spätestens erfolgen muss.

6.3 Dateiaufbau für die Übertragung an die DSRV

Jede Datei beginnt mit einem Vorlaufsatz und endet mit einem Nachlaufsatz. Nach dem Vorlaufsatz ist der Datensatz Kommunikation zu liefern. Zwischen dem Datensatz Kommunikation und dem Nachlaufsatz liegen die verfahrensspezifischen Datensätze, welche sich in die Bereiche Entgeltbuchhaltung und Finanzbuchhaltung aufgliedern. Diese beiden Bereiche sind in getrennten Dateien zu liefern.

6.3.1 Entgeltbuchhaltung

In einer Datei der Entgeltbuchhaltung darf die Anzahl von 500 Arbeitnehmern nicht überschritten werden. Es können beliebig viele Einzeldateien erzeugt werden, um die geforderten Daten zu übermitteln. Für jeden Arbeitnehmer ist ein Datensatzpaar bestehend aus Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer (DSAN) und Datensatz Lohn Arbeitnehmer (DSLA), sofern vorhanden, zu bilden. Das bedeutet, dass diese beiden Datensätze mit identischen Werten für die Angaben Mandant, Aktenzeichen Verursacher und Versicherungsnummer direkt hintereinander geliefert werden müssen. Die erste Datei einer Sendung für einen Betrieb beinhaltet folgende verfahrensspezifische Datensätze in angegebener Reihenfolge:

- 1 bis n Datensätze Stammdaten Arbeitgeber (DSAG)
- 0 bis n Datensätze gewählter Erstattungssatz Krankenkasse (DSEK)
- 0 bis n Datensätze Beitragsnachweis (DSBN)
- 1 bis 500 Datensätze Stammdaten Arbeitnehmer (DSAN)
- 0 bis 500 Datensätze Lohn Arbeitnehmer (DSLA).

Bei einer Dateisplittung enthält jede weitere Datei nur die Datensätze DSAN und DSLA, sofern vorhanden. Zusätzlich ist eine Splittung nach Zeiträumen möglich, wobei sichergestellt sein muss, dass es dabei zu keinen Zeitraumüberschreitungen kommt.

6.3.2 Finanzbuchhaltung

Im Bereich der Finanzbuchhaltung ist der Datensatz Kontenbuchungen (DSKB) je bebuchtem Konto und Wirtschaftsjahr zu liefern.
Es erfolgt eine Dateisplittung nach Wirtschaftsjahr.

6.3.3 Dateisplittung

Bei einer Dateisplittung im Bereich der Entgeltbuchhaltung nach Arbeitnehmeranzahl ergibt sich am Beispiel eines Betriebes mit 600 Arbeitnehmern (jeweils Datensatzpaare) im Prüfzeitraum unter Anwendung der maximalen Arbeitnehmeranzahl (500) pro Datei die nachfolgende Konstellation. Es

wären bspw. auch zwei Dateien mit jeweils 300 Arbeitnehmern oder drei Dateien mit jeweils 200 Arbeitnehmern möglich.

Entgeltbuchhaltung	
1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 1 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 2 KENNZSEKO = J
1 DSKO	1 DSKO
1 bis n DSAG	
0 bis n DSEK	
0 bis n DSBN	
500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA
1 NCSZ	1 NCSZ

Bei einer Splittung nach Zeiträumen sind in der jeweils ersten Datei die Stammdaten für den gewählten Zeitraum zu liefern. Unter Berücksichtigung des vorgenannten Beispiels ergibt sich bei einer kalenderjährlichen Aufteilung und einem Prüfzeitraum von vier Kalenderjahren folgender Sendungsaufbau.

Entgeltbuchhaltung			
Jahr 1		Jahr 2	
1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 1 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 2 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 3 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 4 KENNZSEKO = N
1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO
1 bis n DSAG		1 bis n DSAG	
0 bis n DSEK		0 bis n DSEK	
0 bis n DSBN		0 bis n DSBN	
500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA
1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ

Entgeltbuchhaltung			
Jahr 3		Jahr 4	
1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 5 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 6 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 7 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 8 KENNZSEKO = J
1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO
1 bis n DSAG		1 bis n DSAG	
0 bis n DSEK		0 bis n DSEK	
0 bis n DSBN		0 bis n DSBN	
500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA
1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ

Im Bereich der Finanzverwaltung ergeben sich am Beispiel von 30 relevanten Konten in einem Prüfzeitraum von vier Jahren, wobei hier ein Wirtschaftsjahr einem Kalenderjahr entspricht, folgende Dateien.

Finanzbuchhaltung			
Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 1 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 2 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 3 KENNZSEKO = N	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 4 KENNZSEKO = J
1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO
30 DSBK	30 DSBK	30 DSBK	30 DSBK
1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ

Der Aufbau der Datensätze und Datenbausteine ist in den Anlagen 1 und 2 beschrieben.

6.4 Rückmeldung an den Ersteller pro Dateilieferung

Alle Rückmeldungen erfolgen im Abrufverfahren im Rahmen des eXTra-Standards. Weiterhin ist die jeweils aktuelle Fassung der Dokumentation über Rückmeldungen aus dem euBP-Verfahren der DSRV zu beachten.

6.4.1 Annahmequittung

Die DSRV bestätigt dem Absender der Dateilieferung (Ersteller der Datei, zum Beispiel Arbeitgeber, Steuerberater oder Service-Rechenzentrum) den Eingang der Daten (Annahmequittung). Diese Annahmebestätigung wird unmittelbar nach Eingang der Daten im eXTra-Verfahren generiert.

6.4.2 Verarbeitungsprotokoll bei Dateiabweisung

Vor den Plausibilitätsprüfungen gemäß den Anlagen 1 und 2 werden formale Kriterien, wie u. a. die Lieferreihenfolge, geprüft, die bei einem Fehlersachverhalt eine Dateiabweisung herbeiführen. Dabei enthält das Verarbeitungsprotokoll folgende Datensätze:

- VOSZ der DSRV
- VOSZ der Eingangsdatei
- DSKO der Eingangsdatei
- NCSZ der Eingangsdatei mit Fehlermeldung
- NCSZ der DSRV

6.4.3 Rückmeldung nach Verarbeitung bei der DSRV

Die Daten werden bei der DSRV auf Plausibilität geprüft. Erfolgt die Verarbeitung fehlerfrei, wird dem Absender eine elektronische Verarbeitungsbestätigung zur Abholung bereitgestellt.
Wird bei der Prüfung mindestens ein Fehler festgestellt, erfolgt keine Speicherung der betroffenen Dateilieferung. Die fehlerhaften Datensätze werden um den Datenbaustein Fehler (DBFE, maximal 9) ergänzt und dem Absender bereitgestellt. Die Fehler, die zum Abbruch der Verarbeitung führen, werden in den Anlagen 1 und 2 sowie in der Dokumentation über Rückmeldungen aus dem euBP-Verfahren der DSRV beschrieben.
Enthält im Rahmen einer Dateisplittung eine Datei aus dem Bereich der Entgeltbuchhaltung fehlerhafte Daten, so werden bereits gespeicherte Dateien dieser Sendung gelöscht und nachfolgende Dateien dieser Sendung abgewiesen. Hierbei ist die Gesamtsendung in korrigierter Form zu wiederholen.

6.4.3.1 Dateiaufbau bei Verarbeitungsbestätigung

Der Aufbau der Datei entspricht dem Aufbau eines Verarbeitungsprotokolls bei Dateiabweisung (siehe Ziffer 6.5.2). Der Nachlaufsatz wird in diesem Fall um den Hinweis „NCSZH10“ ergänzt.

6.4.3.2 Dateiaufbau bei der Rückmeldung von fehlerhaften Datensätzen

Jede Datei beginnt mit einem Vorlaufsatz und endet mit einem Nachlaufsatz. Dazwischen liegen der Vorlaufsatz, der Datensatz Kommunikation, die fehlerhaften Datensätze und Datenbausteine mit den entsprechenden Fehlerbausteinen und der Nachlaufsatz der fehlerhaften Lieferung.

6.4.4 Statusmeldungen

Dem Absender der Datei werden verschiedene Statusmeldungen zur Verfügung gestellt. Hierbei wird der Datensatz Statusmeldung (DSSM, Anlage 4) mit einem führenden Vorlaufsatz und einem abschließendem Nachlaufsatz zur Verfügung gestellt.

6.5 Rückmeldung an den Arbeitgeber

Es werden Daten in Bezug auf die erste Eingangsdatei einer fehlerfreien Gesamtsendung mit den jüngsten Abrechnungsdaten über das Abrufverfahren (eXTra-Standard) zur Verfügung gestellt.
Es ist durch den Arbeitgeber sicherzustellen, dass die Daten und Dokumente nur durch Berechtigte abgeholt werden.

6.5.1 Bereitstellung von Daten für Meldekorrekturen

Im Falle von Prüffeststellungen mit melderelevanten Entgeltdifferenzen stellt die Deutsche Rentenversicherung den Arbeitgebern maschinell Grunddaten für die Berichtigung der Meldungen nach der DEÜV zur Verfügung (vgl. Anlage 4).

Der Arbeitgeber wird im Bescheid auf die bei der DSRV bereitgestellten Datensätze für Meldekorrekturen hingewiesen.

Die technische Unterstützung ersetzt nicht die Korrektur der Meldung durch den Arbeitgeber. Die Korrektur der Meldung muss von demjenigen veranlasst werden, der sie erstattet hat (vgl. § 28a SGB IV). Dies schließt auch die Richtigstellung der eigenen Meldungen ein. Der Inhalt einer Meldung muss letztlich beim Arbeitgeber und in der Sozialversicherung in gleicher Weise abgebildet werden. Dies wird nur dann gewährleistet, wenn der Arbeitgeber die Meldung korrigiert.

Grundsätzlich werden immer Datensatzpaare aus DSGM und DSUM direkt hintereinander erzeugt. Sofern zu einem Sachverhalt keine Ursprungsmeldung vorhanden ist, wird der DSGM einzeln bereitgestellt. Das Datensatzpaar bzw. in Einzelfällen nur der DSGM bezieht sich dabei jeweils auf eine Person und auf ein Kalenderjahr.

Die elektronische Bereitstellung von Grunddaten für Meldekorrekturen mit den Informationen zu den Ursprungsmeldungen erfolgt ausschließlich bei Betriebsprüfungen nach § 28p Abs. 1 Satz 1 SGB IV (sog. Standardprüfungen).
Es werden nur aktuelle Arbeitgebermeldungen mit folgenden Meldegründen berücksichtigt:

- Jahresmeldungen (Meldegrund 50)
- Unterbrechungsmeldungen (Meldegrund 51-53)
- sonstige Entgeltmeldungen (Meldegrund 54, 55, 57, 59)
- Abmeldungen (Meldegrund 30-49)

Die Daten werden zusammengefasst und beziehen sich auf Prüffeststellungen mit melderelevanten Entgeltdifferenzen aus allen zur Betriebsprüfung vorliegenden Daten. Dabei stellt der jeweilige Zeitraum in den Grunddaten für Meldekorrekturen (DSGM) den Zeitraum der Berechnung dar. Da der Berechnungszeitraum einen Teilzeitraum der Ursprungsmeldung betreffen kann, können die Zeiträume im DSUM und im DSGM voneinander abweichen.
Mit Abschluss der Prüfung werden die Daten zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Eine Meldekorrektur aufgrund einer Betriebsprüfung dient der Richtigstellung des Meldebestands von Beschäftigten, sodass diese ihre Leistungsansprüche in zutreffender Höhe geltend machen können. Ein zusätzlicher Beitragsnachweis ist hierbei nicht zu melden.

Hinweis: Sofern eine Meldekorrektur aufgrund einer Betriebsprüfung durchgeführt wurde und danach nochmals eine Korrektur im betroffenen Meldezeitraum durchgeführt werden soll, werden Meldungen falsch erzeugt und Beiträge falsch berechnet.

Beispiel:
Für einen Arbeitnehmer wurde eine Jahresmeldung (Zeitraum 01.01. – 31.12.2018) mit einem Entgelt in Höhe von 24.000,00 Euro abgegeben. Der Prüfer stellt fest, dass im November 2018 von einem Einmalbezug in Höhe von 500,00 Euro zu Unrecht Beiträge nicht gezahlt wurden. Der Prüfer berechnet für den Zeitraum 01.11. – 30.11.2018 eine Entgeltdifferenz in Höhe von 500,00 Euro. Diese Informationen werden, sofern es keine weiteren Berechnungen gibt, im Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen (DSGM) zur Verfügung gestellt. Da die Jahresmeldung betroffen ist, werden

Informationen dazu mit dem DSUM übermittelt. Die Zeitraum-Daten im DSUM und im DSGM weichen voneinander ab.

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

Meldung / Datensatz	Zeitraum von	Zeitraum bis	Entgelt
Jahresmeldung	01.01.2018	31.12.2018	24.000,00 Euro
DSUM	01.01.2018	31.12.2018	24.000,00 Euro
DSGM	01.11.2018	30.11.2018	500,00 Euro (Differenz)
Stornierung der Jahresmeldung	01.01.2018	31.12.2018	24.000,00 Euro
Korrektur der Jahresmeldung	01.01.2018	31.12.2018	24.500,00 Euro

6.5.2 Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung

Das Ergebnis der Betriebsprüfung wird zum elektronischen Abruf bereitgestellt. Die Möglichkeit des Datenabrufs ist gleichermaßen für die vom Arbeitgeber beauftragte Abrechnungsstelle zulässig.

Das Ergebnis der Prüfung wird in allen Fällen zusätzlich in körperlicher Form postalisch versandt. Maßgebend für die ordnungsgemäße Zustellung der Prüfmitteilung bzw. des Bescheides und für den Zeitpunkt der Zustellung ist der postalische Versand.

6.6 Stornierung von Datenlieferungen durch den Arbeitgeber

Der Absender der Daten hat die Möglichkeit, die bereits gelieferten Daten zu stornieren. Eine Stornierung löst die sofortige Löschung der bereits gelieferten Arbeitgeberdaten aus. Es ergeben sich folgende Szenarien.

DTNR	KENNZSEKO	STORNO	Daten	Aktion
1	N	N	Ja	Ein weiteres Paket wird erwartet.
2	J	N	Ja	Sendung abgeschlossen
3	N	J	Nein	DTNR 1 und DTNR 2 löschen. Ein weiteres Paket wird erwartet.
4	J	N	Ja	Sendung abgeschlossen
5	N	J	Nein	DTNR 4 löschen. Ein weiteres Paket wird erwartet.
6	N	N	Ja	Ein weiteres Paket wird erwartet.
7	J	N	Ja	Sendung abgeschlossen
8	N / J	N	Ja	Sendung abweisen, da keine weitere erwartet wird. Nur Stornierung wird nach abgeschlossener Sendung

				angenommen.
9	J	J	Nein	DTNR 6 und DTNR 7 löschen. Es wird kein weiteres Paket erwartet.

Für die Stornierung werden folgende Datensätze benötigt:

- VOSZ (KENNZST = J)
- DSKO
- NCSZ

Eine Stornierung darf nicht gleichzeitig neue Daten (aus Entgelt- oder Finanzbuchhaltung) enthalten. Zur Korrektur einer bereits übermittelten Sendung muss zuerst eine Stornierungssendung gefolgt von einer Korrektursendung übermittelt werden.

6.7 Datenlöschung

Die Löschung der gelieferten Arbeitgeberdaten in den Systemen der Deutschen Rentenversicherung erfolgt in analoger Anwendung des § 28p Abs. 8 Satz 6 SGB IV.
Eine Rückmeldung für den Arbeitgeber über die Datenlöschung erfolgt im Abrufverfahren im Rahmen des eXTra-Standards.

7 Anlagen

Anlage 1 Datensätze und Datenbausteine der Entgeltbuchhaltung (Version: 3.1.0, Stand: 06.07.2015, gültig ab: 01.01.2016)

Anlage 2 Datensätze und Datenbausteine der Finanzbuchhaltung (Version 3.1.0, Stand: 13.05.2015, gültig ab: 01.01.2016)

Anlage 3 Mindestumfang zu liefernder Buchungen der Finanzbuchhaltung (Version 2.1.0, Stand: 04.04.2019, gültig ab: 01.01.2020)

Anlage 4 Datensätze der Deutschen Rentenversicherung für Meldekorrekturen (Version 1.2.0, Stand: 04.04.2019, gültig ab: 01.01.2020)

Datensätze und - bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.1.0

Eine Datei enthält immer nur Daten zu der im Feld BBNRVU im VOSZ angegebenen Betriebsnummer.
Die Gültigkeit der Datensätze muss auf den übermittelten Zeitraum beschränkt sein.
Es sind der jeweilige Aufbau sowie die Prüfungen des Vorlaufsatzes, der Datensätze DSKO, DSAG, DSEK, DSBN, DSAN, DSLA, der Datenbausteine und des Nachlaufsatzes enthalten.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an =	alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen	
n =	numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)	
n mit x NK =	numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen	
K =	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M =	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSKO	Datensatz Kommunikation	einmal
DSAG	Datensatz Stammdaten Arbeitgeber	einmal je Mandant
DBS1	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSAG)	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAG
DSEK	Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Krankenkasse
DSBN	Datensatz Beitragsnachweis	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Krankenkasse
DBSC	Datenbaustein Schätzbeiträge	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DBRB	Datenbaustein Restbeträge	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DSAN	Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer	einmal je Kombination aus Mandant und Arbeitnehmer
DBKN	Datenbaustein Knappschaft	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DBS3	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSAN)	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DSLA	Datensatz Lohn Arbeitnehmer	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Arbeitnehmer
DBKG	Datenbaustein Kurzarbeitergeld	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBAT	Datenbaustein Altersteilzeit	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBWO	Datenbaustein Wertguthaben Ost	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBWW	Datenbaustein Wertguthaben West	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBS4	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSLA)	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBVT	Datenbaustein Vortragswerte	(k)einmal je DSLA
DBVK	Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld	(k)einmal im DBVT
DBVS	Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld	(k)einmal im DBVT
DBVF	Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBVA	Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell	(k)einmal im DBVT
DBOS	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBOA	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell	(k)einmal im DBVT

DBWS	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBWA	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell	(k)einmal im DBVT
DBS5	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBVT)	(k)einmal im DBVT
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen vom Arbeitgeber
		Bei Lieferung von DSRV 0-9-mal je Datensatz, wenn Fehler in der Lieferung vom Arbeitgeber auftreten.

Besonderheit in den Datenbausteinen zum Kurzarbeitergeld

Die Datenbausteine DBKG, DBVK und DBVS sind vom Aufbau her identisch. Der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Weiterhin ist die Vorgabe der Art des Kurzarbeitergeldes im DBVK und DBVS fest vorgeschrieben. Hier sind auch die Felder SOLLSTD und AUSFSTD nicht zu füllen. Inhaltlich gibt es sonst nur den Unterschied, das zum Einen die monatlichen Werte (DBKG) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVK, DBVS) einzutragen sind.

Besonderheit in den Datenbausteinen zur Altersteilzeit

Die Datenbausteine DBAT, DBVF und DBVA sind vom Aufbau her identisch. Lediglich der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Die Art des gewählten Arbeitszeit-Modells ist in den Datenbausteinen DBVF und DBVA fest vorgegeben. Inhaltlich sind zum Einen die monatlichen Werte (DBAT) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVF, DBVA) einzutragen sind.

Besonderheit in den Datenbausteinen zum Wertguthaben

Die Datenbausteine DBWO, DBWW, DBOS, DBOA, DBWS und DBWA sind vom Aufbau her identisch. Lediglich der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Die Art des gewählten Wertguthaben-Modells ist in den Datenbausteinen DBOS, DBOA, DBWS und DBWA fest vorgegeben. Inhaltlich sind zum Einen die monatlichen Werte (DBWO, DBWW) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBOS, DBOA, DBWS, DBWA) einzutragen sind.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Vorlaufsatzes ***VOSZ***	Zulässig ist nur „VOSZ“. **Fehlernummer: VOSZv01** Zulässig ist nur die Datenlänge 153. **Fehlernummer: VOSZv99**
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS-MERKMAL *VFMM*	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: **AGBPL** = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) **AGBPF** = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) **RVBPL** = Meldungen der DSRV (Lohn) **RVBPF** = Meldungen der DSRV (Fibu)	Zulässig sind nur die in der Spalte „Inhalt/Erläuterung“ angegebenen Werte. **Fehlernummer: VOSZv10**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Absender-Betriebsnummer handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/ Rechenzentrums/Steuerberaters handeln. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die Betriebsnummer „66667777“ verwendet werden. **Fehlernummer: VOSZv20**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leer-zeichen) **nnnnnnnn**	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (66667777) handeln. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: VOSZv30**
040 - 047	008	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Datum der Erstellung der Datei in der Form: **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv40** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: VOSZv42**

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR *DTNR*	Dateifolgenummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv50** Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (lückenlos aufsteigend je Annahmestelle). **Fehlernummer: VOSZv52**
054 - 103	050	an	K	NAME-ABSENDER *NAAB*	Kurzbezeichnung des Absenders	Keine Prüfung
104 - 105	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des Vorlaufsatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv70** Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: VOSZv72**
106 - 108	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). **Fehlernummer: VOSZv75**
109 - 109	001	an	M	KENNZ-SENDUNG-KOMPLETT *KENNZSEKO*	Merkmal, ob die Gesamtsendung komplett ist. **N** = Nein **J** = Ja	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: VOSZv80**
110 - 110	001	an	M	KENNZ-STORNO *KENNZST*	Kennzeichen Stornierung der bereits abgegebenen (Gesamt-) Lieferung. **N** = keine Stornierung **J** = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: VOSZv85**
111 - 125	015	an	M	BBNR-VU *BBNRVU*	Betriebsnummer des Verursachers der Datei (zu prüfender Betrieb) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: VOSZv90**
126 - 133	008	an	M	VERSION-GESAMT *VERGES*	Versionsnummer der gesamten Schnittstelle (linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen mit Hauptversionsnummer, Nebenversionsnummer und Revisionsnummer jeweils durch einen Punkt getrennt, z.B. 3.0.0)	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Versionsnummer der Schnittstelle handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") sind "3.0.0" und "3.1.0" zulässig. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") sind "1.0.0" und "1.1.0" zulässig. **Fehlernummer: VOSZv95**
134 - 153	020	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER *AKAB*	Freifeld für den Absender der Datei	Keine Prüfung.
Daten zum Fehlersachverhalt						

154 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung des Datensatzes Kommunikation **DSKO**	Zulässig ist nur „DSKO“. **Fehlernummer: DSKOv01** Zulässig ist nur die Datenlänge 415. **Fehlernummer: DSKO910** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSKO004**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist: **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „**EUBP** “. **Fehlernummer: DSKOv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Absenders der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Der Feldinhalt muss identisch sein mit dem Inhalt des Feldes BBNR-ABSENDER der Datei aus dem Vorlaufsatz. **Fehlernummer: DSKOv15**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien – der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL" oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der DSRV (66667777) handeln. **Fehlernummer: DSKOv20**

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes Kommunikation (DSKO) **01 – 99** Zulässig ist der Wert „03“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKO040** Gültig ist die Version „03" bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSKO042**
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde) (Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKO050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKO052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKO056**
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKO060** Zulässig ist „0" oder „1". **Fehlernummer: DSKO062** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0" zulässig. **Fehlernummer: DSKOv40**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKO070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0" angegeben, ist hier nur der Wert „0" zulässig. **Fehlernummer: DSKO072** Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0" angegeben, ist hier nur ein Wert von „1" bis „9" zulässig. **Fehlernummer: DSKOv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9"). **Fehlernummer: DSKOv52**
Daten zur Identifikation						

064 - 078	015	an	M	BBNR-ERSTELLER *BBNRER*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei Sie ist auf dem Weg zur DSRV identisch mit der Betriebsnummer des Absenders der Datei; Stellen 010 bis 024 (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen). **nnnnnnnn**	Bei der angegebenen BBNRER muss es sich um die Betriebsnummer eines zugelassenen Betriebes/RZ/Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: DSKOv80**
079 - 085	007	an	M	PRODUKT-IDENTIFIER *PROD-ID*	Produkt-Identifier des geprüften Softwareprodukte, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird von der ITSG, eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm vergeben.	Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Produkt-Identifikationen. **Fehlernummer: DSKOv82**
086 - 093	008	an	M	MODIFIKATIONS-IDENTIFIER *MOD-ID*	Modifikations-Identifier des geprüften Softwareprodukte, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.	Zulässig sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Modifikations-Identifikationen. **Fehlernummer: DSKOv84** Das Erstellungsdatum der Datei muss im Gültigkeitszeitraum der PROD-ID und MOD-ID einschließlich der Karenzzeit liegen. **Fehlernummer: DSKOv86**
094 - 123	030	an	M	NAME1-ABSENDER *NAME1*	Name des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO500**
124 - 153	030	an	K	NAME2-ABSENDER *NAME2*	zweiter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
154 - 183	030	an	K	NAME3-ABSENDER *NAME3*	dritter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
184 - 193	010	an	M	PLZ-BETRIEB *PLZ*	Postleitzahl des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO530**
194 - 227	034	an	M	ORT-BETRIEB *ORT*	Betriebssitz des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO540**
228 - 260	033	an	K	STRASSE-BETRIEB *STR*	Straße des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
261 - 269	009	an	K	HAUS-NR-BETRIEB *NR*	Hausnummer des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
270 - 270	001	an	M	ANREDE-ANSPRECH PARTNER *ANR-AP*	Anrede des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei **M** = männlich **W** = weiblich	Zulässig sind nur „M“ oder „W“. **Fehlernummer: DSKO570**

271 - 300	030	an	M	NAME-ANSPRECH PARTNER *NAME-AP*	Name des Ansprech-partners beim Ersteller der Datei	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO580**
301 - 320	020	an	M	TELEFON-ANSPRECH PARTNER *TEL-AP*	Rufnummer des An-sprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Telefonnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durch-wahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 (Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO590**
321 - 340	020	an	K	FAXANSPRECH-PARTNER *FAX-AP*	Faxrufnummer des An-sprechpartners beim Er-steller der Datei gemäß DIN 5008: Die Faxnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 (Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).	Keine Prüfung.

341 - 410	070	an	M	EMAIL-EMPFAENGER *EMAIL-AP*	E-Mail-Adresse des Empfängers beim Ersteller der Datei, in der Form <user>@<host>.<domain>.<topleveldomain> user = Benutzername host = Rechnername zur Postverarbeitung domain = Bereichsname, in dem der Rechner steht topleveldomain = Bereich der Registrierung Beispiel: name@hrz.tu-xx.de	Die E-Mail-Adresse eines für die Lohnabrechnung zuständigen Ansprechpartners des Betriebes muss immer vorhanden sein. **Fehlernummer: DSKO605** Zulässig sind Ausrufungszeichen, Anführungszeichen, Nummernzeichen, Dollar, Prozent, kommerzielles Und, Apostroph, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Stern, plus, Komma, Bindestrich, Punkt, Schrägstrich, Ziffern 0 – 9, Doppelpunkt, Semikolon, kleiner als, gleich, größer als, Frage- zeichen, Paragraph (§), AT-Zeichen (@), Großbuchstaben (A – Z, Ä, Ö, Ü), Zirkumflex, Unterstreichung, Gravis, Kleinbuchstaben (a – z, ä, ö, ü). **Fehlernummer: DSKO610** Das Zeichen „@“ oder „§“ muss einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „§“ darf nur einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „§“ darf nicht am Anfang oder am Ende des Feldes vorhanden sein. **Fehlernummer: DSKO612** Anmerkung: Das Zeichen „@“ ist unter DOS, Windows und UNIX zu verwenden. Das Zeichen „§“ gilt für Host-Anwender (mangels AT-Zeichen im EBCDIC- und 7-Bit-Code). Die hexadezimale Verschlüsselung entspricht in beiden Fällen x’40’.
Steuerung der Verarbeitungsbestätigungen und Fehlermeldungen						
411 - 411	001	an	M	VER-BESTAETIGUNG *VERBEST*	Wird eine Bestätigung der fehlerfreien Verarbeitung gewünscht? **J** / **Grundstellung** = ja	Zulässig sind nur „J“ und Grundstellung. **Fehlernummer: DSKO620**
412 - 412	001	an	M	KENNZ-FEHLRUECK *FERUECK*	Übermittlung der Fehler-protokolle (verschlüsselt) **K** / **Grundstellung** = Rückmeldungen über den Kommunikations-server der Daten-annahmestelle (E-Mail und Papierform werden nicht unterstützt)	Zulässig sind nur „K“ und Grundstellung. **Fehlernummer: DSKO630**
413 - 415	003	an	M	*RESERVE*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). **Fehlernummer: DSKO900**
Daten zum Fehlersachverhalt						

416 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSAG**	Zulässig ist „DSAG“. **Fehlernummer: DSAGv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSAG004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 86 + (ANSTAG * 176) + 1 **Fehlernummer: DSAG910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSAGv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSAGv15**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSAG032**

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG040** Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSAG042**
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG056**
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSAG064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSAGv35**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSAG072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSAGv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSAGv52**
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSAG080**
Auflistung der Stammdatensätze						
084 - 086	003	n	M	ANZAHL-AG-STAMMDATEN *ANSTAG*	Anzahl der angehängten Stammdatensätze	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG090** Zulässig sind nur Werte > 0. **Fehlernummer: DSAG092**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSTAG".						

001 - 008	008	n	M	GUELTIG-AB *GLTAB*	Gültigkeitsdatum ab **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG100** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG102**
009 - 028	020	n	M	*AENDDAT*	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Arbeitgeberstamm-datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekun-de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG110** Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG112** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG114**
029 - 063	035	an	M	*NAME*	Name des Betriebes / Betriebsteiles / Arbeitgebers	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSAG120**
064 - 068	005	an	K	*PLZ*	Postleitzahl des Betriebes / Betriebs-teiles / Arbeitgebers	Keine Prüfung.
069 - 102	034	an	K	*ORT*	Ort des Betriebes / Betriebsteiles / Arbeitgebers	Keine Prüfung.
103 - 135	033	an	K	*STR*	Straßenbezeichnung des Betriebes / Betriebsteiles Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zu-lässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
136 - 144	009	an	K	*HNR*	Hausnummer des Betriebes / Betriebs-teiles / Arbeitgebers Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zu-lässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
145 - 145	001	an	M	*KENNZUM*	Umlagepflicht des Arbeitgebers **0**-nein **1**-ja, aber nur U2 **2**-ja, U1X und U2	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG170**
146 - 146	001	an	M	*KENNZUI*	Insolvenzgeldumlage-pflicht des Arbeitgebers **0**-nein **1**-ja	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSAG180**

147 - 150	004	an	K	*BUFANR*	Bundesfinanzamts-nummer des zuständigen Betriebsstätten-finanzamtes	Keine Prüfung.
151 - 170	020	an	K	*STNR*	Ordnungsmerkmal des Betriebes beim zuständigen Betriebsstätten-finanzamt	Keine Prüfung.
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
171 - 171	001	an	M	MM-SEEMANNS-KASSE *MMS1*	Datenbaustein DBS1 – Seemännische Besonderheiten (DSAG) **N** = keine seemännischen Besonderheiten **J** = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSAG200** Bei MMS1 = „J“ muss der Datenbaustein DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG) vorhanden sein. **Fehlernummer: DSAG202**
172 - 176	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DSAG210**
Daten zum Sachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben im Feld MMS1. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG)
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAG850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBS1 (für DSAG)**	Zulässig ist „DBS1“. **Fehlernummer: DBS1001** Zulässig ist nur die Datenlänge 6 + (ANWK * 13). **Fehlernummer: DBS1910**
Auflistung der verwendeten Wechselkurse						
005 - 006	002	n	M	ANZAHL-WECHSELKURS *ANWK*	Anzahl Wechselkurse	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS1010** Zulässig sind nur Werte > 0. **Fehlernummer: DBS1012**
Die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANWK"						
001 - 008	008	n	M	*GLTAB*	Gültigkeitsdatum ab **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS1020** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DBS1022**
009 - 013	005	n mit 4 NK	M	WECHSELKURS *WK*	SV-Wechselkurs (USD>EUR) Anzeige in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS1030**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSEK**	Zulässig ist „DSEK“. **Fehlernummer: DSEKv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSEK004** Zulässig ist nur die Datenlänge 100 + (ANSATZ * 30) + 1. **Fehlernummer: DSEK910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSEKv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSEK020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSEKv15**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSEK030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSEK032**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK040** Zulässig ist nur der Wert „02“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSEK042**

042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK056**
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSEK064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSEKv35**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSEK072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSEKv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSEKv52**
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSEK080**
084 - 098	015	an	M	*BBNRKK*	Betriebsnummer der Einzugsstelle (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSEK090**
Auflistung der Erstattungssätze						
099 - 100	002	n	M	*ANSATZ*	Anzahl gewählter Erstattungssätze U1x	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK100** „Zulässig sind nur Werte > 0.“ **Fehlernummer: DSEK102**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSATZ".						

001 - 008	008	n	M	*GLTAB*	Gültigkeitsdatum **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK110** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK112**
009 - 028	020	n	M	*AENDDAT*	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Erstattungssatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK120** Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK122** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK124**
029 - 030	002	n	M	*ERSTSATZ*	gewählter Erstattungssatz vom Hundert (U1x)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK130**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSEK850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSBN**	Zulässig ist „DSBN“. **Fehlernummer: DSBNv01** (BW02v01) Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSBN004** Zulässig ist nur die Datenlänge 102 + (ANBNW * 608) + 1 **Fehlernummer: DSBN910** (BW02010)
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSBNv05** (BW02v20)
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777** Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02v30.	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSBN020** (BW02032) Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSBNv15** (BW02034)
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777** Hinweis: Verzicht auf die Prüfungen BW02v40 und BW02v42.	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSBN030** (BW02040) Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSBN032**

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN040** (BW02050) Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSBN042** (BW02052)
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional) Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02064.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN050** (BW02060) Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSBN052** (BW02062) Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSBN056** (BW02066)
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN060** (BW02070) Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSBN064** (BW02072) Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSBNv35** (BW02074)
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN070** (BW02080) Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSBN072** (BW02082) Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSBNv50** (BW02v50) Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSBNv52** (BW02v52)
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSBN080**

084 - 098	015	an	M	BBNR-KK *BBNRKK*	Betriebsnummer der zuständigen Krankenkasse (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSBN090**
Auflistung der Beitragsnachweise dieseer Krankenkasse						
099 - 102	004	n	M	ANZAHLBNW *ANBNW*	Anzahl der Beitragsnachweise dieser Krankenkasse	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer DSBN100** Zulässig sind nur Werte > 0. **Fehlernummer: DSBN102**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANBNW".						
001 - 001	001	an	M	*RESERVE1*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DSBN110**
002 - 021	020	an	k	DATENSATZ-ID *DS-ID*	Datensatz-ID Dieses Feld steht der Abrechnungsstelle (z.B. Steuerberater, Rechenzentrum, Arbeitgeber) zur freien Verfügung.	Keine Prüfung.
022 - 041	020	an	K	AKTENZEICHEN-KK *AZ-KK*	Dieses Feld steht der Einzugsstelle zur freien Verfügung.	Keine Prüfung.
042 - 042	001	an	M	KENNZEICHEN ART *KEART*	Art des Beitragsnachweises **0 =** normaler Beitragsnachweis **1 =** Dauer-Beitragsnachweis	Zulässig ist „0“ oder „1“. **Fehlernummer: DSBN140** (BW02090)
043 - 043	001	n	M	*RESERVE2*	**0** = Grundstellung	Keine Prüfung. (Zulässig ist bei Meldungen ungleich Stornierungen nur die Grundstellung. Fehlernummer: BW02100)
044 - 044	001	n	M	*RESERVE3*	**0** = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN160** (BW02110)
045 - 052	008	n	M	ZEITRAUM-BEGINN *ZRBEG*	Beginn des Nachweiszeitraums in der Form: **jhjjmmtt** Hinweis: Verzicht auf die Prüfungen BW02135 und BW02136.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN170** (BW02130) Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSBN172** (BW02134)
053 - 060	008	n	M	ZEITRAUMENDE *ZREND*	Ende des Nachweiszeitraums in der Form: **jhjjmmtt** Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02146.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN180** (BW02140) Das Datum darf nicht kleiner als das Datum Zeitraumbeginn sein. **Fehlernummer: DSBN182** (BW02144) Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSBN184** (BW2148)
061 - 061	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG1 *VZKV1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN194** (BW02150)

062 - 072	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ALLGEMEIN *KVBEITR1*	Beitrag zur Krankenversicherung -allgemein- ohne Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **1000**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN195** (BW02160)
073 - 073	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG2 *VZKV2*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN199** (BW02170)
074 - 084	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ERHOEHT *KVBEITR2*	Beitrag zur Krankenversicherung -erhöht- (Beitragsgruppe **2000**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN200** (BW02180) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN größer 31.12.2008 ist nur die Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN202** (BW02182)
085 - 085	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG3 *VZKV3*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN204** (BW02190)
086 - 096	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ERMAESSIGT *KVBEITR3*	Beitrag zur Krankenversicherung -ermäßigt- ohne Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **3000**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN205** (BW02200)
097 - 097	001	an	M	VORZEICHEN PV-BEITRAG *VZPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN209** (BW02210)
098 - 108	011	n mit 2 NK	M	PV-BEITRAG *PVBEITR*	Beitrag zur Pflegeversicherung (Beitragsgruppen **0001** und **0002**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN210** (BW02220)
109 - 109	001	an	M	VORZEICHEN RV-BEITRAG1 *VZRV1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN214** (BW02230)
110 - 120	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG1 *RVBEITR1*	Beitrag zur Rentenversicherung -voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0100**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN215** (BW02240)
121 - 121	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN219** (BW02250)
122 - 132	011	n	M	ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *ZBP*	Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung für Pflichtversicherte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN220** (BW02260) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN kleiner 01.01.2015 ist nur die Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN222** (BW02262)

133 - 133	001	an	M	VORZEICHEN AV-BEITRAG1 *VZAV1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN224** (BW02270)
134 - 144	011	n mit 2 NK	M	AV-BEITRAG1 *AVBEITR1*	Beitrag zur Arbeitslosenversicherung -voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0010**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN225** (BW02280)
145 - 145	001	an	M	VORZEICHEN RV-BEITRAG3 *VZRV3*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN229** (BW02290)
146 - 156	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG3 *RVBEITR3*	Beitrag zur Rentenversicherung -halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0300**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN230** (BW02300)
157 - 157	001	an	M	VORZEICHEN INSG-UMLAGE *VZINSG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN234** (BW02310)
158 - 168	011	n mit 2 NK	M	INSG-UMLAGE *INSGU*	Umlage zur Insolvenzgeldversicherung (Beitragsgruppe **0050**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN235** (BW02320)
169 - 169	001	an	M	VORZEICHEN AV-BEITRAG2 *VZAV2*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN239** (BW02330)
170 - 180	011	n mit 2 NK	M	AV-BEITRAG2 *AVBEITR2*	Beitrag zur Arbeitslosenversicherung -halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0020**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN240** (BW02340)
181 - 181	001	an	M	VORZEICHEN UMLAGE1 *VZU1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN244** (BW02350)
182 - 192	011	n mit 2 NK	M	UMLAGE-KRANKHEIT *U1*	Umlage Krankheitsaufwendungen (Beitragsgruppe **U1**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN245** (BW02360)
193 - 193	001	an	M	VORZEICHEN UMLAGE2 VZU2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN249** (BW02370)
194 - 204	011	n mit 2 NK	M	UMLAGE-MUTTERSCHAFT *U2*	Umlage Mutterschaftsaufwendungen (Beitragsgruppe **U2**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN250** (BW02380)
205 - 205	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG6 *VZKV6*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN254** (BW02390)

206 - 216	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG PAUSCHAL KVBEITR6	Pauschal-Beitrag zur Krankenversicherung (Beitragsgruppe **6000**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN255** (BW02400) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006“, „98000001“, „98094037“, „98094032“ oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN257** (BW02402)
217 - 217	001	an	M	VORZEICHEN RV-BEITRAG5 *VZRV5 (im BW02 steht hier VZKV5)*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN259** (BW02410)
218 - 228	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG PAUSCHAL *RVBEITR5*	Pauschal-Beitrag zur Rentenversicherung (Beitragsgruppe **0500**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN260** (BW02420) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006“, „98000001“, „98094037“, „98094032“ oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN262** (BW02422)
229 - 229	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN264** (BW02430)
230 - 240	011	n	M	*RESERVE4*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **00000000000**	Zulässig ist nur die Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN265** (BW02440)
241 - 241	001	an	M	VORZEICHEN ZWISCHEN-SUMME *VZZWS*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN269** (BW02450)
242 - 252	011	n mit 2 NK	M	ZWISCHEN-SUMME *ZWS*	Zwischensumme (Summe der Stellen 061-240 und 570-581)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN270** (BW02460)
253 - 253	001	an	M	VORZEICHEN KV-FREIW *VZKVF*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN274** (BW02470)
254 - 264	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG FREIW-MITG *KVBEITRF*	Beitrag zur Kranken-versicherung freiwilliger Mitglieder ohne Zusatzbeitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN275** (BW02480)
265 - 265	001	an	M	VORZEICHEN PV-FREIW *VZPVF*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN279** (BW02490)
266 - 276	011	n mit 2 NK	M	PV-BEITRAG FREIW-MITG *PVBEITRF*	Beitrag zur Pflegever-sicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN280** (BW02500)

277 - 277	001	an	M	VORZEICHEN ERSTATTUNG AAG *VZERSTU1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN284** (BW02510)
278 - 288	011	n mit 2 NK	M	ERSTATTUNG AAG *ERSTAAG*	Erstattungsbetrag der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN285** (BW02520)
289 - 289	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *VZZBF*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN289** (BW02530)
290 - 300	011	n	M	ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *ZBF*	Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN290** (BW02540) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN kleiner 01.01.2015 ist nur die Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN292** (BW02542)
301 - 301	001	an	M	VORZEICHEN BETRAG2 *VZBEITR2*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN604** (BW02550)
302 - 312	011	n mit 2 NK	k	BETRAG2 *BEITR2*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN605** (BW02560)
313 - 313	001	an	M	VORZEICHEN BETRAG3 *VZBEITR3*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN609** (BW02570)
314 - 324	011	n mit 2 NK	k	BETRAG3 *BEITR3*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN610** (BW02580)
325 - 325	001	an	M	VORZEICHEN SUMME *VZSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN294** (BW02590)
326 - 336	011	n mit 2 NK	M	SUMME *SUM*	Zahlbetrag / Guthaben (Summe Stellen 241-324)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN295** (BW02600)
337 - 337	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN299** (BW02610)
338 - 348	011	n mit 2 NK	M	RESERVE5	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **00000000000**	Zulässig ist nur die Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN300** (BW02620)

349 - 349	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN304** (BW02630)
350 - 360	011	n mit 2 NK	M	RESERVE6	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **00000000000**	Zulässig ist nur die Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN305** (BW02640)
361 - 361	001	an	M	VORZEICHEN	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN309** (BW02650)
362 - 372	011	n mit 2 NK	M	RESERVE7	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **00000000000**	Zulässig ist nur die Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN310** (BW02660)
373 - 402	030	an	M	NAME1 ARBEITGEBER *NAME1*	Arbeitgeber-Bezeichnung Zeile 1	Grundstellung ist nicht zulässig. **Fehlernummer: DSBN320** (BW02670)
403 - 432	030	an	K	NAME2 ARBEITGEBER *NAME2*	Arbeitgeber-Bezeichnung Zeile 2	Keine Prüfung.
433 - 462	030	an	K	STRASSE-ARBEITGEBER *STR*	Strasse/Postfach des Arbeitgebers	Keine Prüfung.
463 - 465	003	an	K	LAENDER-KENNZEICHEN *LDKZ*	Länderkennzeichen gemäß Anlage 8 DEÜV (Nur bei ausländischen Anschriften) Bei Inlandsanschriften ist das LDKZ mit Leerzeichen oder 'D' zu verschlüsseln. Bei Auslandsanschriften ist das LDKZ gemäß gRS Anlage 8 DEÜV anzugeben. Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02680.	Keine Prüfung.
466 - 475	010	an	M	PLZ-ARBEITGEBER *PLZ*	Postleitzahl des Arbeitgebers (bei inländischen Anschriften muss die Postleitzahl 5 Stellen numerisch linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen sein)	Grundstellung ist nicht zulässig. **Fehlernummer: DSBN360** (BW02690) Bei Inlandsanschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern „01000“ bis „99999“ zulässig **Fehlernummer: DSBN362** (BW02692) Bei Auslandsanschriften (LDKZ ≠ Leerzeichen und „D“) sind Buchstaben, Ziffern, Bindestrich oder Leerzeichen zulässig. **Fehlernummer: DSBN364** (BW02694) Bindestriche dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen. **Fehlernummer: DSBN366** (BW02696)

476 - 500	025	an	M	ORT-ARBEITGEBER *ORT*	Ort des Sitzes des Arbeitgebers	Grundstellung ist nicht zulässig. **Fehlernummer: DSBN370** (BW02700)
501 - 515	015	an	K	ABRECHNUNG-STELLE1 *ABRECHN1*	Abrechnungsstelle 1 (z. B. Steuerberater-Nummer)	Keine Prüfung.
516 - 530	015	an	K	ABRECHNUNG-STELLE2 *ABRECHN2*	Abrechnungsstelle 2 (z. B. Mandanten-Nummer)	Keine Prüfung.
531 - 550	020	an	K	ORDNUNGS-MERKMAL *ORDN*	Kasseninternes Ordnungsmerkmal	Keine Prüfung.
551 - 551	001	an	M	KENNZEICHEN VERARBEI-TUNGSMERK-MAL *VAMM*	Kennzeichen für laufenden Beitragsnachweis. Wird „**S**“ angegeben, sind die Stellen 045-372 mit den zu stornierenden Werten anzugeben. Der ursprüngliche Beitragsnachweis wird vollständig storniert.	Zulässig sind: Blank (Leerzeichen) = laufender Beitragsnachweis oder Storno-Beitragsnachweis S = Stornierung des Beitragsnach-weises **Fehlernummer: DSBN410** (BW02710)
552 - 555	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ALLGEMEIN *BEITRSA*	Beitragssatz zur Krankenversicherung inklusive des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes. Es ist die für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maß-gebliche Summe der Beitragssätze mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 14,6 % + 0,3 % = 1490).	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN420** (BW02720)
556 - 559	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ERHOEHT *BEITRSE*	Erhöhter Beitragssatz zur Krankenversiche-rung. Es ist der für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maßgebliche erhöhte Beitragssatz mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 15,9 % = 1590). Bei Nachweiszeit-räumen ab 01.01.2009 ist nur die Grundstellung (0000) zulässig.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN430** (BW02730) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN größer 31.12.2008 ist nur die Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN432** (BW02732)

560 - 563	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ERMAESSIGT *BEITRSH*	Ermäßigter Beitragssatz zur Krankenversicherung inklusive des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes. Es ist die für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maßgebliche Summe der Beitragssätze mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 14,0 % + 0,3 % = 1430).	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN440** (BW02740)
564 - 564	001	an	M	KENNZEICHEN RECHTSKREIS *KENNZRK*	Kennzeichen des Rechtskreises **O** = neue Bundesländer einschließlich Ost-Berlin **W** = alte Bundesländer einschließlich West-Berlin	Zulässig ist „O“ oder „W“. **Fehlernummer: DSBN450** (BW02750)
565 - 565	001	an	M	KENNZEICHEN UMLAGE *KENNZUML*	Kennzeichen für Jahres-Beitragsnachweis zum Umlageverfahren(U1/U2) **0** = nein **1** = ja	Zulässig ist „0“ oder „1“. **Fehlernummer: DSBN460** (BW02760)
566 - 568	003	n	M	LAUFENDE NR *LFDNR*	Die laufende Nummer (001-999) ist anzugeben, wenn innerhalb eines Entgeltabrechnungszeitraums mehr als ein Datensatz je Betriebsstätte übermittelt wird. Wird in Stelle 551 „S" angegeben, ist die laufende Nummer des zu stornierenden Datensatzes anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN470** (BW02770)
569 - 569	001	an	M	WAEHRUNGS-KENNZ WG	Währungskennzeichen **E** = Euro	Zulässig ist nur „E“. **Fehlernummer: DSBN480** (BW02780)
570 - 570	001	an	M	VORZEICHEN BEITRAG *VZBEITR*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN494** (BW02790)

571 - 581	011	n mit 2 NK	M	BEITRAG *BEITR*	Einheitliche Pausch-steuer für geringfügig entlohnte Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN495** (BW02800) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006“ “, „98000001“, „98094037“, „98094032“ oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN497** (BW02802)
582 - 601	020	an	K	STEUER-NUMMER *ST-NR*	Steuernummer des Arbeitgebers	Keine Prüfung.
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
602 - 602	001	an	M	MM-SCHAETZ-BEITRAEGE *MMSC*	Datenbaustein DBSC – Schätzbeiträge **N** = keine Schätz-beiträge **J** = Schätzbeiträge vor-handen	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSBN510** Bei MMSC = „J“ muss der Datenbaustein DBSC - Schätzbeiträge vorhanden sein. **Fehlernummer: DSBN512**
603 - 603	001	an	M	MM-RESTBE-TRAEGE *MMRB*	Datenbaustein DBRB – Restbeträge **N** = keine Restbeträge **J** = Restbeträge vorhan-den	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSBN520** Bei MMRB = „J“ muss der Datenbaustein DBRB - Restbeträge vorhanden sein. **Fehlernummer: DSBN522**
604 - 608	005	an	M	*RESERVE8*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DSBN540**
Daten zum Sachverhalt						
609 - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 602-603. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBSC - Schätzbeiträge DBRB - Restbeträge
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN850**

Die Fehlernummern aus dem BW02 stehen nach den Fehlernummern zu diesem Datensatz in Klammern. In den meisten Fällen sind die Prüfungen gleich zu denen im BW02. Teilweise gibt es jedoch Abweichungen.
Beispiel:
Die Vorzeichen in diesem Datensatz können auch Leerzeichen enthalten. Trotzdem wird in Klammern die ansonsten äquivalente Fehlernummer aus dem BW02 dargestellt um zu verdeutlichen, um welche Information es sich handelt.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBSC**	Zulässig ist „DBSC“. **Fehlernummer: DBSC001** Zulässig ist nur die Datenlänge 256. **Fehlernummer: DBSC910**
005 - 005	001	an	M	*VKV1SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC014**
006 - 016	011	an	K	*KV1SCHAETZ*	geschätzter KV-Beitrag -allgemein- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **1000**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC015**
017 - 017	001	an	M	VKV2SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC019**
018 - 028	011	n	K	KV2SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag -erhöht- (Beitragsgruppe **2000**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC020**
029 - 029	001	an	M	*VKV3SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC024**
030 - 040	011	an	K	*KV3SCHAETZ*	geschätzter KV-Beitrag -ermäßigt- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **3000**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC025**
041 - 041	001	an	M	*VPVSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC029**
042 - 052	011	an	K	*PVSCHAETZ*	geschätzter PV-Beitrag (Beitragsgruppen **0001** und **0002**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC030**

053 - 053	001	an	M	*VRV1SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC034**
054 - 064	011	an	K	*RV1SCHAETZ*	geschätzter RV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0100**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC035**
065 - 065	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *VZZBPSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC039**
066 - 076	011	n	K	ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *ZBPSCHAETZ*	geschätzter Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung für Pflichtversicherte	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC040**
077 - 077	001	an	M	*VAV1SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC044**
078 - 088	011	an	K	*AV1SCHAETZ*	geschätzter AV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0010**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC045**
089 - 089	001	an	M	*VRV3SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC049**
090 - 100	011	an	K	*RV3SCHAETZ*	geschätzter RV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0300**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC050**
101 - 101	001	an	M	*VINSOSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC054**

102 - 112	011	an	K	*INSOSCHAETZ*	geschätzte Insolvenz-geldumlage AG voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC055**
113 - 113	001	an	M	*VAV2SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC059**
114 - 124	011	an	K	*AV2SCHAETZ*	geschätzter AV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0020**) voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC060**
125 - 125	001	an	M	*VU1SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC064**
126 - 136	011	an	K	*U1SCHAETZ*	geschätzte Umlage U1 (Beitragsgruppe **U1**) voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC065**
137 - 137	001	an	M	*VU2SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC069**
138 - 148	011	an	K	*U2SCHAETZ*	geschätzte Umlage U2 (Beitragsgruppe **U2**) voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC070**
149 - 149	001	an	M	*VKV6SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC074**
150 - 160	011	an	K	*KV6SCHAETZ*	geschätzter KV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe **6000**) voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC075**

161 - 161	001	an	M	*VRV5SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC079**
162 - 172	011	an	K	*RV5SCHAETZ*	geschätzter RV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe **0500**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC080**
173 - 173	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC084**
174 - 184	011	n	M	*RESERVE*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **00000000000**	Zulässig ist nur Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC085**
185 - 185	001	an	M	*VKVFSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC094**
186 - 196	011	an	K	*KVFSCHAETZ*	geschätzter KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag freiwilliger Mitglieder voraussichtliche geschuldeter Beitragsschuld des laufenden Monats (sofern Satzung der Krankenkasse Anwendung § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB IV für frw. Beiträge vorsieht) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC095**
197 - 197	001	an	M	*VPVFSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC099**
198 - 208	011	an	K	*PVFSCHAETZ*	geschätzter PV-Beitrag freiwilliger Mitglieder voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats (sofern Satzung der Krankenkasse Anwendung § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB IV für frw. Beiträge vorsieht) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC100**

209 - 209	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *VZZBFSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC104**
210 - 220	011	n	K	ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *ZBFSCHAETZ*	geschätzter Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBSC105**
221 - 221	001	an	M	*VZBEITR2SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC109**
222 - 232	011	an	K	*BEITR2SCHAETZ*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC110**
233 - 233	001	an	M	*VZBEITR3SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC114**
234 - 244	011	an	K	*BEITR3SCHAETZ*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC115**
245 - 245	001	an	M	*VBEITRSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC089**
246 - 256	011	an	K	*BEITRSCHAETZ*	geschätzte Pauschalsteuer für geringfügig entlohnt Beschäftigte voraussichtliche Pauschalsteuerschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC090**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBRB**	Zulässig ist „DBRB“. **Fehlernummer: DBRB001** Zulässig ist nur die Datenlänge 256. **Fehlernummer: DBRB910**
005 - 005	001	an	M	*VKV1REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB014**
006 - 016	011	an	K	*KV1REST*	Restbetrag KV-Beitrag - allgemein- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **1000**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB015**
017 - 017	001	an	M	VKV2REST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB019**
018 - 028	011	n	K	KV2REST	Restbetrag KV-Beitrag - erhöht- (Beitragsgruppe **2000**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB020**
029 - 029	001	an	M	*VKV3REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB024**
030 - 040	011	an	K	*KV3REST*	Restbetrag KV-Beitrag - ermäßigt- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **3000**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB025**
041 - 041	001	an	M	*VPVREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB029**

042 - 052	011	an	K	*PVREST*	Restbetrag PV-Beitrag (Beitragsgruppen **0001** und **0002**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB030**
053 - 053	001	an	M	*VRV1REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB034**
054 - 064	011	an	K	*RV1REST*	Restbetrag RV-Beitrag -voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0100**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB035**
065 - 065	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *VZZBPREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB039**
066 - 076	011	n	M	ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *ZBPREST*	Restbetrag Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB040**
077 - 077	001	an	M	*VAV1REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB044**
078 - 088	011	an	K	*AV1REST*	Restbetrag AV-Beitrag -voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0010**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB045**
089 - 089	001	an	M	*VRV3REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB049**

090 - 100	011	an	K	*RV3REST*	Restbetrag RV-Beitrag - halber Beitrag- Beitragsgruppe **0300**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB050**
101 - 101	001	an	M	*VINSOREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB054**
102 - 112	011	an	K	*INSOREST*	Restbetrag Insolvenzgeldumlage AG Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB055**
113 - 113	001	an	M	*VAV2REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB059**
114 - 124	011	an	K	*AV2REST*	Restbetrag AV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0020**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB060**
125 - 125	001	an	M	*VU1REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB064**
126 - 136	011	an	K	*U1REST*	Restbetrag U1 (Beitragsgruppe **U1**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB065**
137 - 137	001	an	M	*VU2REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB069**

138 - 148	011	an	K	*U2REST*	Restbetrag U2 (Beitragsgruppe **U2**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB070**
149 - 149	001	an	M	*VKV6REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB074**
150 - 160	011	an	K	*KV6REST*	Restbetrag KV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe **6000**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB075**
161 - 161	001	an	M	*VRV5REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB079**
162 - 172	011	an	K	*RV5REST*	Restbetrag RV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe **0500**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB080**
173 - 173	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB084**
174 - 184	011	n	M	*RESERVE*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **00000000000**	Zulässig ist nur Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB085**
185 - 185	001	an	M	*VKVFREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB094**

186 - 196	011	an	K	*KVFREST*	Restbetrag KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag freiwilliger Mitglieder Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB095**
197 - 197	001	an	M	*VPVFREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB099**
198 - 208	011	an	K	*PVFREST*	Restbetrag PV-Beitrag freiwilliger Mitglieder Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB100**
209 - 209	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *VZZBFREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB104**
210 - 220	011	n	K	ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *ZBFREST*	Restbetrag Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBRB105**
221 - 221	001	an	M	*VZBEITR2REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB109**
222 - 232	011	an	K	*BEITR2REST*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB110**
233 - 233	001	an	M	*VZBEITR3REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB114**

234 - 244	011	an	K	*BEITR3REST*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB115**
245 - 245	001	an	M	*VBEITRREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB089**
246 - 256	011	an	K	*BEITRREST*	Restbetrag einheitliche Pauschalsteuer für geringfügig entlohnt Beschäftigte Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB090**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSAN**	Zulässig ist „DSAN“. **Fehlernummer: DSANv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSAN004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 118 + (606 + ANGTSTWiederholung * 61)Wiederholungen + 1 **Fehlernummer: DSAN910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSANv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSANv15**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSAN032**

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN040** Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSAN042**
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN056**
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSAN064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSANv35**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSAN072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSANv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSANv52**
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSAN080**
084 - 103	020	an	m	AKTENZEICHEN-VERURSACHER *AZVU*	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	MUSS-Angabe wenn VERSICHERUNGSNUMMER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). **Fehlernummer: DSAN090**

104 - 115	012	an	m	VERSICHERUNG SNUMMER *VSNR*	Deutsche Rentenversicherungs-nummer in der Form: **bbttmmjjassp**	MUSS-Angabe wenn AKTENZEICHEN-VERURSACHER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). **Fehlernummer: DSAN100**
Auflistung der Stammdaten						
116 - 118	003	n	M	ANZAHL-STAMMDATEN *ANSTAN*	Anzahl der angehängten Stammdatensätze	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer DSAN110** Zulässig sind nur Werte > 0. **Fehlernummer: DSAN112**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSTAN".						
001 - 008	008	n	M	*GLTAB*	Gültigkeitsdatum ab **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN120** Das Gültigkeitsatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN122**
009 - 028	020	n	M	*AENDDAT*	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Arbeit-nehmerstammdaten-satzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekun-de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN130** Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN132** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN134**
029 - 048	020	an	K	*AZVUALT*	Aktenzeichen Verur-sacher (bisherige Personalnummer)	Keine Prüfung.
049 - 068	020	an	K	*AZVUWEITER*	Aktenzeichen Verur-sacher (weiterführende Personalnummer)	Keine Prüfung.
069 - 076	008	an	K	*ERSTEINTR*	Datum des erstmaligen Eintritts in den Betrieb / Betriebsteil **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN160** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Ersteintrittsdatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN162**
077 - 084	008	n	M	*EINTR*	Datum des Eintritts in den Betrieb/ Betriebsteil **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN170** Das Eintrittsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN172**
085 - 092	008	an	K	*AUSTR*	Datum des Austritts aus dem Betrieb/ Betriebsteil **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN180** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Austrittsdatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN182**
093 - 122	030	an	M	*NAME*	Name des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSAN190**
123 - 152	030	an	K	*GBNAME*	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
153 - 182	030	an	K	*VONAME*	Vorname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.

183 - 183	001	an	K	GESCHLECHT *GE*	Geschlecht des Mitarbeiters **M** = männlich **W** = weiblich	Zulässig sind „M“, „W“ und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN220**
184 - 186	003	an	K	*LDKZ*	Länder- (Kfz-) Kennzeichen des Wohnsitzlandes Bei Inlandsanschriften ist das LDKZ mit Leerzeichen oder ‘D’ zu verschlüsseln. Bei Auslandsanschriften ist das LDKZ gemäß gRS Anlage 8 DEÜV anzugeben.	Keine Prüfung.
187 - 196	010	an	K	*PLZ*	Postleitzahl	Keine Prüfung.
197 - 230	034	an	K	*ORT*	Wohnsitz des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
231 - 263	033	an	K	*STR*	Straßenbezeichnung des Wohnsitzes des Mitarbeiters Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
264 - 272	009	an	K	*HNR*	Hausnummer des Wohnsitzes des Mitarbeiters Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
273 - 292	020	an	k	*EUVSNR*	Europäische Versicherungsnummer	Keine Prüfung.
293 - 300	008	an	K	*GBDT*	Geburtsdatum des Mitarbeiters **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN290**
301 - 334	034	an	K	*GBORT*	Geburtsort	Keine Prüfung.
335 - 337	003	an	K	*SASC*	Staatsangehörigkeitsschlüssel gemäß gRS Anlage 8 DEÜV.	Keine Prüfung.
338 - 345	008	an	k	*TODDAT*	Todestag des Mitarbeiters **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN320** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Todesdatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN322**

346 - 346	001	an	M	*KENNZRK*	Rechtskreis der Arbeitsstätte **O**-Ost **W**-West	Zulässig sind nur „O“ oder „W“. **Fehlernummer: DSAN330**
347 - 347	001	an	M	*KENNZPVS*	Pflegeversicherung-Besonderheiten der Beitragstragung bei Betrieben / Betriebsteilen im Bundesland Sachsen **J =** Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN340**
348 - 357	010	an	K	*KNR*	Kontonummer des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
358 - 365	008	an	K	*BLZ*	Bankleitzahl des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
366 - 399	034	an	K	*IBAN*	IBAN-Nr. der Bankverbindung des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
400 - 410	011	an	K	*BIC*	BIC der Bankverbindung des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
411 - 411	001	an	K	*STKL*	Steuerklasse des Arbeitnehmers	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN390**
412 - 412	001	an	M	*KISTPF*	Kirchensteuerpflicht des Arbeitnehmers **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN400**
413 - 415	003	an	K	*KIFRBTRG*	Anzahl der Kinderfreibeträge **n mit 1 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN410**
416 - 425	010	an	K	*EGSTFRBTRG*	Sonstige Steuerfreibeträge des Arbeitnehmers. Jährliche Angabe. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN420**
426 - 450	025	an	K	*TT*	Art der Tätigkeit im Unternehmen (Klarschrift)	Keine Prüfung.
451 - 459	009	an	K	*TTSC*	Angaben zur Tätigkeit Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit gemäß gRS Anlage 5 DEÜV Ab 01.12.2011 BBB (Bildung/Beruf/Beschäftigung)	Zulässig ist nur der Aufbau entsprechend gRS Anlage 5 DEÜV oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN440**
460 - 462	003	n	K	*PERSGR*	Personengruppe gemäß Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN450**

463 - 463	001	n	M	*BYGRKV*	Beitragsgruppenschlüssel KV **0**-kein Beitrag **1**-allgemeiner Beitrag **2**-erhöhter Beitrag **3**-ermäßigter Beitrag **4**-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV **5**-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV **6**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte **9**-Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN460**
464 - 464	001	n	M	*BYGRRV*	Beitragsgruppenschlüssel RV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **3**-halber Beitrag **5**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN470**
465 - 465	001	n	M	*BYGRAV*	Beitragsgruppenschlüssel AV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN480**
466 - 466	001	n	M	*BYGRPV*	Beitragsgruppenschlüssel PV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN490**
467 - 467	001	an	M	*KENNZGV*	Geringverdiener **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" **Fehlernummer: DSAN500**
468 - 468	001	an	M	*KENNZMF*	Merkmal für Mehrfachbeschäftigung **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" **Fehlernummer: DSAN505**
469 - 469	001	an	M	*KENNZMFB*	Merkmal für Mehrfachbezug **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" **Fehlernummer: DSAN510**
470 - 470	001	an	M	*KENNZSTA*	Statuskennzeichen für Familienangehörige und GmbH-Gesellschafter **1 =** Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling **2 =** geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen), "1" oder "2". **Fehlernummer: DSAN515**
471 - 485	015	an	K	*BBNRKK*	Betriebsnummer der Krankenkasse **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN520**

486 - 486	001	an	M	*VGESBYPRIVKV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN529**
487 - 496	010	an	K	*GESBYPRIVKV*	Gesamtbeitrag zur privaten KV (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN530**
497 - 497	001	an	M	*VGESBYPRIVPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN534**
498 - 507	010	an	K	*GESBYPRIVPV*	Gesamtbeitrag zur privaten PV (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN535**
508 - 522	015	an	K	*BBNRVW*	BBNR des Trägers der berufsständischen Versorgung **nnnnnnnn**	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN540**
523 - 523	001	an	M	*KENNZZVA*	Merkmal für die Zusatzversorgungsanstalt **0** - keine Zusatzversorgung **1** - Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes **2** - Zusatzversorgung des Baugewerbes **3** - Sonstige Zusatzversorgungsanstalten	Zulässig sind "0", "1", "2" und "3". **Fehlernummer: DSAN545**
524 - 558	035	an	K	*ZVA*	Name Zusatzversorgungsanstalt	Keine Prüfung.
559 - 559	001	an	M	*KENNZBAU*	Baulohn **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN555**
560 - 563	004	an	K	*AZWOECH*	Vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit in Stunden **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN560**
564 - 564	001	an	M	*KENNZGLE*	Kennzeichen Gleitzone **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN565**
565 - 565	001	an	m	*KENNZVERZGLE*	Verzicht auf Reduzierung des AN-Anteils in der RV bei Gleitzone **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J", "N" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN570** Wenn KENNZGLE = "J", dann darf KENNZVERZGLE nicht Grundstellung sein.

566 - 566	001	an	M	*KENNZVERZRVFGB*	Verzicht auf Renten-versicherungsfreiheit bei geringfügiger Beschäftigung **J** = Ja **N** = Nein Hinweis: Nur gültig für geringfügige Beschäftigungen, die bis zum 31.12.2012 aufgenommen wurden. Danach mit Grundstellung zu liefern.	Zulässig sind nur "J", "N" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN575** Wenn PERSGR = 109 und KENNZVERZRVPGB = Grundstellung, dann darf KENNZVERZRVFGB nicht Grundstellung sein. **Fehlernummer: DSAN577**
567 - 567	001	an	M	*KENNZVERZRVPGB*	Verzicht auf Renten-versicherungspflicht bei geringfügiger Beschäftigung **J** = Ja **N** = Nein Hinweis: Nur gültig für geringfügige Beschäftigungen, die ab dem 01.01.2013 aufgenommen werden. Davor mit Grundstellung zu liefern.	Zulässig sind nur "J", "N" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN580** Wenn PERSGR = 109 und KENNZVERZRVFGB = Grundstellung, dann darf KENNZVERZRVPGB nicht Grundstellung sein. **Fehlernummer: DSAN582**
568 - 568	001	an	M	*KENNZWG*	Merkmal für Wertguthabenvereinbarung **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN585**
569 - 569	001	an	M	*KENNZELT*	Elterneigenschaft **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN590**
570 - 570	001	an	M	*KENNZKG*	Ausgezahltes Kindergeld **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN595**
571 - 571	001	an	M	*KENNZVBE*	Versorgungsbezugs-empfänger **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN600**
572 - 572	001	an	M	*KENNZRBZ*	Rentenbezieher **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN605**
573 - 573	001	an	M	*KENNZATZ*	Kennzeichen für das verwendete Altersteil-zeitmodell **0** - keine Altersteilzeit **1** - Blockmodell **2** - Teilzeitmodell	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN610** Zulässig sind "0", "1" und "2". **Fehlernummer: DSAN612**

574 - 574	001	an	M	*KENNZATZALT*	Kennzeichen Altfall ATZ **J** = Ja (altes Recht) **N** = Nein Altes Recht (J) ist nur bis zum 30.06.2014 anzuwenden.	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN615**
575 - 582	008	an	K	*ATZBG*	Beginn-Datum der ATZ **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN620** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Beginndatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN622**
583 - 590	008	an	K	*ATZEN*	Ende-Datum der Altersteilzeit **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN630** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Endedatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN632**
591 - 598	008	an	K	*FPBEG*	Beginn der Freistellungsphase **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN640** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Datum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN642**
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
599 - 599	001	an	M	MM-KNAPPSCHAFT *MMKN*	Datenbaustein DBKN – Knappschaft **N** = keine knappschaftlichen Besonderheiten **J** = knappschaftliche Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSAN750** Bei MMKN = „J“ muss der Datenbaustein DBKN - Knappschaft vorhanden sein. **Fehlernummer: DSAN752**
600 - 600	001	an	M	MM-SEEMANNSKASSE *MMS3*	Datenbaustein DBS3 – Seemännische Besonderheiten (DSAN) **N** = keine seemännischen Besonderheiten **J** = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSAN755** Bei MMS3 = „J“ muss der Datenbaustein DBS3 - Seemännische Besonderheiten (DSAN) vorhanden sein. **Fehlernummer: DSAN757**
601 - 605	005	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DSAN760**
Auflistung der verwendeten Gefahrtarifstellen						

606 - 606	001	n	M	*ANGTST*	Anzahl verwendeter Gefahrtarifstellen Ab 2009 muss bei entsprechender Veranlagung der Wert > 0 sein. Es kann eine BBNRGTST-GTST-Kombination mehrfach vorkommen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN800**
Die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANGTST"						
001 - 015	015	an	K	*BBNRUV*	Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN810**
016 - 035	020	an	K	*MTNR*	Mitgliedsnummer des Betriebes / Betriebsteils beim zustängigen UV-Träger	Keine Prüfung.
036 - 050	015	an	K	BBNR-GTST *BBNRGTST*	Betriebsnummer des UV-Trägers dessen Gefahrtarif angewendet wird (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN820**
051 - 058	008	an	K	GT-STELLE *GTST*	Gefahrtarifstelle	Keine Prüfung.
059 - 061	003	an	K	GT-AUFTEILUNG *GTSTSATZ*	Prozentsatz der Gefahrtarifstelle vom Hundert	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN840**
Daten zum Sachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 599 - 600. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBKN - Knappschaft DBS3 - Seemännische Besonderheiten (DSAN)
Daten zum Fehlersachverhalt						

xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBKN**	Zulässig ist „DBKN“. **Fehlernummer: DBKN001** Zulässig ist nur die Datenlänge 26. **Fehlernummer: DBKN910**
005 - 016	012	an	M	*KNVTTSC*	Tätigkeitsschlüssel Knappschaft i.d.F: **ABTTTTTTTTTB** AB = Ab Monat TTTTTTTTT = Tätigkeits-schlüssel B = Besonderheiten-schlüssel Erläuterung Besonder-heitenschlüssel: 1 = Beschäftigung über Tage / nicht überwiegend unter Tage sowie ohne tats. Arbeitsleistung 2 = Zeiten der Dauerkurzarbeit 5 = vollwertiges Mitglied der Grubenwehr 6 = freigest. Betriebs-ratsmitglied (vorher Bes.Sch 8 oder 9) 7 = freigest. Betriebs-ratsmitglied (vorher Bes.Sch. nicht 8 oder 9) 8 = Überwiegende Beschäftigung unter Tage 9 = Ständige Arbeit unter Tage oder gleichgestellt	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DBKN010**
017 - 024	008	an	K	*KNVENVS*	Ende versicherungspflichtiges knappschaftliches Beschäftigungs-verhältnis **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKN020** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Datum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DBKN022**

025 - 026	002	an	K	*KNVABKGD*	Abkehrgrund Knappschaft **05** = Still-, Teilstill-, Zusammenlegung von Betrieben **06** = werkseitige Kündigung, wenn nicht 05 **07** = Abmeldung wegen Krankheit, Unfallfolgen, Rentengewährung **08** = Abkehr auf eigenen Wunsch, Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages **09** = sonstige Gründe	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKN030**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBS3 (für DSAN)**	Zulässig ist „DBS3“. **Fehlernummer: DBS3001** Zulässig ist nur die Datenlänge 27. **Fehlernummer: DBS3910**
005 - 006	2	an	M	*BERUFSGR*	Seemännische Berufsgruppen **01** = Kapitäne, Schiffsführer **02** = Nautische Offiziere **03** = Nautische Offiziers-assitenten und -bewer-ber **04** = Technische Offiziere **05** = Technische Offiziersassistenten und -bewerber **06** = Funkoffiziere **07** = Elektriker und -assistenten **08** = Schiffsbetriebs-meister **11** = Facharbeiter Deck, Vorleute **12** = Fachkraft Deck **13** = Hilfskraft Deck **14** = Auszubildende Deck (Fischerei) **21** = Facharbeiter Maschinenpersonal **22** = Fachkraft Maschinenpersonal **23** = Hilfskraft Maschinenpersonal **31** = Schiffsmechaniker **32** = Auszubildende zum Schiffsmechaniker **41** = Angestellter Wirtschaftspersonal, Küche, Bedienung **42** = Arbeiter Wirtschaftspersonal, Küche, Bedienung **51** = Angestellter sons-tiges fahrendes Personal **52** = Arbeiter sonstiges fahrendes Personal **53** = sonstige Auszubildende **71** = Kanalsteurer **72** = Lotsen	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3010**

					91 = Seeleute auf ausländ. Schiffen mit Verspfl. auf Antrag in der RV	
007 - 008	2	an	M	*VERSART*	Versicherungsarten **00** = nichtfahrende Seeleute (BGR 71, 72, 81) **10** = Seeschiff unter deutscher Flagge, kein ISR **20** = Seeschiff unter deutscher Flagge, ISR, AN erhält deutsche Tarifheuer **30** = Seeschiff unter deutscher Flagge, ISR, ausl. AN erhält "Heimatheuer" **40** = entsandter AN, VP kraft Ausstrahlung **60** = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung in allen Zweigen **70** = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung KV, PV, RV, ALV **80** = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung RV (nur BGR 91)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3020**

009 - 010	2	an	M	*FZGR*	Fahrzeuggruppen **00** = nichtfahrende Versicherte **10** = Ausländische Schiffe (nur BGR 91) **20** = Fahrgastschiffe, Hochseefährschiffe **30** = Bäder-, Fähr-, Fördeschiffe **40** = Frachtschiffe **50** = Tankschiffe **60** = Schlepper, Versorgungsschiffe, Bergungs-, Forschungs-, u.a. Spezialschiffe **70** = Fahrzeuge der Großen Hochseefische-rei und der kleinen Hochseefischerei über 250 cbm **80** = Fahrzeuge der kleinen Hochseefischerei bis 250 cbm und der Küstenfischerei **90** = Sonstige Schiffe	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3030**

011 - 012	2	an	M	PAT	Patente **00** = kein Befähigungszeugnis **10** = Kapitän **11** = Kapitän auf Schiffen bis 6000 BRZ in der mittleren Fahrt **12** = Kapitan (nationale Fahrt) auf Kauffahrtei-schiffen bis 500 BRZ **13** = Erster Offizier **14** = Erster Offizier auf Schiffen bis 6000 BRZ in der mittleren Fahrt **15** = Offizier (nationale Fahrt) auf Kauffahrtei-schiffen bis 500 BRZ **16** = Nautischer Wachoffizier **19** = annerkanntes ausl. Befähigungszeugnis nautischer Dienst **30** = Kapitän in Großer Hochseefischerei **31** = Kapitän in Kleiner Hochseefischerei **32** = Schiffer in Kleiner Hochseefischerei **33** = Wachoffizier in Großer Hochsee-fischerei **34** = Wachoffizier in Kleiner Hochseefischerei **50** = Leiter Maschinen-anlage **51** = Zweiter technischer Offizier **52** = Technischer Wach-offizier **53** = Schiffsmaschinist auf Schiffen mit einer Antriebsleistung bis 750 KW **59** = annerkanntes ausl. Befähigungszeugnis techn. Dienst	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3040**
013 - 013	1	an	M	*KENNZSMK*	Beitragspflicht zur SMK **0**-nein **1**-nur AG-Anteil **2**-AG- und AN-Anteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3050**
014 - 017	4	an	M	*DHEUERKENNZ*	Durchschnitts-Heuer-Kennzeichen der BG Verkehr (FB See).	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3060**

018 - 027	10	n mit 2 NK	M	*DHEUER*	monatliche Durchschnittsheuer lt.Beitragsübersicht	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3070**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSLA**	Zulässig ist „DSLA“. **Fehlernummer: DSLAv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSLA004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. $124 + (733 + ANLA_{Wiederholung} * 176)_{Wiederholungen} + 1$ **Fehlernummer: DSLA910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSLAv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSLA020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSLAv15**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSLA030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSLA032**

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA040** Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSLA042**
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSLA052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSLA056**
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSLA064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSLAv35**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSLA072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSLAv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSLAv52**
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes MANDANT aus dem vorangegangenen DSAN sein. **Fehlernummer: DSLA080**
084 - 103	020	an	m	*AZVU*	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes AZVU aus dem vorangegangenen DSAN sein. **Fehlernummer: DSLA090**

104 - 115	012	an	m	VERSICHERUNG SNUMMER *VSNR*	Deutsche Renten-versicherungsnummer in der Form: **bbttmmjjassp**	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes VSNR aus dem vorangegangenen DSAN sein. **Fehlernummer: DSLA100**
Kennzeichen, welche Datenbausteine außerhalb der Abrechnung vorhanden sind						
116 - 116	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE *MMVT*	Datenbaustein DBVT – Vortragswerte **N** = keine Vortragswerte **J** = Vortragswerte vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA110** Bei MMVT = „J“ muss der Datenbaustein DBVT Vortragswerte vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA112**
117 - 121	005	an	M	*RESERVE1*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DSLA120**
Auflistung der Lohnabrechnungen des Arbeitnehmers						
122 - 124	003	n	M	ANZAHL-AB-RECHNUNGEN *ANABRECH*	Anzahl der Lohnabrech-nungen des Arbeitneh-mers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA170**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANABRECH".						
001 - 004	004	n	M	*KJ*	Jahr der Abrechnung (FÜR-Periode) Jahr für das die Abrechnung erfolgt ist. **jhjj**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA180**
005 - 006	002	n	M	*KM*	Monat der Abrechnung (FÜR-Periode) Monat für den die Abrechnung erfolgt ist. **mm**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA185** Zulässig sind nur Werte von 1 bis 12. **Fehlernummer: DSLA187**
007 - 010	004	n	M	*KJIN*	Jahr der Abrechnung (IN-Periode) Jahr in dem die Abrechnung erfolgt ist. **jhjj**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA190**
011 - 012	002	n	M	*KMIN*	Monat der Abrechnung (IN-Periode) Monat in dem die Abrechnung erfolgt ist. **mm**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA195** Zulässig sind nur Werte von 1 bis 12. **Fehlernummer: DSLA197**
013 - 013	001	an	M	*KENNZART*	Kennzeichen der Art der Abrechnung **E** - erstmalige Abrechnung **K** - Korrekturabrechnung	Zulässig sind E oder K. **Fehlernummer: DSLA200**
014 - 033	020	n	M	*ABRECHDAT*	Abrechnungsdatum in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekun-de, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA205** Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSLA207** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSLA209**

034 - 034	001	n	M	*ABRNR*	Abrechnungsfolge-nummer Nur bei mehreren Erstabrechnungen für den gleichen Abrechnungsmonat von 1 an aufsteigend zu füllen, ansonsten Grundstellung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA210**
035 - 035	001	an	M	*KENNZMK*	Anwendung der Märzklausel **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind "J" oder "N". **Fehlernummer: DSLA215**
036 - 037	002	n	M	*KVTG*	mtl. KV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA220**
038 - 039	002	n	M	*RVTG*	mtl. RV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA225**
040 - 041	002	n	M	*AVTG*	mtl. AV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA230**
042 - 043	002	n	M	*PVTG*	mtl. PV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA235**
044 - 045	002	n	M	*STTG*	mtl. Steuer-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA240**
046 - 046	001	an	M	*KENNZPVZ*	Kennzeichen Beitragszuschlag Pflegeversicherung Alle kinderlosen Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung mit Ausnahme - kinderloser Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind, - Mitglieder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, - Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) sowie - Wehr- und Zivildienstleistende müssen einen Beitragszuschlag zahlen.	Zulässig sind "J" oder "N". **Fehlernummer: DSLA245**
047 - 049	003	an	M	*WG*	Währung der Abrech-nung entsprechend ISO-4217	Keine Prüfung. Grundstellung = EUR
050 - 050	001	an	M	*VPAUSCHSTEUERGB*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA259**

051 - 060	010	an	K	*PAUSCHSTEUERGB*	einheitliche Pauschalsteuer für geringfügig entlohnte Beschäftigung (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA260**
061 - 061	001	an	M	*VGESBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA264**
062 - 071	010	n mit 2 NK	M	*GESBRUTTO*	Gesamtbrutto (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA265**
072 - 072	001	an	M	*VSVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA269**
073 - 082	010	an	K	*SVBRUTTO*	ungemindertes SV-Brutto (monatlich) aus laufendem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA270**
083 - 083	001	an	M	*VSTEUERBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA274**
084 - 093	010	an	K	*STEUERBRUTTO*	Steuerbrutto (monatlich aus laufenden Bezügen) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA275**
094 - 094	001	an	M	*VKVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA279**
095 - 104	010	an	K	*KVBRUTTO*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA280**
105 - 105	001	an	M	*VRVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA284**
106 - 115	010	an	K	*RVBRUTTO*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA285**
116 - 116	001	an	M	*VAVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA289**

117 - 126	010	an	K	*AVBRUTTO*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA290**
127 - 127	001	an	M	*VPVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA294**
128 - 137	010	an	K	*PVBRUTTO*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA295**
138 - 138	001	an	M	*VUMBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA299**
139 - 148	010	an	K	*UMBRUTTO*	Umlagepflichtiges Arbeitsentgelt aus laufendem und für mehrere Abrechnungszeiträume kumuliert gezahlten Entgeltarten. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA300**
149 - 149	001	an	M	*VINSOBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA304**
150 - 159	010	an	K	*INSOBRUTTO*	Insolvenzgeldumlagepflichtiges Arbeitsentgelt lfd. unter Berücksichtigung der BBG-RV **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA305**
160 - 160	001	an	M	*VUVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA309**
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	*UVBRUTTO*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA310**
171 - 171	001	an	M	*VLOHNSTEUER*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA314**
172 - 181	010	an	K	*LOHNSTEUER*	Lohnsteuer laufend **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA315**
182 - 182	001	an	M	*VSOLI*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA319**

183 - 192	010	an	K	*SOLI*	Solidaritätszuschlag laufend **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA320**
193 - 193	001	an	M	*VKIRCHENST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA324**
194 - 203	010	an	K	*KIRCHENST*	Kirchensteuer laufend **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA325**
204 - 204	001	an	M	*VKVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA329**
205 - 214	010	an	K	*KVBYAG*	KV-Beitrag AG ohne KV-Zusatzbeitrag aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA330**
215 - 215	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA331**
216 - 225	010	an	K	*KVBYAGZUSATZ*	KV-Zusatzbeitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA332**
226 - 226	001	an	M	*VKVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA334**
227 - 236	010	an	K	*KVBYAN*	KV-Beitrag AN ohne KV-Zusatzbeitrag aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA335**
237 - 237	001	an	M	*VKVBYANZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA336**
238 - 247	010	an	K	*KVBYANZUSATZ*	KV-Zusatzbeitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA337**
248 - 248	001	an	M	*VRVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA339**

249 - 258	010	an	K	*RVBYAG*	RV-Beitrag AG zur gesetzlichen Rentenversicherung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA340**
259 - 259	001	an	M	*VRVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA344**
260 - 269	010	an	K	*RVBYAN*	RV-Beitrag AN zur gesetzlichen Rentenversicherung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA345**
270 - 270	001	an	M	*VAVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA349**
271 - 280	010	an	K	*AVBYAG*	AV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA350**
281 - 281	001	an	M	*VAVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA354**
282 - 291	010	an	K	*AVBYAN*	AV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA355**
292 - 292	001	an	M	*VPVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA359**
293 - 302	010	an	K	*PVBYAG*	PV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA360**
303 - 303	001	an	M	*VPVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA364**
304 - 313	010	an	K	*PVBYAN*	PV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA365**

314 - 314	001	an	M	*VU1BYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA369**
315 - 324	010	an	K	*U1BYAG*	U1-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA370**
325 - 325	001	an	M	*VU2BYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA374**
326 - 335	010	an	K	*U2BYAG*	U2-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA375**
336 - 336	001	an	M	*VINSOBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA379**
337 - 346	010	an	K	*INSOBYAG*	Insolvenzgeldumlage-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA380**
347 - 347	001	an	M	*VBVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA384**
348 - 357	010	an	K	*BVBYAG*	Beitrag AG zur berufsständischen Versorgung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK** Hinweis: Ist diese Person Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung (BBNRVW im DSAN ungleich Grundstellung), ist hier ein Beiträg anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA385**
358 - 358	001	an	M	*VBVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA389**

359 - 368	010	an	K	*BVBYAN*	Beitrag AN zur berufs-ständischen Versorgung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK** Hinweis: Ist diese Person Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung (BBNRVW im DSAN ungleich Grundstellung), ist hier ein Beiträg anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA390**
369 - 369	001	an	M	*VSVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA394**
370 - 379	010	an	K	*SVBRUTTOEGA*	ungemindertes SV-Brutto (monatlich) aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA395**
380 - 380	001	an	M	*VSTBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA399**
381 - 390	010	an	K	*STBRUTTOEGA*	Steuerpflichtiges Brutto (monatlich) aus sonstigen Bezügen. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA400**
391 - 391	001	an	M	*VLOHNSTEUEREGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA404**
392 - 401	010	an	K	*LOHNSTEUEREGA*	Lohnsteuer aus sonstigen Bezügen. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA405**
402 - 402	001	an	M	*VSOLIEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA409**
403 - 412	010	an	K	*SOLIEGA*	Solidaritätszuschlag aus sonstigen Bezügen. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA410**
413 - 413	001	an	M	*VKIRCHENSTEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA414**

414 - 423	010	an	K	*KIRCHENSTEGA*	Kirchensteuer aus sonstigen Bezügen. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA415**
424 - 424	001	an	M	*VKVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA419**
425 - 434	010	an	K	*KVBRUTTOEGA*	KV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA420**
435 - 435	001	an	M	*VRVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA424**
436 - 445	010	an	K	*RVBRUTTOEGA*	RV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA425**
446 - 446	001	an	M	*VAVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA429**
447 - 456	010	an	K	*AVBRUTTOEGA*	AV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA430**
457 - 457	001	an	M	*VPVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA434**
458 - 467	010	an	K	*PVBRUTTOEGA*	PV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA435**
468 - 468	001	an	M	*VINSOBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA439**
469 - 478	010	an	K	*INSOBRUTTOEGA*	Insolvenzgeldumlage-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgeltes **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA440**
479 - 479	001	an	M	*VKVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA444**
480 - 489	010	an	K	*KVBYAGEGA*	KV-Beitrag AG ohne KV-Zusatzbeitrag aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA445**

490 - 490	001	an	M	*VKVBYAGEGAZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA446**
491 - 500	010	an	K	*KVBYAGEGAZUSATZ*	KV-Zusatzbeitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA447**
501 - 501	001	an	M	*VKVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA449**
502 - 511	010	an	K	*KVBYANEGA*	KV-Beitrag AN ohne KV-Zusatzbeitrag aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA450**
512 - 512	001	an	M	*VKVBYANEGAZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA451**
513 - 522	010	an	K	*KVBYANEGAZUSATZ*	KV-Zusatzbeitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA452**
523 - 523	001	an	M	*VRVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA454**
524 - 533	010	an	K	*RVBYAGEGA*	RV-Beitrag AG zur gesetzlichen Rentenversicherung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA455**
534 - 534	001	an	M	*VRVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA459**
535 - 544	010	an	K	*RVBYANEGA*	RV-Beitrag AN zur gesetzlichen Rentenversicherung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA460**
545 - 545	001	an	M	*VAVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA464**

546 - 555	010	an	K	*AVBYAGEGA*	AV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA465**
556 - 556	001	an	M	*VAVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA469**
557 - 566	010	an	K	*AVBYANEGA*	AV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA470**
567 - 567	001	an	M	*VPVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA474**
568 - 577	010	an	K	*PVBYAGEGA*	PV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA475**
578 - 578	001	an	M	*VPVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA479**
579 - 588	010	an	K	*PVBYANEGA*	PV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA480**
589 - 589	001	an	M	*VINSOBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA484**
590 - 599	010	an	K	*INSOBYAGEGA*	Insolvenzgeldumlage-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA485**
600 - 600	001	an	M	*VBVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA489**
601 - 610	010	an	K	*BVBYAGEGA*	Beitrag AG zur berufs-ständischen Versorgung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA490**
611 - 611	001	an	M	*VBVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA494**

612 - 621	010	an	K	*BVBYANEGA*	Beitrag AN zur berufs-ständischen Versorgung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA495**
622 - 622	001	an	M	*VHINZUBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA499**
623 - 632	010	an	K	*HINZUBTRG*	Hinzurechnungsbetrag (monatlich) Auf der Steuerkarte eingetragener Hinzu-rechnungsbetrag **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA500**
633 - 633	001	an	M	*VURLRESTVJ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA504**
634 - 638	005	an	K	*URLRESTVJ*	Resturlaub in Tagen (Vorjahr) **n mit 2 NK** Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA505**
639 - 643	005	an	K	*URLGENOM*	genommener Urlaub in Tagen (laufendes Jahr) **n mit 2 NK** Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA510**
644 - 644	001	an	M	*VURLREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA514**
645 - 649	005	an	K	*URLREST*	Resturlaub in Tagen **n mit 2 NK** Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA515**

650 - 654	005	an	K	*URLUNBEZ*	unbezahlter Urlaub in Tagen **n mit 2 NK** Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA520**
655 - 655	001	an	M	*VNETTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA524**
656 - 665	010	n mit 2 NK	M	*NETTO*	gesetzliches Netto (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA525**
666 - 666	001	an	M	*VZAHLBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA529**
667 - 676	010	n mit 2 NK	M	*ZAHLBTRG*	Auszahlungsbetrag (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA530**
677 - 677	001	an	M	*VANWESEND*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA534**
678 - 679	002	an	K	*ANWESEND*	Anwesenheitstage (monatlich) Insbesondere bei Tätigkeit von Behinderten in geschützen oder gleichgestellten Einrichtungen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA535**
680 - 680	001	an	M	*VFEHL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA539**
681 - 682	002	an	K	*FEHL*	Fehltage (monatlich, unbezahlte Tage)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA540**
683 - 683	001	an	M	*VBEZSTD*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA544**

684 - 688	005	an	K	*BEZSTD*	bezahlte Stunden (monatlich) **n mit 2 NK** Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA545**
689 - 689	001	an	M	*VAU*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA549**
690 - 691	002	an	K	*AU*	Krankheitstage (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA550**
692 - 692	001	an	M	*VAUSTD*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA554**
693 - 697	005	an	K	*AUSTD*	Krankheitsstunden (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA555**
698 - 698	001	an	M	*VZEITLOHNSTD*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA559**
699 - 703	005	an	K	*ZEITLOHNSTD*	Stunden mit Zeitlohn (monatlich) **n mit 2 NK** Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA560**
704 - 704	001	an	M	*VUESTD*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA564**
705 - 709	005	an	K	*UESTD*	Überstunden (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA565**
710 - 710	001	an	M	*VDOPPELST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA569**
711 - 720	010	an	K	*DOPPELST*	Summe der Steuern nach dem Doppelbesteuerungsabkommen **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA570**
721 - 722	002	n	M	*ANLA*	Anzahl Lohnarten	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA580**

Kennzeichen, welche Datenbausteine innerhalb der Abrechnung vorhanden sind						
723 - 723	001	an	M	*RESERVE2*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DSLA585**
724 - 724	001	an	M	MM-KURZARBEITERGELD *MMKG*	Datenbaustein DBKG – Kurzarbeitergeld **N** = kein Kurzarbeitergeld **J** = Kurzarbeitergeld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA590** Bei MMKG = „J“ muss der Datenbaustein DBKG Kurzarbeitergeld vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA592**
725 - 725	001	an	M	MM-ALTERSTEILZEIT *MMAT*	Datenbaustein DBAT – Altersteilzeit **N** = keine Altersteilzeit **J** = Altersteilzeit vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA595** Bei MMAL = „J“ muss der Datenbaustein DBAT – Altersteilzeit vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA597**
726 - 726	001	an	M	MM-WERTGUTHABEN-OST *MMWO*	Datenbaustein DBWO – Wertguthaben Ost **N** = kein Wertguthaben Ost **J** = Wertguthaben Ost vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA600** Bei MMWO = „J“ muss der Datenbaustein DBWO – Wertguthaben Ost vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA602**
727 - 727	001	an	M	MM-WERTGUTHABEN-WEST *MMWW*	Datenbaustein DBWW – Wertguthaben West **N** = kein Wertguthaben West **J** = Wertguthaben West vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA605** Bei MMWW = „J“ muss der Datenbaustein DBWW – Wertguthaben West vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA607**
728 - 728	001	an	M	MM-SEEMANNS-KASSE *MMS4*	Datenbaustein DBS4 – Seemännische Besonderheiten (DSLA) **N** = keine seemännischen Besonderheiten **J** = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA610** Bei MMS4 = „J“ muss der Datenbaustein DBS4 - Seemännische Besonderheiten (DSLA) vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA612**
729 - 733	005	an	M	*RESERVE3*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DSLA615**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANLA".						
001 - 008	008	an	M	*LA*	Lohnart	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSLA650**
009 - 108	100	an	K	*NAME*	Bezeichnung der Lohnart	Keine Prüfung.
109 - 109	001	an	M	*KENNZHERKUNFT*	Herkunft der Lohnart **0**-keine Angabe **1**-Standardlohnart **2**-individuelle Lohnart Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA660**

110 - 110	001	an	M	*KENNZVERW*	Verwendung der Lohnart **0**-keine Angabe **1**-buchbare Lohnart **2**-Rechen-/System-lohnart Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA665**
111 - 111	001	an	M	*KENNZBRUTTO NETTO*	Bruttolohnart/ Nettobe- oder -abzüge **0**-Bruttolohnart **1**-Nettobe- oder -abzug	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSLA670**
112 - 112	001	an	M	*KENNZSV*	Kennzeichen SV **0**-SV-freies Arbeitsentgelt **1**-laufendes Arbeitsentgelt **2**-einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **3**-laufendes Arbeitsentgelt mit Freibetrag **4**-einmalig gezahltes Arbeitsentgelt mit Freibetrag **5**-umlagepflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (Verein-fachungsregel)	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4", "5" und Grundstellung **Fehlernummer: DSLA675** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1", "2", "3", "4" oder "5" gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA677** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA679**
113 - 113	001	an	M	*KENNZUV*	Kennzeichen UV **0**-UV-freies Entgelt **1**-UV-pflichtiges Entgelt **2**-UV-pflichtiges Entgelt mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA680** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1" oder "2" gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA682** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA684**
114 - 114	001	an	M	*KENNZSTEUER*	Kennzeichen Steuer **0**-steuerfreies Arbeitsentgelt **1**-laufendes Arbeitsentgelt **2**-sonstiges Arbeitsentgelt **3**-laufendes Arbeitsentgelt mit Freibetrag **4**-sonstiges Arbeitsentgelt mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA685** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1", "2", "3" oder "4" gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA687** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA689**

115 - 115	001	an	M	*KENNZSTPFL*	Kennzeichen Steuerpflicht **0**-keine Angabe **1**-individuelle Steuer **2**-Pauschalsteuer **3**-Mehrjahres-besteuerung Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".	Zulässig sind "0", "1", "2", "3" und Grundstellung **Fehlernummer: DSLA690**
116 - 116	001	an	M	*KENNZPAUSCH STEUER*	Pauschalsteuer **0**-keine Angabe **1**-Pauschalsteuer nach § 37b EStG **2**-Pauschalsteuer nach § 40 Abs. 1 EStG **3**-Pauschalsteuer nach § 40 Abs. 2 EStG **4**-Pauschalsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG **5**-Pauschalsteuer nach § 40b EStG Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe"	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4", "5" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA695**
117 - 121	005	an	M	*RESERVE4*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DSLA700**
122 - 122	001	an	M	*VBEZMENGE*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA704**
123 - 128	006	an	K	BEZAHLTE MENGE *BEZMENGE*	Anzahl der gegen Ent-gelt geleisteten Arbeit. Bspw. Stunden, Stückzahl **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA705**
129 - 129	001	an	M	*VFAKTOR*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA709**
130 - 137	008	an	K	FAKTOR *FAKTOR*	Faktor für nach Menge bezahlte Arbeits-leistung. Bspw. Stundenlohn, Stücklohn **n mit 4 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA710**
138 - 138	001	an	M	*VZUSCHLAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA714**

139 - 143	005	an	K	ZUSCHLAG *ZUSCHLAG*	Faktor für Zuschläge in Prozent Bspw. SFN-Zuschläge, Überstunden **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA715**
144 - 144	001	an	M	*VLABTRGGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA719**
145 - 154	010	n mit 2 NK	M	*LABTRGGES*	Gesamtbetrag aus Lohnart	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA720**
155 - 155	001	an	M	*VLABTRGST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA724**
156 - 165	010	an	K	*LABTRGST*	Steuer-Betrag aus Lohnart **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung.. **Fehlernummer: DSLA725**
166 - 166	001	an	M	*VLABTRGSV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA729**
167 - 176	010	an	K	*LABTRGSV*	SV-Betrag aus Lohnart **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA730**
Daten zum Sachverhalt innerhalb der Abrechnungen						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben zu den Feldern 724-728. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBKG - Kurzarbeitergeld DBAT - Altersteilzeit DBWO - Wertguthaben Ost DBWW - Wertguthaben West DBS4 - Seemännische Besonderheiten (DSLA) Jeder Datenbaustein maximal einmal pro Abrechnung.
Daten zum Sachverhalt außerhalb der Abrechnungen						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben im Feld MMVT.	DBVT - Vortragswerte Der Datenbaustein maximal einmal pro Datensatz Lohn Arbeitnehmer.
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						

xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBKG**	Zulässig ist „DBKG“. **Fehlernummer: DBKG001** Zulässig ist nur die Datenlänge 128. **Fehlernummer: DBKG910**
005 - 005	001	an	M	*KENNZKUG*	Kennzeichnung KUG / S-KUG **0** = KUG **1** = S-KUG	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBKG010**
006 - 010	005	n mit 2 NK	M	*SOLLSTD*	Sollstunden, die ohne den Arbeitsausfall zu leisten wären (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBKG020**
011 - 015	005	n mit 2 NK	M	*AUSFSTD*	Ausgefallene Arbeitsstunden laufender Monat	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBKG030**
016 - 016	001	an	M	*VFIKTIVAEGKV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG039**
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGKV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG040**
027 - 027	001	an	M	*VFIKTIVAEGRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG044**
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGRV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBKG045**
038 - 038	001	an	M	*VFIKTIVAEGPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG049**
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGPV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG050**

049 - 049	001	an	M	*VFIKTIVAEGRVBEH*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG054**
050 - 059	010	an	K	*FIKTIVAEGRVBEH*	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll-Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs-grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgelt-regelung greift hier somit nicht. (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG055**
060 - 060	001	an	M	*VFIKTIVKVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG059**
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVKVBY*	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG060**
071 - 071	001	an	M	*VFIKTIVRVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG064**
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVRVBY*	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBKG065**
082 - 082	001	an	M	*VFIKTIVPVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG069**
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVPVBY*	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG070**
093 - 093	001	an	M	*VFIKTIVKVBYZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG074**
094 - 103	010	n mit 2 NK	K	*FIKTIVKVBYZUSATZ*	Summe KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG075**

104 - 104	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG079**
105 - 114	010	n	M	*RESERVE1*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **0000000000**	Zulässig ist nur Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG080**
115 - 115	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG084**
116 - 125	010	n	M	*RESERVE2*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **0000000000**	Zulässig ist nur Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG085**
126 - 128	003	an	M	*RESERVE3*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBKG090**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBAT**	Zulässig ist „DBAT“. **Fehlernummer: DBAT001** Zulässig ist nur die Datenlänge 250. **Fehlernummer: DBAT910**
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells **0** - Summenfeldermodell **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBAT010**
006 - 006	001	an	M	*VASBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*ASBTRG*	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT015**
017 - 017	001	an	M	*VBYPFLEINRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT019**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRV*	Summe der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT020**
028 - 028	001	an	M	*VBYPFLEINRVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT024**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRVBYAG*	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitragspflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT025**
039 - 039	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT029**
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT030**
050 - 050	001	an	M	*VSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT034**
051 - 060	010	an	K	*SUM*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT035**

061 - 061	001	an	M	*VSUMOST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT039**
062 - 071	010	an	K	*SUMOST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **Ost** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT040**
072 - 072	001	an	M	*VSUMWEST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT044**
073 - 082	010	an	K	*SUMWEST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **West** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT045**
083 - 083	001	an	M	*VKVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT049**
084 - 093	010	an	K	*KVPFLAEGSUM*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT050**
094 - 094	001	an	M	*VRVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT054**
095 - 104	010	an	K	*RVPFLAEGSUM*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT055**
105 - 105	001	an	M	*VAVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT059**

106 - 115	010	an	K	*AVPFLAEGSUM*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT060**
116 - 116	001	an	M	*VPVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT064**
117 - 126	010	an	K	*PVPFLAEGSUM*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT065**
127 - 127	001	an	M	*VUVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT069**
128 - 137	010	an	K	*UVPFLAEGSUM*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT070**
138 - 138	001	an	M	*VUNTERSCHIEDSBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT074**
139 - 148	010	an	K	*UNTERSCHIEDSBTRG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT075**
149 - 149	001	an	M	*VREGELAEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT079**
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	*REGELAEG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe **a** des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT080**

160 - 160	001	an	M	*VKVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT084**
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFT*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT085**
171 - 171	001	an	M	*VRVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT089**
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	*RVSVLUFT*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT090**
182 - 182	001	an	M	*VAVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT094**
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFT*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT095**
193 - 193	001	an	M	*VPVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT099**
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFT*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT100**
204 - 204	001	an	M	*VKVABGEGRSV LUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT104**

205 - 214	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUM*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT105**
215 - 215	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT109**
216 - 225	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUM*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT110**
226 - 226	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT114**
227 - 236	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUM*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT115**
237 - 237	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT119**
238 - 247	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUM*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT120**

248 - 250	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBAT125**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBWO**	Zulässig ist „DBWO“. **Fehlernummer: DBWO001** Zulässig ist nur die Datenlänge 438. **Fehlernummer: DBWO910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **0** - Summenfeldermodell **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBWO010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESO*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWO015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMO*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMO*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMO*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMO*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMO*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMO*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMO*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTO*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTO*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTO*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTO*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTO*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMO*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMO*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSV LUFTSUMO*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSV LUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVL UFTSUMO*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSV LUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVL UFTSUMO*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFO*	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO159**
348 - 357	010	an	K	*EGABO*	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAO*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAO*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAO*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAO*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAO*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWO190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMO*	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWO195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTO*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWO200**
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBWO210**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBWW**	Zulässig ist „DBWW“. **Fehlernummer: DBWW001** Zulässig ist nur die Datenlänge 438. **Fehlernummer: DBWW910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **0** - Summenfeldermodell **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBWW010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESW*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreis-wechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWW015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMW*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMW*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMW*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMW*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMW*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMW*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW050
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMW*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nacht-arbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTW*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTW*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTW*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTW*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTW*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMW*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMW*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSV LUFTSUMW*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSV LUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVL UFTSUMW*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSV LUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVL UFTSUMW*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFW*	Entgeltguthabenaufbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW159**
348 - 357	010	an	K	*EGABW*	Entgeltguthabenabbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAW*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAW*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAW*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAW*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAW*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWW190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMW*	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWW195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTW*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits-regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWW200**
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBWW210**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBS4 (für DSLA)**	Zulässig ist „DBS4“. **Fehlernummer: DBS4001** Zulässig ist nur die Datenlänge 159. **Fehlernummer: DBS4910**
005 - 005	001	an	M	*WAEHRG*	Währung in der die Heuerabrechnung erfolgt ist **0**-EUR **1**-USD	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBS4010**
006 - 006	001	an	M	*VSMKHEUERMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4019**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SMKHEUERMTL*	Tatsächlich gezahlte Heuer.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4020**
017 - 017	001	an	M	*VSMKAGBRUTTOMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4024**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*SMKAGBRUTTOMTL*	SMK-AG-pflichtiges Arbeitsentgelt in EUR - lfd.unter Berück-sichtigung der BBG	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4025**
028 - 028	001	an	M	*VSMKANBRUTTOMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4029**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*SMKANBRUTTOMTL*	SMK-AN-pflichtiges Arbeitsentgelt in EUR - lfd.unter Berück-sichtigung der BBG	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4030**
039 - 039	001	an	M	*VSMKBYAGMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4034**
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	*SMKBYAGMTL*	SMK-Beitrag AG in EUR aus laufend ge-zahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4035**
050 - 050	001	an	M	*VSMKBYANMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4039**
051 - 060	010	n mit 2 NK	M	*SMKBYANMTL*	SMK-Beitrag AN in EUR aus laufend ge-zahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4040**
061 - 061	001	an	M	*VEGASMKAGBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4044**

062 - 071	010	n mit 2 NK	M	*EGASMKAGBRUTTO*	SMK-AG-pflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4045**
072 - 072	001	an	M	*VEGASMKANBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4049**
073 - 082	010	n mit 2 NK	M	*EGASMKANBRUTTO*	SMK-AN-pflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4050**
083 - 083	001	an	M	*VEGASMKBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4054**
084 - 093	010	n mit 2 NK	M	*EGASMKBYAG*	SMK-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4055**
094 - 094	001	an	M	*VEGASMKBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4059**
095 - 104	010	n mit 2 NK	M	*EGASMKBYAN*	SMK-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4060**
105 - 105	001	an	M	*VSMKAGBRUTTOGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4064**
106 - 115	010	n mit 2 NK	M	*SMKAGBRUTTOGES*	Summe des SMK-AG-pflichtigen Entgeltes (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4065**
116 - 116	001	an	M	*VSMKANBRUTTOGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4069**
117 - 126	010	n mit 2 NK	M	*SMKANBRUTTOGES*	Summe des SMK-AN-pflichtigen Entgeltes (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4070**
127 - 127	001	an	M	*VGZSMKBYPFLAEGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4074**
128 - 137	010	an	K	*GZSMKBYPFLAEGES*	Summe der reduzierten SMK-beitragspflichtigen Einnahme in der Gleitzone (kumulativ, jährlich) in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4075**

138 - 138	001	an	M	*VSMKBYAGGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4079**
139 - 148	010	n mit 2 NK	M	*SMKBYAGGES*	Summe SMK-Beitrag AG (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4080**
149 - 149	001	an	M	*VSMKBYANGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4084**
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	*SMKBYANGES*	Summe SMK-Beitrag AN (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4085**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVT**	Zulässig ist „DBVT“. **Fehlernummer: DBVT001** Zulässig ist nur die Datenlänge 159. **Fehlernummer: DBVT910**
005 - 008	004	n	M	*KJ*	Abrechnungsjahr **jhjj**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT010**
009 - 010	002	n	M	*KM*	Abrechnungsmonat Es ist der letzte Abrechnungsmonat, in dem kumuliert wurde, einzutragen. Vorjahreswerte = Grund-stellung Vortragswerte = 1 bis 12 **mm**	Zulässig sind nur die Ziffern 1 bis 12 und die Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT020**
011 - 025	015	an	K	*BBNRKK*	Betriebsnummer der für den/die Beschäftigte(n) zuständigen Kranken-kasse (8 Stellen links-bündig mit nachfolgen-den Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DBVT030**
026 - 028	003	n	M	*KVTG*	Summe KV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT040**
029 - 031	003	n	M	*RVTG*	Summe RV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT050**
032 - 034	003	n	M	*AVTG*	Summe AV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT060**
035 - 037	003	n	M	*PVTG*	Summe PV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT070**
038 - 040	003	an	K	*STTG*	Summe Steuer-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT080**
041 - 041	001	an	M	*KENNZPVZ*	Kennzeichen Beitragszuschlag Pflegeversicherung Alle kinderlosen Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung mit Ausnahme - kinderloser Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind, - Mitglieder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, - Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) sowie - Wehr- und Zivildienstleistende müssen einen Beitragszuschlag zahlen.	Zulässig sind "J" oder "N". **Fehlernummer: DBVT090**

042 - 044	003	n	K	*PERSGR*	Personengruppe gemäß Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT100**
045 - 045	001	n	M	*BYGRKV*	Beitragsgruppen-schlüssel KV **0**-kein Beitrag **1**-allgemeiner Beitrag **2**-erhöhter Beitrag **3**-ermäßigter Beitrag **4**-Beitrag zur landwirt-schaftlichen KV **5**-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV **6**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte **9**-Firmenzahler (frei-willige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT110**
046 - 046	001	n	M	*BYGRRV*	Beitragsgruppen-schlüssel RV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **3**-halber Beitrag **5**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT120**
047 - 047	001	n	M	*BYGRAV*	Beitragsgruppen-schlüssel AV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT130**
048 - 048	001	n	M	*BYGRPV*	Beitragsgruppen-schlüssel PV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT140**
049 - 049	001	an	M	*VGESBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT149**
050 - 059	010	an	K	*GESBRUTTO*	Gesamtbrutto (kumulativ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT150**
060 - 060	001	an	M	*VSTEUERBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT154**

061 - 070	010	an	K	*STEUERBRUTTO*	Steuerbrutto (kumulativ) einschließlich sonstiger Bezüge **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT155**
071 - 071	001	an	M	*VKVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT159**
072 - 081	010	an	K	*KVBRUTTO*	Summe des KV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT160**
082 - 082	001	an	M	*VRVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT164**
083 - 092	010	an	K	*RVBRUTTO*	Summe des RV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT165**
093 - 093	001	an	M	*VAVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT169**
094 - 103	010	an	K	*AVBRUTTO*	Summe des AV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT170**
104 - 104	001	an	M	*VPVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT174**
105 - 114	010	an	K	*PVBRUTTO*	Summe des PV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT175**
115 - 115	001	an	M	*VUMBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT179**

116 - 125	010	an	K	*UMBRUTTO*	Summe des umlagepflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT180**
126 - 126	001	an	M	*VINSOBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT184**
127 - 136	010	an	K	*INSOBRUTTO*	Summe des insolvenz-geldumlagepflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT185**
137 - 137	001	an	M	*VUVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT189**
138 - 147	010	an	K	*UVBRUTTO*	Summe des UV-pflich-tigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT190**
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
148 - 148	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-KURZ-ARBEITERGELD *MMVKG*	Datenbaustein DBVK – Vortragswerte Kurzarbeitergeld **N** = keine Vortragswerte Kurzarbeitergeld **J** = Vortragswerte Kurzarbeitergeld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT200** Bei MMVKG = „J“ muss der Datenbaustein DBVK Vortragswerte Kurzarbeitergeld vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT202**
149 - 149	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-SAISON-KURZARBEITER-GELD *MMVSK*	Datenbaustein DBVS – Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld **N** = kein Vortragswerte Saison-Kurzarbeiter-geld **J** = Vortragswerte Saison-Kurzarbeiter-geld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT210** Bei MMVSK = „J“ muss der Datenbaustein DBVS – Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT212**

150 - 150	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-ALTERS-TEILZEIT-SUMMENFELDER *MMVATZSF*	Datenbaustein DBVF – Vortragswerte Alters-teilzeit Summenfelder-Modell **N** = keine Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell **J** = Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT220** Bei MMVATZSF = „J“ muss der Datenbaustein DBVF – Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT222**
151 - 151	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-ALTERS-TEILZEIT-ALTERNATIV *MMVATZAO*	Datenbaustein DBVA – Vortragswerte Alters-teilzeit Alternativ-/Options-Modell **N** = keine Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell **J** = Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT230** Bei MMVATZAO = „J“ muss der Datenbaustein DBVA – Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT232**
152 - 152	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-WERT-GUTHABEN-OST-SUMMENFELDER *MMVWOSF*	Datenbaustein DBOS – Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell **N** = keine Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell **J** = Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT240** Bei MMVWOSF = „J“ muss der Datenbaustein DBOS – Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT242**
153 - 153	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-WERT-GUTHABEN-OST-ALTERNATIV *MMVWOAO*	Datenbaustein DBOA – Vortragswerte Wertgut-haben Ost Alternativ-/Options-Modell **N** = keine Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell **J** = Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT250** Bei MMVWOAO = „J“ muss der Datenbaustein DBOA – Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT252**

154 - 154	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-WERT-GUTHABEN-WEST-SUMMENFELDER *MMVWWSF*	Datenbaustein DBWS – Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell **N** = keine Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell **J** = Wertguthaben West Summenfelder-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT260** Bei MMVWWSF = „J“ muss der Datenbaustein DBWS – Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT262**
155 - 155	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-WERT-GUTHABEN-WEST-ALTERNATIV *MMVWWAO*	Datenbaustein DBWA – Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell **N** = keine Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell **J** = Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT270** Bei MMVWWAO = „J“ muss der Datenbaustein DBWA – Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT272**
156 - 156	001	an	M	MM-SEEMANNS-KASSE *MMS5*	Datenbaustein DBS5 – Seemännische Besonderheiten (DBVT) **N** = keine seemännischen Besonderheiten **J** = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT280** Bei MMS5 = „J“ muss der Datenbaustein DBS5 - Seemännische Besonderheiten (DBVT) vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT282**
157 - 159	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVT290**
Daten zum Sachverhalt						

160 - xxx					Es folgen die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 147 - 155. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBVK - Vortragswerte Kurzarbeitergeld DBVS - Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld DBVF - Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell DBVA - Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell DBOS - Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell DBOA - Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell DBWS - Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell DBWA - Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell DBS5 - Seemännische Besonderheiten (DBVT) Jeder Datenbaustein maximal einmal pro DBVT.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVK**	Zulässig ist „DBVK“. **Fehlernummer: DBVK001** Zulässig ist nur die Datenlänge 128. **Fehlernummer: DBVK910**
005 - 005	001	an	M	*KENNZKUG*	Kennzeichnung KUG **0** = KUG	Zulässig ist "0". **Fehlernummer: DBVK010**
006 - 010	005	an	M	*RESERVE1 (SOLLSTD)*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVK020**
011 - 015	005	an	M	*RESERVE2 (AUSFSTD)*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVK030**
016 - 016	001	an	M	*VFIKTIVAEGKV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK039**
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGKV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK040**
027 - 027	001	an	M	*VFIKTIVAEGRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK044**
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGRV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBVK045**
038 - 038	001	an	M	*VFIKTIVAEGPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK049**
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGPV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK050**

049 - 049	001	an	M	*VFIKTIVAEGRVBEH*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK054**
050 - 059	010	an	K	*FIKTIVAEGRVBEH*	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll-Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs-grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgel-tregelung greift hier somit nicht. (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK055**
060 - 060	001	an	M	*VFIKTIVKVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK059**
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVKVBY*	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK060**
071 - 071	001	an	M	*VFIKTIVRVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK064**
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVRVBY*	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBVK065**
082 - 082	001	an	M	*VFIKTIVPVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK069**
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVPVBY*	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK070**
093 - 093	001	an	M	*VFIKTIVKVBYZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK074**
094 - 103	010	n mit 2 NK	K	*FIKTIVKVBYZUSATZ*	Summe KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK075**

104 - 104	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK079**
105 - 114	010	n	M	*RESERVE3*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **0000000000**	Zulässig ist nur Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK080**
115 - 115	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK084**
116 - 125	010	n	M	*RESERVE4*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **0000000000**	Zulässig ist nur Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK085**
126 - 128	003	an	M	*RESERVE5*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVK090**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVS**	Zulässig ist „DBVS“. **Fehlernummer: DBVS001** Zulässig ist nur die Datenlänge 128. **Fehlernummer: DBVS910**
005 - 005	001	an	M	*KENNZKUG*	Kennzeichnung KUG **1** = S-KUG	Zulässig ist "1". **Fehlernummer: DBVS010**
006 - 010	005	an	M	*RESERVE1 (SOLLSTD)*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVS020**
011 - 015	005	an	M	*RESERVE2 (AUSFSTD)*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVS030**
016 - 016	001	an	M	*VFIKTIVAEGKV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS039**
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGKV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS040**
027 - 027	001	an	M	*VFIKTIVAEGRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS044**
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGRV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBVS045**
038 - 038	001	an	M	*VFIKTIVAEGPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS049**
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGPV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS050**

049 - 049	001	an	M	*VFIKTIVAEGRVBEH*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS054**
050 - 059	010	an	K	*FIKTIVAEGRVBEH*	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll-Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs-grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgelt-regelung greift hier somit nicht. (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS055**
060 - 060	001	an	M	*VFIKTIVKVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS059**
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVKVBY*	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS060**
071 - 071	001	an	M	*VFIKTIVRVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS064**
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVRVBY*	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBVS065**
082 - 082	001	an	M	*VFIKTIVPVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS069**
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVPVBY*	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS070**
093 - 093	001	an	M	*VFIKTIVKVBYZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS074**
094 - 103	010	n mit 2 NK	K	*FIKTIVKVBYZUSATZ*	Summe KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS075**

104 - 104	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS079**
105 - 114	010	n	M	*RESERVE3*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **0000000000**	Zulässig ist nur Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS080**
115 - 115	001	an	M	*VORZEICHEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS084**
116 - 125	010	n	M	*RESERVE4*	Zurzeit nicht belegt (nur Grundstellung zulässig) **0000000000**	Zulässig ist nur Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS085**
126 - 128	003	an	M	*RESERVE5*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVS090**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVF**	Zulässig ist „DBVF“. **Fehlernummer: DBVF001** Zulässig ist nur die Datenlänge 250. **Fehlernummer: DBVF910**
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells **0** - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". **Fehlernummer: DBVF010**
006 - 006	001	an	M	*VASBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*ASBTRG*	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF015**
017 - 017	001	an	M	*VBYPFLEINRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF019**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRV*	Summe der zusätz-lichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF020**
028 - 028	001	an	M	*VBYPFLEINRVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF024**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRVBYAG*	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitrags-pflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF025**
039 - 039	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF029**
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF030**
050 - 050	001	an	M	*VSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF034**
051 - 060	010	an	K	*SUM*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF035**

061 - 061	001	an	M	*VSUMOST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF039**
062 - 071	010	an	K	*SUMOST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **Ost** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF040**
072 - 072	001	an	M	*VSUMWEST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF044**
073 - 082	010	an	K	*SUMWEST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **West** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF045**
083 - 083	001	an	M	*VKVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF049**
084 - 093	010	an	K	*KVPFLAEGSUM*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF050**
094 - 094	001	an	M	*VRVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF054**
095 - 104	010	an	K	*RVPFLAEGSUM*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF055**
105 - 105	001	an	M	*VAVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF059**

106 - 115	010	an	K	*AVPFLAEGSUM*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF060**
116 - 116	001	an	M	*VPVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF064**
117 - 126	010	an	K	*PVPFLAEGSUM*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF065**
127 - 127	001	an	M	*VUVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF069**
128 - 137	010	an	K	*UVPFLAEGSUM*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF070**
138 - 138	001	an	M	*VUNTERSCHIEDSBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF074**
139 - 148	010	an	K	*UNTERSCHIEDSBTRG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF075**
149 - 149	001	an	M	*VREGELAEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF079**
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	*REGELAEG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe **a** des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF080**

160 - 160	001	an	M	*VKVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF084**
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFT*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF085**
171 - 171	001	an	M	*VRVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF089**
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	*RVSVLUFT*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF090**
182 - 182	001	an	M	*VAVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF094**
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFT*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF095**
193 - 193	001	an	M	*VPVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF099**
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFT*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF100**
204 - 204	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF104**

205 - 214	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUM*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF105**
215 - 215	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF109**
216 - 225	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUM*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF110**
226 - 226	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF114**
227 - 236	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUM*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF115**
237 - 237	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF119**
238 - 247	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUM*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF120**

248 - 250	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVF125**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVA**	Zulässig ist „DBVA“. **Fehlernummer: DBVA001** Zulässig ist nur die Datenlänge 250. **Fehlernummer: DBVA910**
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". **Fehlernummer: DBVA010**
006 - 006	001	an	M	*VASBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*ASBTRG*	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA015**
017 - 017	001	an	M	*VBYPFLEINRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA019**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRV*	Summe der zusätz-lichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA020**
028 - 028	001	an	M	*VBYPFLEINRVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA024**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRVBYAG*	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitrags-pflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA025**
039 - 039	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA029**
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA030**
050 - 050	001	an	M	*VSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA034**
051 - 060	010	an	K	*SUM*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA035**

061 - 061	001	an	M	*VSUMOST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA039**
062 - 071	010	an	K	*SUMOST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **Ost** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA040**
072 - 072	001	an	M	*VSUMWEST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA044**
073 - 082	010	an	K	*SUMWEST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **West** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA045**
083 - 083	001	an	M	*VKVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA049**
084 - 093	010	an	K	*KVPFLAEGSUM*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA050**
094 - 094	001	an	M	*VRVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA054**
095 - 104	010	an	K	*RVPFLAEGSUM*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA055**
105 - 105	001	an	M	*VAVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA059**

106 - 115	010	an	K	*AVPFLAEGSUM*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA060**
116 - 116	001	an	M	*VPVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA064**
117 - 126	010	an	K	*PVPFLAEGSUM*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA065**
127 - 127	001	an	M	*VUVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA069**
128 - 137	010	an	K	*UVPFLAEGSUM*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA070**
138 - 138	001	an	M	*VUNTERSCHIEDSBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA074**
139 - 148	010	an	K	*UNTERSCHIEDSBTRG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA075**
149 - 149	001	an	M	*VREGELAEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA079**
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	*REGELAEG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe **a** des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA080**

160 - 160	001	an	M	*VKVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA084**
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFT*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA085**
171 - 171	001	an	M	*VRVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA089**
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	*RVSVLUFT*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA090**
182 - 182	001	an	M	*VAVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA094**
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFT*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA095**
193 - 193	001	an	M	*VPVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA099**
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFT*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA100**
204 - 204	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA104**

205 - 214	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUM*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA105**
215 - 215	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA109**
216 - 225	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUM*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA110**
226 - 226	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA114**
227 - 236	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUM*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA115**
237 - 237	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA119**
238 - 247	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUM*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA120**

248 - 250	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBVA125**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBOS**	Zulässig ist „DBOS“. **Fehlernummer: DBOS001** Zulässig ist nur die Datenlänge 438. **Fehlernummer: DBOS910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **0** - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". **Fehlernummer: DBOS010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESO*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOS015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMO*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMO*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMO*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMO*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMO*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMO*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMO*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTO*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTO*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTO*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTO*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTO*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMO*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMO*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMO*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMO*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMO*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFO*	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS159**
348 - 357	010	an	K	*EGABO*	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAO*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAO*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAO*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAO*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAO*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOS190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMO*	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOS195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTO*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOS200**
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBOS210**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBOA**	Zulässig ist „DBOA“. **Fehlernummer: DBOA001** Zulässig ist nur die Datenlänge 438. **Fehlernummer: DBOA910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". **Fehlernummer: DBOA010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESO*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOA015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMO*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMO*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMO*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMO*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMO*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMO*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMO*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTO*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTO*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTO*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTO*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTO*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMO*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMO*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMO*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMO*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMO*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFO*	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA159**
348 - 357	010	an	K	*EGABO*	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAO*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAO*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAO*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAO*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAO*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOA190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMO*	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOA195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTO*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOA200**
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBOA210**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBWS**	Zulässig ist „DBWS“. **Fehlernummer: DBWS001** Zulässig ist nur die Datenlänge 438. **Fehlernummer: DBWS910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **0** - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". **Fehlernummer: DBWS010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESW*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreis-wechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWS015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMW*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMW*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMW*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMW*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMW*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMW*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMW*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nacht-arbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTW*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTW*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTW*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTW*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTW*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMW*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMW*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMW*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMW*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMW*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFW*	Entgeltguthabenaufbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS159**
348 - 357	010	an	K	*EGABW*	Entgeltguthabenabbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAW*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAW*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAW*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAW*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAW*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWS190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMW*	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWS195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTW*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits-regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWS200**
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBWS210**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBWA**	Zulässig ist „DBWA“. **Fehlernummer: DBWA001** Zulässig ist nur die Datenlänge 438. **Fehlernummer: DBWA910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". **Fehlernummer: DBWA010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESW*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreis-wechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWA015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMW*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMW*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMW*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMW*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMW*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMW*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMW*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nacht-arbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTW*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTW*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTW*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTW*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTW*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMW*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMW*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMW*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMW*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMW*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFW*	Entgeltguthabenaufbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA159**
348 - 357	010	an	K	*EGABW*	Entgeltguthabenabbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAW*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAW*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAW*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAW*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAW*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWA190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMW*	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWA195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTW*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits-regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWA200**
436 - 438	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) **Fehlernummer: DBWA210**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBS5 (für DBVT)**	Zulässig ist „DBS5“. **Fehlernummer: DBS5001** Zulässig ist nur die Datenlänge 26. **Fehlernummer: DBS5910**
005 - 005	001	an	M	*VSMKAGBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS5014**
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	*SMKAGBRUTTO*	Summe des SMK-AG-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS5015**
016 - 016	001	an	M	*VSMKANBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS5019**
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	*SMKANBRUTTO*	Summe des SMK-AN-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS5020**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung des Nachlaufsatzes **NC*SZ***	Zulässig ist nur „NCSZ“. **Fehlernummer: NCSZv01** Zulässig ist nur die Datenlänge 63. **Fehlernummer: NCSZv99**
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS-MERKMAL *VFMM*	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: **AGBPL** = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) **AGBPF** = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) **RVBPL** = Meldungen der DSRV (Lohn) **RVBPF** = Meldungen der DSRV (Fibu)	Gleicher Inhalt wie im Feld VERFAHRENSMERKMAL im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv10**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Gleicher Inhalt wie Feld BBNRABSENDER im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv20**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Gleicher Inhalt wie Feld BBNREMPFAENGER im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv30**
040 - 047	008	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Datum der Erstellung der Datei in der Form: **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv45** Gleicher Inhalt wie Feld DATUMERSTELLUNG im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv40**

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR *DTNR*	Dateifolgenummer **000001 - 999999**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv55** Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEINR im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv50**
054 - 061	008	an	K	ANZAHLSAETZE *ZLSZ*	Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv65** Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsätze übereinstimmt. **Fehlernummer: NCSZv60**
062 - 063	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des Nachlaufsatzes **01 – 99** Zulässig ist der Wert "01“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekannt-gabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv75** Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: NCSZv70**
Daten zum Fehlersachverhalt						
064 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBFE**	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER *FE*	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Finanzbuchhaltung

Version 3.1.0

Prüfungen des Vorlaufsatzes, der Datensätze DSKO und DSKB und des Nachlaufsatzes.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an =	alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen	
n =	numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)	
n mit x NK =	numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen	
K =	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M =	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSKO	Datensatz Kommunikation	einmal
DSKB	Datensatz Kontenbuchungen	einmal je Mandant und Konto
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen vom Arbeitgeber
		Bei Lieferung von DSRV 0-9-mal je Datensatz, wenn Fehler in der Lieferung vom Arbeitgeber auftreten.

Die Datei ist pro Wirtschaftsjahr zu liefern.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Vorlaufsatzes ***VOSZ***	Zulässig ist nur „VOSZ“. **Fehlernummer: VOSZv01** Zulässig ist nur die Datenlänge 153. **Fehlernummer: VOSZv99**
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS-MERKMAL *VFMM*	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: **AGBPL** = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) **AGBPF** = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) **RVBPL** = Meldungen der DSRV (Lohn) **RVBPF** = Meldungen der DSRV (Fibu)	Zulässig sind nur die in der Spalte „Inhalt/Erläuterung“ angegebenen Werte. **Fehlernummer: VOSZv10**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Absender-Betriebsnummer handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/ Rechenzentrums/Steuerberaters handeln. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die Betriebsnummer „66667777“ verwendet werden. **Fehlernummer: VOSZv20**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leer-zeichen) **nnnnnnnn**	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (66667777) handeln. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: VOSZv30**
040 - 047	008	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Datum der Erstellung der Datei in der Form: **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv40** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: VOSZv42**

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR *DTNR*	Dateifolgenummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv50** Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (lückenlos aufsteigend je Annahmestelle). **Fehlernummer: VOSZv52**
054 - 103	050	an	K	NAME-ABSENDER *NAAB*	Kurzbezeichnung des Absenders	Keine Prüfung
104 - 105	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des Vorlaufsatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv70** Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: VOSZv72**
106 - 108	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). **Fehlernummer: VOSZv75**
109 - 109	001	an	M	KENNZ-SENDUNG-KOMPLETT *KENNZSEKO*	Merkmal, ob die Gesamtsendung komplett ist. **N** = Nein **J** = Ja	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: VOSZv80**
110 - 110	001	an	M	KENNZ-STORNO *KENNZST*	Kennzeichen Stornierung der bereits abgegebenen (Gesamt-) Lieferung. **N** = keine Stornierung **J** = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: VOSZv85**
111 - 125	015	an	M	BBNR-VU *BBNRVU*	Betriebsnummer des Verursachers der Datei (zu prüfender Betrieb) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: VOSZv90**
126 - 133	008	an	M	VERSION-GESAMT *VERGES*	Versionsnummer der gesamten Schnittstelle (linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen mit Hauptversionsnummer, Nebenversionsnummer und Revisionsnummer jeweils durch einen Punkt getrennt, z.B. 3.0.0)	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Versionsnummer der Schnittstelle handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") sind "3.0.0" und "3.1.0" zulässig. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") sind "1.0.0" und "1.1.0" zulässig. **Fehlernummer: VOSZv95**
134 - 153	020	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER *AKAB*	Freifeld für den Absender der Datei	Keine Prüfung.
Daten zum Fehlersachverhalt						

154 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung des Datensatzes Kommunikation **DSKO**	Zulässig ist nur „DSKO“. **Fehlernummer: DSKOv01** Zulässig ist nur die Datenlänge 415. **Fehlernummer: DSKO910** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSKO004**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist: **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „**EUBP** “. **Fehlernummer: DSKOv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Absenders der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Der Feldinhalt muss identisch sein mit dem Inhalt des Feldes BBNRABSENDER der Datei aus dem Vorlaufsatz. **Fehlernummer: DSKOv15**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien – der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL" oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der DSRV (66667777) handeln. **Fehlernummer: DSKOv20**

040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes Kommunikation (DSKO) **01 – 99** Zulässig ist der Wert „03“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKO040** Gültig ist die Version „03" bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSKO042**
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde) (Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKO050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKO052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKO056**
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKO060** Zulässig ist „0" oder „1". **Fehlernummer: DSKO062** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0" zulässig. **Fehlernummer: DSKOv40**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKO070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0" angegeben, ist hier nur der Wert „0" zulässig. **Fehlernummer: DSKO072** Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0" angegeben, ist hier nur ein Wert von „1" bis „9" zulässig. **Fehlernummer: DSKOv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9"). **Fehlernummer: DSKOv52**
Daten zur Identifikation						

064 - 078	015	an	M	BBNR-ERSTELLER *BBNRER*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei Sie ist auf dem Weg zur DSRV identisch mit der Betriebsnummer des Absenders der Datei; Stellen 010 bis 024 (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen). **nnnnnnnn**	Bei der angegebenen BBNRER muss es sich um die Betriebsnummer eines zugelassenen Betriebes/RZ/Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: DSKOv80**
079 - 085	007	an	M	PRODUKT-IDENTIFIER *PROD-ID*	Produkt-Identifier des geprüften Softwareprodukte, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird von der ITSG, eindeutig für jedes systemuntersuchte Programm vergeben.	Keine Prüfung.
086 - 093	008	an	M	MODIFIKATI-ONS-IDENTIFIER *MOD-ID*	Modifikations-Identifier des geprüften Softwareprodukte, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.	Keine Prüfung.
094 - 123	030	an	M	NAME1-ABSENDER *NAME1*	Name des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO500**
124 - 153	030	an	K	NAME2-ABSENDER *NAME2*	zweiter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
154 - 183	030	an	K	NAME3-ABSENDER *NAME3*	dritter Namensbestandteil des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
184 - 193	010	an	M	PLZ-BETRIEB *PLZ*	Postleitzahl des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO530**
194 - 227	034	an	M	ORT-BETRIEB *ORT*	Betriebssitz des Erstellers der Datei	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO540**
228 - 260	033	an	K	STRASSE-BETRIEB *STR*	Straße des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
261 - 269	009	an	K	HAUS-NR-BETRIEB *NR*	Hausnummer des Betriebssitzes des Erstellers der Datei	Keine Prüfung.
270 - 270	001	an	M	ANREDE-ANSPRECH PARTNER *ANR-AP*	Anrede des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei **M** = männlich **W** = weiblich	Zulässig sind nur „M“ oder „W“. **Fehlernummer: DSKO570**
271 - 300	030	an	M	NAME-ANSPRECH PARTNER *NAME-AP*	Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO580**

301 - 320	020	an	M	TELEFON-ANSPRECH PARTNER *TEL-AP*	Rufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Telefonnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 (Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKO590**
321 - 340	020	an	K	FAXANSPRECH-PARTNER *FAX-AP*	Faxrufnummer des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei gemäß DIN 5008: Die Faxnummer ist funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen zu gliedern, vor der Durchwahlnummer steht ein Bindestrich. Beispiele: Einzelanschluss 04404 912145 Durchwahlanschluss 04401 922-122 International +49 4401 922-131 (Die länderbezogene Zusatznummer sollte durch das Zeichen + vor der Landesvorwahl dargestellt werden (z.B. statt 0049 besser +49).	Keine Prüfung.

341 - 410	070	an	M	EMAIL-EMPFAENGER *EMAIL-AP*	E-Mail-Adresse des Empfängers beim Ersteller der Datei, in der Form <user>@<host>.<domain>.<topleveldomain> user = Benutzername host = Rechnername zur Postverarbeitung domain = Bereichsname, in dem der Rechner steht topleveldomain = Bereich der Registrierung Beispiel: name@hrz.tu-xx.de	Die E-Mail-Adresse eines für die Lohnabrechnung zuständigen Ansprechpartners des Betriebes muss immer vorhanden sein. **Fehlernummer: DSKO605** Zulässig sind Ausrufungszeichen, Anführungszeichen, Nummernzeichen, Dollar, Prozent, kommerzielles Und, Apostroph, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Stern, plus, Komma, Bindestrich, Punkt, Schrägstrich, Ziffern 0 – 9, Doppelpunkt, Semikolon, kleiner als, gleich, größer als, Frage- zeichen, Paragraph (§), AT-Zeichen (@), Großbuchstaben (A – Z, Ä, Ö, Ü), Zirkumflex, Unterstreichung, Gravis, Kleinbuchstaben (a – z, ä, ö, ü). **Fehlernummer: DSKO610** Das Zeichen „@“ oder „§“ muss einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „§“ darf nur einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „§“ darf nicht am Anfang oder am Ende des Feldes vorhanden sein. **Fehlernummer: DSKO612** Anmerkung: Das Zeichen „@“ ist unter DOS, Windows und UNIX zu verwenden. Das Zeichen „§“ gilt für Host-Anwender (mangels AT-Zeichen im EBCDIC- und 7-Bit-Code). Die hexadezimale Verschlüsselung entspricht in beiden Fällen x’40’.
Steuerung der Verarbeitungsbestätigungen und Fehlermeldungen						
411 - 411	001	an	M	VER-BESTAETIGUNG *VERBEST*	Wird eine Bestätigung der fehlerfreien Verarbeitung gewünscht? **J** / **Grundstellung** = ja	Zulässig sind nur „J“ und Grundstellung. **Fehlernummer: DSKO620**
412 - 412	001	an	M	KENNZ-FEHLRUECK *FERUECK*	Übermittlung der Fehlerprotokolle (verschlüsselt) **K** / **Grundstellung** = Rückmeldungen über den Kommunikationsserver der Datenannahmestelle (E-Mail und Papierform werden nicht unterstützt)	Zulässig sind nur „K“ und Grundstellung. **Fehlernummer: DSKO630**
413 - 415	003	an	M	*RESERVE*	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). **Fehlernummer: DSKO900**
Daten zum Fehlersachverhalt						

416 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehlerdatenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSKB**	Zulässig ist „DSKB“. **Fehlernummer: DSKBv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSKB004** Zulässig ist nur die Datenlänge 397 + (ANBUCH * 173) + 1. **Fehlernummer: DSKB910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSKBv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSKB020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSKBv15**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSKB030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSKB032**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB040** Zulässig ist nur der Wert „03“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSKB042**

042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB056**
Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSKB064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSKBv35**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSKB072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSKBv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSKBv52**
Daten zur Identifikation						
064 - 083	020	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSKB080**

084 - 084	001	n	M	BILANZART	Bilanzart Nach welchem Recht wurde die Bilanz erstellt? **0**-Steuerrecht **1**-Handelsrecht Hinweis: Sofern eine Bilanz nach Steuerrecht vorliegt, sind diese Daten zu verwenden. Liegt die Bilanz ausschließlich nach Handelsrecht vor, sind diese Daten zu verwenden.	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSKB085**
085 - 119	035	an	M	*KTONR*	Kontonummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Leerzeichen. **Fehlernummer: DSKB090** Es muss mindestens ein numerisches Zeichen vorhanden sein. **Fehlernummer: DSKB092**
120 - 127	008	n	M	*GLTAB*	Gültigkeitsdatum "ab" des Wirtschaftsjahres **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB100** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB102**
128 - 135	008	n	M	*GLTBIS*	Gültigkeitsdatum "bis" des Wirtschaftsjahres **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB110** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB112**
136 - 285	150	an	M	*KTONAME*	Bezeichnung des Kontos	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKB120**
286 - 286	001	an	M	*VVWERTSOLL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB134**
287 - 311	025	n mit 2 NK	M	*VWERTSOLL*	Vortrags-/Eröffnungswert Soll in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB135**
312 - 312	001	an	M	*VVWERTHABEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB139**
313 - 337	025	n mit 2 NK	M	*VWERTHABEN*	Vortrags-/Eröffnungswert Haben in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB140**
338 - 338	001	an	M	*VSOLL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB144**
339 - 363	025	an	K	*SOLL*	Soll -kumulierter Wert in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB145**

364 - 364	001	an	M	*VHABEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB149**
365 - 389	025	an	K	*HABEN*	Haben -kumulierter Wert in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB150**
Auflistung der Kontenbuchungen						
390 - 397	008	n	M	*ANBUCH*	Anzahl Buchungen zur Kontonummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB160**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANBUCH".						
001 - 008	008	n	M	*BELEGDT*	Belegdatum **jhjjmmtt** Hinweis: Es ist nicht das Festschreibedatum zu verwenden.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB170** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB172**
009 - 016	008	an	K	*BUCHDT*	Buchungsdatum **jhjjmmtt** Hinweis: Es ist nicht das Festschreibedatum zu verwenden.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB180** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Buchungsdatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB182**
017 - 051	035	an	M	*GKTONR*	Kontonummer Gegenkonto	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKB190**
052 - 121	070	an	K	*BUCHTEXT*	Buchungstext	Keine Prüfung.
122 - 136	015	an	K	*BELEGNR*	Belegnummer	Keine Prüfung.
137 - 137	001	n	K	*BELEG*	Elektronischer Beleg vorhanden? **0**-nein **1**-ja	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSKB210**
138 - 138	001	an	M	*VSOLL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB214**
139 - 152	014	an	K	*SOLL*	Sollwert in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB215**
153 - 153	001	an	M	*VHABEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB219**
154 - 167	014	an	K	*HABEN*	Habenwert in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB220**

168 - 168	001	n	M	*KENNZBRUTTONETTO*	Kennzeichen Brutto/Netto **0**-Brutto **1**-Netto **2**-Steuer Ist bei den Angaben zu SOLL und HABEN der Steuerwert enthalten (Brutto) oder nicht (Netto). Beispiel: Rechnung über 119€, Steuersatz = 19% 0: Wert = 119 1: Wert = 100 2: Wert = 19 (Steuerkonto, kein Steuersatz)	Zulässig sind nur "0", "1" oder "2". **Fehlernummer: DSKB230**
169 - 173	005	n	m	*STSATZ*	Verwendeter Steuersatz **n mit 2 NK** Beispiel: 19% = "01900"	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB240** Bei KENNZBRUTTONETTO = 0 - Muss-Angabe 1 - Pflichtangabe, soweit bekannt (besteuert) 2 - nur Grundstellung zulässig **Fehlernummer: DSKB242**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. **Fehlernummer: DSKB850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung des Nachlaufsatzes **NC*SZ***	Zulässig ist nur „NCSZ“. **Fehlernummer: NCSZv01** Zulässig ist nur die Datenlänge 63. **Fehlernummer: NCSZv99**
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS-MERKMAL *VFMM*	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: **AGBPL** = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) **AGBPF** = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) **RVBPL** = Meldungen der DSRV (Lohn) **RVBPF** = Meldungen der DSRV (Fibu)	Gleicher Inhalt wie im Feld VERFAHRENSMERKMAL im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv10**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Gleicher Inhalt wie Feld BBNRABSENDER im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv20**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Gleicher Inhalt wie Feld BBNREMPFAENGER im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv30**

040 - 047	008	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Datum der Erstellung der Datei in der Form: **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv45** Gleicher Inhalt wie Feld DATUMERSTELLUNG im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv40**
048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR *DTNR*	Dateifolgenummer **000001 - 999999**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv55** Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEINR im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv50**
054 - 061	008	an	K	ANZAHLSAETZE *ZLSZ*	Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv65** Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsätze übereinstimmt. **Fehlernummer: NCSZv60**
062 - 063	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des Nachlaufsatzes **01 – 99** Zulässig ist der Wert "01“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv75** Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: NCSZv70**
Daten zum Fehlersachverhalt						
064 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBFE**	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER *FE*	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.

Mindestumfang zu liefernder Sachkonten-Buchungen der Finanzbuchhaltung

Version 2.1.0

Inhalte	Position in der E-Bilanz (lt. Taxonomie-Version 6.2)
Kasse	Kasse
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit - Restlaufzeit bis 1 Jahr	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit - größer 5 Jahre	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern
Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	übrige sonstige Verbindlichkeiten
Voraussichtliche Beitragsschuld gegenüber den Sozialversicherungsträgern	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Ausgegebene Geschenkgutscheine	übrige sonstige Verbindlichkeiten
Privatentnahmen allgemein (Einzelunternehmen)	Entnahmen
Privatentnahmen allgemein (Personengesellschaft)	Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter
Fremdleistungen	Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen
Fremdleistungen 19% Vorsteuer	Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug
Fremdleistungen 7% Vorsteuer	Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug
Fremdleistungen ohne Vorsteuer	Übrige Leistungen ohne Vorsteuerabzug
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug

Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Löhne und Gehälter	übrige Löhne und Gehälter
Löhne und Gehälter	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Löhne	übrige Löhne und Gehälter
Löhne	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Gehälter	übrige Löhne und Gehälter
Gehälter	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Ehegattengehalt	übrige Löhne und Gehälter
Ehegattengehalt	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsführer	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsführer	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Geschäftsführergehälter	übrige Löhne und Gehälter
Geschäftsführergehälter	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG
Tantiemen Arbeitnehmer	übrige Löhne und Gehälter
Tantiemen Arbeitnehmer	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Gesetzliche soziale Aufwendungen	soziale Abgaben

Gesetzliche soziale Aufwendungen für Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	soziale Abgaben
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	soziale Abgaben
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	soziale Abgaben
Sonstige soziale Abgaben	soziale Abgaben
Soziale Abgaben für Minijobber	soziale Abgaben
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig	freiwillige Zuwendungen
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Freiwillige Zuwendungen an Minijobber	Löhne für Minijobs
Freiwillige Zuwendungen an Gesellschafter-Geschäftsführer	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Freiwillige Zuwendungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG
Freiwillige Zuwendungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z. B. Fahrtkostenzuschüsse)	freiwillige Zuwendungen
Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z. B. Fahrtkostenzuschüsse)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Krankengeldzuschüsse	freiwillige Zuwendungen
Krankengeldzuschüsse	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Minijobber	Löhne für Minijobs
Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	Sachbezüge
Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Gesellschafter-Geschäftsführer	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	übrige Löhne und Gehälter
Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Versorgungskassen	Aufwendungen für Altersversorgung
Aufwendungen für Altersversorgung	Aufwendungen für Altersversorgung
Aufwendungen für Altersversorgung für Gesellschafter-Geschäftsführer	Aufwendungen für Altersversorgung
Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z. B. Direktversicherungen)	Aufwendungen für Altersversorgung
Aufwendungen für Altersversorgung für Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	Aufwendungen für Altersversorgung
Aufwendungen für Unterstützung	Aufwendungen für Unterstützung
Vermögenswirksame Leistungen	übrige Löhne und Gehälter
Vermögenswirksame Leistungen	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	freiwillige Zuwendungen
Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Bedienungsgelder	übrige Löhne und Gehälter
Bedienungsgelder	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Aushilfslöhne	übrige Löhne und Gehälter
Aushilfslöhne	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter

Pauschale Steuern für Minijobber	Löhne für Minijobs
Löhne für Minijobs	Löhne für Minijobs
Pauschale Steuern für Gesellschafter-Geschäftsführer	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Pauschale Steuern für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG
Pauschale Steuern für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	übrige Löhne und Gehälter
Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Pauschale Steuern für Aushilfen	übrige Löhne und Gehälter
Pauschale Steuern für Aushilfen	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Raumkosten	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Reinigung	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Instandhaltung betrieblicher Räume	Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude
Sonstige Raumkosten	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Grundstücksaufwendungen betrieblich	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Versicherungen	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge
Beiträge	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge
Sonstige Abgaben	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge
Fahrzeugkosten	Aufwendungen für den Fuhrpark
Kfz-Steuer	sonstige Steuern
Kfz-Versicherungen	Aufwendungen für den Fuhrpark
Laufende Kfz-Betriebskosten	Aufwendungen für den Fuhrpark
Kfz-Reparaturen	Aufwendungen für den Fuhrpark
Garagenmiete	Aufwendungen für den Fuhrpark
Mautgebühren	Aufwendungen für den Fuhrpark
Mietleasing Kfz	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter
Sonstige Kfz-Kosten	Aufwendungen für den Fuhrpark
Fremdfahrzeugkosten	Aufwendungen für den Fuhrpark
Werbekosten	Werbeaufwand
Streuartikel	Werbeaufwand
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Pauschale Steuern für Geschenke und Zugaben abzugsfähig	abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG	nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Geschenke nicht abzugsfähig mit § 37b EStG	nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Pauschale Steuern für Geschenke und Zuwendungen nicht abzugsfähig	nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Geschenke ausschließlich betrieblich genutzt	abziehbare Aufwendungen für Geschenke

Zugaben mit § 37b EStG	Werbeaufwand
Repräsentationskosten	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Bewirtungskosten	Bewirtungskosten, abziehbar
Sonstige eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Sonstige eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (nicht abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Aufmerksamkeiten	Werbeaufwand
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	Bewirtungskosten, nicht abziehbar
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Reisekosten Arbeitnehmer	Reisekosten Arbeitnehmer
Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	Reisekosten Arbeitnehmer
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	Reisekosten Arbeitnehmer
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	Reisekosten Arbeitnehmer
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	Reisekosten Arbeitnehmer
Reisekosten Unternehmer	Reisekosten Unternehmer
Reisekosten Unternehmer (nicht abziehbarer Anteil)	Reisekosten Unternehmer
Reisekosten Unternehmer Fahrtkosten	Reisekosten Unternehmer
Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand	Reisekosten Unternehmer
Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten	Reisekosten Unternehmer
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (nicht abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (Haben)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Verpflegungsmehraufwendungen im Rahmen der doppelten Haushaltsführung Unternehmer (abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Verkaufsprovisionen	Provisionen
Fremdarbeiten (Vertrieb)	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Wartungskosten Hard- und Software	Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	andere sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	andere sonstige betriebliche Aufwendungen
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Telefax und Internetkosten	Aufwendungen für Kommunikation
Bürobedarf	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Fortbildungskosten	Fortbildungskosten
Freiwillige Sozialleistungen	sonstige Aufwendungen für Personal
Rechts- und Beratungskosten	Rechts- und Beratungskosten

Buchführungskosten	Rechts- und Beratungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten	Rechts- und Beratungskosten
Sonstiger Betriebsbedarf	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Rückmeldung

Version 1.2.0

Prüfungen des Vorlaufsatzes, der Datensätze DSSM, DSGM und DSUM und des Nachlaufsatzes.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an =	alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen	
n =	numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)	
n mit x NK =	numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen	
K =	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M =	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSSM	Datensatz Statusmeldung	einmal
DSGM	Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen	einmal je Betriebsteil, Mandant und Arbeitnehmer in einem Kalenderjahr
DSUM	Datensatz Informationen zur Ursprungsmeldung	(k)einmal je DSGM
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen von der DSRV, nur interne Verwendung

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Vorlaufsatzes ***VOSZ***	Zulässig ist nur „VOSZ“. **Fehlernummer: VOSZv01** Zulässig ist nur die Datenlänge 153. **Fehlernummer: VOSZv99**
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS-MERKMAL *VFMM*	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: **AGBPL** = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) **AGBPF** = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) **RVBPL** = Meldungen der DSRV (Lohn) **RVBPF** = Meldungen der DSRV (Fibu)	Zulässig sind nur die in der Spalte „Inhalt/Erläuterung“ angegebenen Werte. **Fehlernummer: VOSZv10**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Absender-Betriebsnummer handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/ Rechenzentrums/Steuerberaters handeln. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die Betriebsnummer „66667777“ verwendet werden. **Fehlernummer: VOSZv20**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leer-zeichen) **nnnnnnnn**	Zulässig ist die Betriebsnummer des Empfängers der Datei. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss es sich um die Betriebsnummer der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (66667777) handeln. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: VOSZv30**
040 - 047	008	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Datum der Erstellung der Datei in der Form: **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv40** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: VOSZv42**

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR *DTNR*	Dateifolgenummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv50** Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (lückenlos aufsteigend je Annahmestelle). **Fehlernummer: VOSZv52**
054 - 103	050	an	K	NAME-ABSENDER *NAAB*	Kurzbezeichnung des Absenders	Keine Prüfung
104 - 105	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des Vorlaufsatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: VOSZv70** Zulässig ist nur der Wert „05“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: VOSZv72**
106 - 108	003	an	M	RESERVE	Blank = Grundstellung	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). **Fehlernummer: VOSZv75**
109 - 109	001	an	M	KENNZ-SENDUNG-KOMPLETT *KENNZSEKO*	Merkmal, ob die Gesamtsendung komplett ist. **N** = Nein **J** = Ja	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: VOSZv80**
110 - 110	001	an	M	KENNZ-STORNO *KENNZST*	Kennzeichen Stornierung der bereits abgegebenen (Gesamt-) Lieferung. **N** = keine Stornierung **J** = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: VOSZv85**
111 - 125	015	an	M	BBNR-VU *BBNRVU*	Betriebsnummer des Verursachers der Datei (zu prüfender Betrieb) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: VOSZv90**
126 - 133	008	an	M	VERSION-GESAMT *VERGES*	Versionsnummer der gesamten Schnittstelle (linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen mit Hauptversionsnummer, Nebenversionsnummer und Revisionsnummer jeweils durch einen Punkt getrennt, z.B. 3.0.0)	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Versionsnummer der Schnittstelle handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") sind "3.0.0" und "3.1.0" zulässig. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") sind "1.1.0" und "1.2.0" zulässig. **Fehlernummer: VOSZv95**
134 - 153	020	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER *AKAB*	Freifeld für den Absender der Datei	Keine Prüfung.
Daten zum Fehlersachverhalt						

154 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSSM**	Zulässig ist „DSSM“. **Fehlernummer: DSSMv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSSM004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 250 + 1 **Fehlernummer: DSSM910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSSMv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM020** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSM022**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM030** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: DSAG032**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM040** Zulässig ist nur der Wert „02“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSSM042**
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSSM052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSSM056**
Daten zur Fehlerermittlung						

062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSSM064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSSMv35**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSSM072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSSMv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSSMv52**
Daten zur Identifikation						
064 - 069	006	n	M	LFD-DATEI-NR *DTNR*	Dateifolgenummer der Sendung auf die für die Rückmeldung Bezug genommen wird.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM080**
070 - 077	008	an	M	VERSION-GESAMT *VERGES*	Schnittstellenversions-nummer der Sendung, auf die für die Rückmeldung Bezug genommen wird.	Keine Prüfung.
078 - 097	020	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER AKAB	Sofern der Absender der Arbeitgeberdaten das Feld AKAB im VOSZ in der Datei mit der DTNR gemäß den Stellen 064-069 gefüllt hat, wird der Inhalt hier übermittelt.	Keine Prüfung.
098 - 100	003	an	M	*STATUSCODE*	Statuscode für den aktuellen Sachstand zu den übermittelten Daten **Exx** - Status für Entgeltdaten **Fxx** - Status für Finanzbuchhaltungs-daten	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSSM100**
101 - 250	150	an	M	STATUSTEXT	Erläuterung des Statuscodes	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSSM110**
Daten zum Fehlersachverhalt						

xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. **Fehlernummer: DSSM850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSGM**	Zulässig ist „DSGM“. **Fehlernummer: DSGMv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSGM004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 231 + (ANRUECKM*57) + 1 **Fehlernummer: DSGM910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSGMv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM020** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSM022**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM030** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: DSAG032**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM040** Zulässig ist nur der Wert „03“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSGM042**
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSGM052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSGM056**

Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSGM064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSGMv35**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSGM072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSGMv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSGMv52**
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	*BBNRAG*	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSGM080**
079 - 098	020	an	K	*MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diesen Betrieb/-steil anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von Mandanten und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer.	Keine Prüfung.
099 - 118	020	an	m	AKTENZEICHEN-VERURSACHER *AZVU*	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	MUSS-Angabe wenn VERSICHE-RUNGSNUMMER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). **Fehlernummer: DSGM100**
119 - 130	012	an	m	VERSICHE-RUNGSNUMMER *VSNR*	Deutsche Renten-versicherungsnummer in der Form: **bbttmmjjassp**	MUSS-Angabe wenn AKTENZEICHEN-VERURSACHER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). **Fehlernummer: DSGM110**
131 - 160	030	an	M	*NAME*	Name des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSGM120**
161 - 190	030	an	K	*GBNAME*	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
191 - 220	030	an	K	*VONAME*	Vorname des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSGM140**
221 - 228	008	n	K	*GBDT*	Geburtsdatum des Mitarbeiters **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM150**

Auflistung der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers						
229 - 231	003	n	M	ANZAHL-RUECKMELDUNGEN *ANRUECKM*	Anzahl der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM160**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANRUECKM".						
001 - 008	008	n	M	*ZRBEG*	Beginn Zeitraum, für den die Nachberechnung erfolgt ist. **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM200** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSGM202**
009 - 016	008	n	M	*ZRENDE*	Ende Zeitraum, für den die Nachberechnung erfolgt ist. **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM210** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSGM212**
017 - 017	001	n	M	*BYGRKV*	Beitragsgruppen-schlüssel KV **0**-kein Beitrag **1**-allgemeiner Beitrag **2**-erhöhter Beitrag **3**-ermäßigter Beitrag **4**-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV **5**-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV **6**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte **9**-Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM220**
018 - 018	001	n	M	*BYGRRV*	Beitragsgruppen-schlüssel RV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **3**-halber Beitrag **5**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM230**
019 - 019	001	n	M	*BYGRAV*	Beitragsgruppen-schlüssel AV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM240**
020 - 020	001	n	M	*BYGRPV*	Beitragsgruppen-schlüssel PV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM250**
021 - 035	015	an	M	*BBNRKK*	Betriebsnummer der Einzugsstelle (bzw. Rechtsnachfolger, 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSGM265**

036 - 036	001	an	M	*VEDIFFGSV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSGM270**
037 - 046	010	n mit 2 NK	M	*EDIFFGSV*	Entgeltdifferenz GSV ((reduzierte) beitragspflichtige Einnahme)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM280**
047 - 047	001	an	M	*VEDIFFEGRB*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSGM290**
048 - 057	010	n mit 2 NK	K	*EDIFFEGRB*	Entgeltdifferenz Rentenberechnung (tatsächliches Arbeitsentgelt)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM300**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. **Fehlernummer: DSGM850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSUM**	Zulässig ist „DSUM“. **Fehlernummer: DSUMv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur der Wert "RVBPL". **Fehlernummer: DSUM004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 191 + (ANURSPRM*134) + 1 **Fehlernummer: DSUM910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSUMv05**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM020** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die BBNRAB gleich der BBNRAB im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSM022**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM030** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: DSAG032**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM040** Zulässig ist nur der Wert „03“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSUM042**
042 - 061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msmsms** (Mikrosekunde, (Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSUM052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSUM056**

Daten zur Fehlerermittlung						
062 - 062	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSUM064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSUMv35**
063 - 063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSUM072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig.
Daten zur Identifikation						
064 - 078	015	an	M	*BBNRAG*	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSUM080**
079 - 090	012	an	M	VERSICHE-RUNGSNUMMER *VSNR*	Deutsche Renten-versicherungsnummer in der Form: **bbttmmjjassp**	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSUM090**
091 - 120	030	an	M	*NAME*	Name des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSUM100**
121 - 150	030	an	K	*GBNAME*	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
151 - 180	030	an	K	*VONAME*	Vorname des Mitarbeiters	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSUM120**
181 - 188	008	n	K	*GBDT*	Geburtsdatum des Mitarbeiters **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM130**
Auflistung der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers						
189 - 191	003	n	M	ANZAHL-URSPRUNGSMELDUNGEN *ANURSPRM*	Anzahl der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM140**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld ''ANURSPRM''.						
001 - 036	036	an	K	DATENSATZ-ID *DS-ID*	Datensatz-ID Datensatz-ID der Ursprungsmeldung, wenn vorhanden	Keine Prüfung.
037 - 056	020	an	K	AKTENZEICHEN-VERURSACHER *AZVU*	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	Keine Prüfung.
057 - 064	008	n	M	*ZRBEG*	Beginn Zeitraum der für Ursprungsmeldung die eine Nachberechnung erfolgt ist. **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM210** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSUM212**

065 - 072	008	n	M	*ZRENDE*	Ende Zeitraum der für Ursprungsmeldung die eine Nachberechnung erfolgt ist. **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM220** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSUM222**
073 - 073	001	an	M	*VEUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSUM230**
074 - 083	010	n mit 2 NK	M	*EUM*	Entgeltsumme der ursprünglichen Meldung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM240**
084 - 084	001	an	M	*VEGRBUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSUM245**
085 - 094	010	n mit 2 NK	K	*EGRBUM*	Entgelt Rentenberechnung der ursprünglichen Meldung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM247**
095 - 095	001	n	M	*BYGRKV*	Beitragsgruppen-schlüssel KV **0**-kein Beitrag **1**-allgemeiner Beitrag **2**-erhöhter Beitrag **3**-ermäßigter Beitrag **4**-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV **5**-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV **6**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte **9**-Firmenz	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM250**
096 - 096	001	n	M	*BYGRRV*	Beitragsgruppen-schlüssel RV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **3**-halber Beitrag **5**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM260**
097 - 097	001	n	M	*BYGRAV*	Beitragsgruppen-schlüssel AV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM270**
098 - 098	001	n	M	*BYGRPV*	Beitragsgruppen-schlüssel PV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM280**
099 - 113	015	an	M	*BBNRKK*	Betriebsnummer der Einzugsstelle (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSUM295**

114 - 116	003	n	M	*PERSGR*	Personengruppenschlüssel	Zulässig sind nur die Grundstellung (Nullen) oder die Personengruppen der Anlage „Schlüsselzahlen für Personengruppen in den Meldungen nach der DEÜV“ (Anlage 2). **Fehlernummer: DSUM300**
117 - 118	002	n	M	*GD*	Grund der Abgabe (der usprünglichen Meldung)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM310** Zulässig sind nur die Gründe der Anlage „Schlüsselzahlen für Abgabegründe in den Meldungen nach der DEÜV“ (Anlage 1). **Fehlernummer: DSUM315**
119 - 127	009	an	M	*TTSC*	Tätigkeitsschlüssel	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM320**
128 - 128	001	an	M	*KENNZGLE (KENNZ-MIDIJOB)*	Kennzeichen Gleitzone / Midijob **0** = kein Arbeitsentgelt innerhalb der Gleitzone bzw. der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV / Verzicht **1** = Arbeitsentgelt durchgehend innerhalb der Gleitzone / Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV **2** = Arbeitsentgelt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gleitzone / Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind die „0“, „1“ oder „2“. **Fehlernummer: DSUM330**
129 - 129	001	an	K	*KENNZSTA*	Statuskennzeichen für Familienangehörige und GmbH-Gesellschafter **1** = Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling **2** = geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH	Zulässig sind die Grundstellung (Leerzeichen), "1" oder "2". **Fehlernummer: DSUM340**
130 - 130	001	an	M	*KENNZRK*	Rechtskreiskennzeichen **W** = altes Bundesland **O** = neues Bundesland einschließlich Ost- Berlin	zulässig sind nur die Zeichen „W“ oder „O“ **Fehlernummer: DSUM350**

131 - 131	001	an	M	*KENNZMF*	Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung **J** = Mehrfach-beschäftigter **N** = kein Mehrfach-beschäftigter	Zulässig sind nur die Zeichen „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSUM360**
132 - 134	003	an	M	*SASC*	Staatsangehörigkeit	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel (DEÜV Anlage 8) zulässig. **Fehlernummer: DSUM370**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. **Fehlernummer: DSUM850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung des Nachlaufsatzes **NC*SZ***	Zulässig ist nur „NCSZ“. **Fehlernummer: NCSZv01** Zulässig ist nur die Datenlänge 63. **Fehlernummer: NCSZv99**
005 - 009	005	an	M	VERFAHRENS-MERKMAL *VFMM*	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt: **AGBPL** = Meldungen der Arbeitgeber (Lohn) **AGBPF** = Meldungen der Arbeitgeber (Fibu) **RVBPL** = Meldungen der DSRV (Lohn) **RVBPF** = Meldungen der DSRV (Fibu)	Gleicher Inhalt wie im Feld VERFAHRENSMERKMAL im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv10**
010 - 024	015	an	M	BBNR-ABSENDER *BBNRAB*	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Arbeitgeber die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Gleicher Inhalt wie Feld BBNRABSENDER im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv20**
025 - 039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER *BBNREP*	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters **nnnnnnnn** - der Arbeitgeber die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	Gleicher Inhalt wie Feld BBNREMPFAENGER im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv30**
040 - 047	008	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Datum der Erstellung der Datei in der Form: **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv45** Gleicher Inhalt wie Feld DATUMERSTELLUNG im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv40**

048 - 053	006	n	M	LFD-DATEI-NR *DTNR*	Dateifolgenummer **000001 - 999999**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv55** Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEINR im Vorlaufsatz. **Fehlernummer: NCSZv50**
054 - 061	008	an	K	ANZAHLSAETZE *ZLSZ*	Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv65** Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsätze übereinstimmt. **Fehlernummer: NCSZv60**
062 - 063	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des Nachlaufsatzes **01 – 99** Zulässig ist der Wert "01“ für diese Version. Er gilt bis zur Bekannt-gabe einer neuen Version.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: NCSZv75** Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: NCSZv70**
Daten zum Fehlersachverhalt						
064 - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE-Fehler.	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBFE**	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER *FE*	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.