Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin

27. April 2021

Grundsätze für die Übermittlung der Daten für die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung

in der vom 01.07.2021 an geltenden Fassung[1]

Die Deutsche Rentenversicherung Bund bestimmt in den nachfolgenden Grundsätzen den Aufbau der Datensätze und der Datenbausteine sowie die Übermittlung der Arbeitgeberdaten zum Zweck der Betriebsprüfung nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) im Rahmen des Verfahrens elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP).
Diese Grundsätze gelten für

- den Aufbau und die Übermittlung der maschinell generierten Daten aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen (§ 28p Abs. 6a SBG IV),
- den Aufbau und die Übermittlung der Daten aus Systemen der betrieblichen Finanzbuchhaltung (§ 28p Abs. 6a SBG IV),
- den Aufbau und die Bereitstellung von Grunddaten für Meldekorrekturen,
- die Bereitstellung von Prüfergebnissen mittels Datenübertragung (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Beitragsverfahrensverordnung (BVV)).

Für einen Übergangszeitraum bis zum 30.06.2022 gelten parallel zu diesen Grundsätzen die Grundsätze für die Übermittlung der Daten für die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung in der vom 01.01.2020 an geltenden Fassung.

[1] Genehmigt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 03.05.2021 nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Gliederung

1	Allgemeines	4
2	Rechtliche Grundlagen der Betriebsprüfung	4
2.1	Prüfzeitraum - Gesamtsozialversicherung (GSV)	4
2.2	Prüfzeitraum - Künstlersozialabgabe	5
2.3	Prüfzeitraum - Unfallumlage	5
2.4	Datenübermittlungszeitraum	6
2.4.1	Entgeltbuchhaltung	6
2.4.2	Finanzbuchhaltung	9
3	Automatisierte Abrechnungsverfahren	10
3.1	Daten aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen	10
3.2	Daten aus Finanzbuchhaltungssystemen	11
4	Datensätze der Arbeitgeber	11
4.1	Vorlaufsatz	11
4.2	Datensatz Kommunikation	12
4.3	Datensätze im Bereich Entgeltbuchhaltung	12
4.3.1	DSST - Datensatz Steuerung	13
4.3.2	DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber	13
4.3.2.1	DBS1 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSAG)	13
4.3.3	DSEK - Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse	14
4.3.4	DSBN - Datensatz Beitragsnachweis	14
4.3.4.1	DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge	14
4.3.4.2	DBRB - Datenbaustein Restbeträge	14
4.3.5	DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer	14
4.3.5.1	DBKN - Datenbaustein Knappschaft	14
4.3.5.2	DBS3 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSAN)	15
4.3.6	DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer	15
4.3.6.1	DBFZ - Datenbaustein Fehlzeiten	16
4.3.6.2	DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld	16
4.3.6.3	DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit	16
4.3.6.4	DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost	16
4.3.6.5	DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West	16
4.3.6.6	DBS4 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSLA)	17
4.3.6.7	DBVT - Datenbaustein Vortragswerte	17
4.3.6.7.1	DBVK - Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld	17
4.3.6.7.2	DBVS - Datenbaustein Vortragswerte Saisonkurzarbeitergeld	17
4.3.6.7.3	DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell	17
4.3.6.7.4	DBVA - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell	17
4.3.6.7.5	DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell	17
4.3.6.7.6	DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell	18
4.3.6.7.7	DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell	18
4.3.6.7.8	DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell	18
4.3.6.7.9	DBS5 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DBVT)	18
4.4	Datensätze im Bereich Finanzbuchhaltung	18
4.4.1	DSKB - Datensatz Kontenbuchungen	18
4.5	Nachlaufsatz	19
5	Datensätze der Deutschen Rentenversicherung	19
5.1	DSSM - Datensatz Statusmeldung	19
5.2	DSGM - Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen	20
5.3	DSUM - Datensatz Information zur Ursprungsmeldung	20
6	Datenübermittlung	20

6.1 Allgemeines 20
6.2 Datenanforderung und Liefertermin 20
6.3 Dateiaufbau für die Übertragung an die DSRV 20
6.3.1 Entgeltbuchhaltung 21
6.3.2 Finanzbuchhaltung 21
6.3.3 Dateisplittung 21
6.4 Rückmeldung an den Ersteller pro Dateilieferung 25
6.4.1 Annahmequittung 25
6.4.2 Verarbeitungsprotokoll bei Dateiabweisung 25
6.4.3 Rückmeldung nach Verarbeitung bei der DSRV 25
6.4.3.1 Dateiaufbau bei Verarbeitungsbestätigung 26
6.4.3.2 Dateiaufbau bei der Rückmeldung von fehlerhaften Datensätzen 26
6.4.4 Statusmeldungen 26
6.5 Rückmeldung an den Arbeitgeber 26
6.5.1 Bereitstellung von Daten für Meldekorrekturen 26
6.5.2 Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung 28
6.6 Stornierung von Datenlieferungen durch den Arbeitgeber 28
6.7 Datenlöschung 29
7 Anlagen 29

1 Allgemeines

Die Arbeitgeber erhalten im Rahmen des Verfahrens zur elektronisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP) die Möglichkeit, die für die Prüfung relevanten Daten elektronisch anzuliefern. Die vom Arbeitgeber übermittelten Daten werden mit Hilfe einer Prüfsoftware analysiert und die daraus gewonnenen Ergebnisse als Hinweise für die Prüfung genutzt. Ziel ist es, die Prüfdauer bei den einzelnen Prüfstellen zu reduzieren. Unter Umständen kann eine Prüfung vor Ort gänzlich entfallen. Nach Abschluss der Prüfung hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, Ergebnisse elektronisch abzurufen.

2 Rechtliche Grundlagen der Betriebsprüfung

Die Rentenversicherungsträger sind verpflichtet, mindestens alle vier Jahre bei den Arbeitgebern zu prüfen, ob diese ihre Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch erfüllen (§ 28p SGB IV, BVV). Sie prüfen insbesondere:

- die Richtigkeit der Beitragszahlungen und der Meldungen zur Sozialversicherung
- die Umlagen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz
- die Insolvenzgeldumlage
- die Beurteilung von unfallversicherungspflichtigem Arbeitsentgelt und dessen Zuordnung zu den unfallversicherungsträgerspezifischen Gefahrtarifstellen
- die Abgaben und Meldepflichten nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
- den Insolvenzschutz bei Wertguthabenvereinbarungen.

Sofern die Arbeitgeber am Verfahren euBP teilnehmen, sind die maschinell geführten Daten nach Maßgabe der nachfolgenden Grundsätze zum Zwecke der Betriebsprüfung zu übermitteln (§ 28p Abs. 6a SGB IV).

2.1 Prüfzeitraum - Gesamtsozialversicherung (GSV)

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie die Umlagen nach dem AAG und die Insolvenzgeldumlage verjähren nach § 25 Abs. 1 SGB IV.

Maßgeblich für die Ermittlung des Verjährungszeitraums ist die Fälligkeit nach § 23 SGB IV. Danach werden Beiträge, die nach dem Arbeitsentgelt oder dem Arbeitseinkommen zu bemessen sind, in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig.

Der Prüfzeitraum entspricht bei Prüfungen nach § 28p Abs. 1 SGB IV grundsätzlich dem Verjährungszeitraum des § 25 Abs. 1 Satz 1 SGB IV. Infolge der Fälligkeits- und Verjährungsvorschriften ergibt sich ein zu prüfender Zeitraum von vier Jahren.

Die Prüfung einer ausreichenden Insolvenzsicherung von Wertguthaben nach § 7e Abs. 6 SGB IV ist abweichend vom o. a. Prüfzeitraum zeitnah (bis Ende des letzten abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraumes) zu prüfen.

2.2 Prüfzeitraum - Künstlersozialabgabe

Nach § 31 KSVG gilt für die Verjährung der Ansprüche auf Künstlersozialabgabe § 25 SGB IV entsprechend.

Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 KSVG hat der zur Abgabe Verpflichtete der Künstlersozialkasse nach Ablauf eines Kalenderjahres, spätestens bis zum 31.03 des Folgejahres, die Summe der sich nach § 25 KSVG ergebenden Beträge zu melden. Die Künstlersozialkasse teilt dem zur Abgabe Verpflichteten daraufhin den von ihm zu zahlenden Betrag der Künstlersozialabgabe und die zu leistende Vorauszahlung schriftlich oder elektronisch mit (§ 27 Abs. 1a 1. Halbsatz KSVG).

Dies hat zur Folge, dass die Künstlersozialabgabe regelmäßig erst im Folgejahr fällig wird.

Bei Prüfungen der Zahlung der Künstlersozialabgabe nach § 28p Abs. 1a SGB IV ergibt sich dadurch ein von der regelmäßigen Prüfung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags abweichender Prüfzeitraum. Unter Berücksichtigung, dass aufgrund des Meldeverfahrens zur Bemessungsgrundlage (§ 27 Abs. 1 Satz 1 KSVG) die Fälligkeit erst nach Ablauf eines Kalenderjahres eintritt, ergibt sich ein Prüfzeitraum von bis zu fünf Kalenderjahren.

2.3 Prüfzeitraum - Unfallumlage

Auf Beiträge zur Unfallversicherung sind uneingeschränkt die Regelungen der Verjährung nach § 25 Abs. 1 SGB IV anzuwenden.

Nach § 23 Abs. 3 SGB IV i. V. m. § 168 Abs. 1 SGB VII werden geschuldete Beiträge der Unfallversicherung am Fünfzehnten des Monats fällig, der dem Monat folgt, in dem der Beitragsbescheid dem Zahlungspflichtigen bekannt gegeben worden ist.

Die Unternehmer haben zur Berechnung der Unfallversicherungsumlage bis zum 16. Februar des Folgejahres den geforderten Lohnnachweis für das Vorjahr an den Unfallversicherungsträger zu übermitteln (§ 165 Abs. 1 SGB VII). Dieser setzt auf Grundlage des abgegebenen Lohnnachweises die Beitragshöhe für das abgelaufene Kalenderjahr fest (§ 168 SGB VII).

Mit dem Beitragsbescheid des Unfallversicherungsträgers wird der Umlagebeitrag für das gesamte Kalenderjahr fällig, so dass sich aufgrund der Regelungen zum Meldeverfahren der Lohnnachweise sowie der Regelungen zur Fälligkeit ein Prüfzeitraum von bis zu fünf Kalenderjahren ergibt.

2.4 Datenübermittlungszeitraum

2.4.1 Entgeltbuchhaltung

Neben den Besonderheiten aufgrund der unterschiedlichen Fälligkeitsdaten ist das komplette Kalenderjahr sowie ggf. das komplettierte Kalenderjahr vor dem GSV-Prüfzeitraumbeginn und nach dem GSV-Prüfzeitraumende bis zum letzten abgerechneten und per Beitragsnachweis an die Einzugsstelle übermittelten Monat des laufenden Jahres zu liefern. Nur dadurch können Sachverhalte wie Märzklausel, Beitragsschätzungen oder Beitragsverrechnungen für den GSV-Prüfzeitraum korrekt bewertet werden. Sofern der Beginn des Prüfzeitraums für die Unfallversicherung oder die Künstlersozialversicherung noch vor dem Vorjahr des GSV-Prüfzeitraums beginnt, ist dieses Datum als Beginn für den Datenübermittlungszeitraum heranzuziehen.
Aspekte, die sich über den Prüfzeitraum hinaus ins laufende Jahr erstrecken bzw. Aspekte aus dem laufenden Jahr, die sich auf den Prüfzeitraum auswirken, sind durch die Prüfenden aufzugreifen, um beim Arbeitgeber zeitnah die korrekte Entgeltabrechnung sicherstellen zu können.
Zusammenfassend ergeben sich bis zu fünf Kalenderjahre zzgl. dem laufenden Jahr, die für einen reibungslosen Prüfablauf bereitgestellt werden müssen. Dieser zeitliche Umfang erstreckt sich auf sämtliche betroffenen Datensätze und –bausteine.

Beispiele:

Standardfall, Übermittlung Monatsletzter

Prüfung am:	04.05.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
KSVG-/UV-Prüfzeitraum:	01.01.2016 – 31.12.2020
Datenübermittlung am:	30.04.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.01.2016 – 30.04.2021
Datenübermittlungszeitraum von:	komplettes Vorjahr GSV-Prüfzeitraum
Datenübermittlungszeitraum bis:	Annahme, dass Beitragsnachweis am drittletzten Bankarbeitstag im April 2021 an die Einzugsstelle übermittelt wurde. Daher ist bis einschließlich April 2021 zu liefern.

Standardfall mit gleichen Prüfzeiträumen, Übermittlung Monatsanfang oder -mitte

Prüfung am:	04.05.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
KSVG-/UV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
Datenübermittlung am:	15.04.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.01.2016 – 31.03.2021
Datenübermittlungszeitraum von:	komplettes Vorjahr GSV-Prüfzeitraum
Datenübermittlungszeitraum bis:	Annahme, dass der letzte Beitragsnachweis am drittletzten Bankarbeitstag im März 2021 an die Einzugsstelle übermittelt wurde. Daher ist bis einschließlich März 2021 zu liefern.

Fall mit unterjährigem GSV-Prüfzeitraumbeginn (zur Veranschaulichung), Übermittlung Monatsanfang oder -mitte

Prüfung am:	04.05.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.04.2017 – 31.03.2021
KSVG-/UV-Prüfzeitraum:	01.01.2016 – 31.12.2020
Datenübermittlung am:	15.04.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.01.2016 – 31.03.2021
Datenübermittlungszeitraum von:	komplettiertes Kalenderjahr GSV-Prüfzeitraum (2017) und komplettes Vorjahr GSV-Prüfzeitraum (2016)
Datenübermittlungszeitraum bis:	Annahme, dass der letzte Beitragsnachweis am drittletzten Bankarbeitstag im März 2021 an die Einzugsstelle übermittelt wurde. Daher ist bis einschließlich März 2021 zu liefern.

Theoretischer Fall, Übermittlung innerhalb des letzten abgerechneten Monats aber nach dem drittletzten Bankarbeitstag

Prüfung am:	30.11.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
KSVG-/UV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
Datenübermittlung am:	29.11.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.01.2016 – 29.11.2021
Datenübermittlungszeitraum von:	komplettes Vorjahr GSV-Prüfzeitraum
Datenübermittlungszeitraum bis:	Annahme, dass der letzte Beitragsnachweis am drittletzten Bankarbeitstag im November 2021 an die Einzugsstelle übermittelt wurde. Da die Übermittlung vor dem Monatsende erfolgt, können die Daten nur bis zu diesem Tag (29.11.2021) aufbereitet und übermittelt werden. Daten einer am 30.11.2021 neu angelegten und abgerechneten Beschäftigten werden nicht mehr übermittelt.

Theoretischer Fall mit Orientierung am KSVG-/UV-Prüfzeitraum, Übermittlung Monatsanfang oder -mitte

Prüfung am:	04.05.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.01.2019 – 31.12.2020
KSVG-/UV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
Datenübermittlung am:	02.05.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.01.2017 – 30.04.2021
Datenübermittlungszeitraum von:	Da der KSVG-/UV-Prüfzeitraumbeginn vor dem Vorjahr des GSV-Prüfzeitraumbeginns liegt, ist der KSVG-/UV-Prüfzeitraumbeginn zu wählen.
Datenübermittlungszeitraum bis:	Annahme, dass der letzte Beitragsnachweis am drittletzten Bankarbeitstag im April 2021 an die Einzugsstelle übermittelt wurde. Daher ist bis einschließlich April 2021 zu liefern.

2.4.2 Finanzbuchhaltung

Der Datenübermittlungszeitraum orientiert sich am GSV- und KSVG-Prüfzeitraum. Das frühere Datum des jeweiligen Prüfzeitraumbeginns aus dem Prüfankündigungsschreiben ist als Beginn des Datenübermittlungszeitraums zu wählen. Für das Ende des Datenübermittlungszeitraums ist das spätere Datum aus GSV- und KSVG-Prüfzeitraumende heranzuziehen. Liegt nur eine der beiden Prüfarten vor, so sind die Daten genau für diesen Prüfzeitraum zu liefern.

Beispiele:

<u>Standardfall</u>

Wirtschaftsjahr:	01.01. – 31.12.
Prüfung am:	01.03.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
KSVG-Prüfzeitraum:	01.01.2016 – 31.12.2020
Datenübermittlung am:	27.02.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.01.2016 – 31.12.2020
Datenübermittlungszeitraum von:	KSVG-Prüfzeitraumbeginn (weil früher als GSV-Prüfzeitraumbeginn)
Datenübermittlungszeitraum bis:	GSV-Prüfzeitraumende / KSVG-Prüfzeitraumende

<u>Fall mit (fiktivem) kurzem KSVG-Prüfzeitraum</u>

Wirtschaftsjahr:	01.01. – 31.12.
Prüfung am:	01.03.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
KSVG-Prüfzeitraum:	01.01.2019 – 31.12.2020
Datenübermittlung am:	27.02.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
Datenübermittlungszeitraum von:	GSV-Prüfzeitraumbeginn (weil früher als KSVG-Prüfzeitraumbeginn)
Datenübermittlungszeitraum bis:	GSV-Prüfzeitraumende / KSVG-Prüfzeitraumende

<u>Fall mit UV-Prüfzeitraum und ohne KSVG-Prüfung</u>

Wirtschaftsjahr:	01.01. – 31.12.
Prüfung am:	01.03.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
UV-Prüfzeitraum:	01.01.2016 – 31.12.2020

Datenübermittlung am:	27.02.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
Datenübermittlungszeitraum von:	GSV-Prüfzeitraumbeginn (UV-Prüfzeitraumbeginn ist irrelevant)
Datenübermittlungszeitraum bis:	GSV-Prüfzeitraumende (UV-Prüfzeitraumende ist irrelevant)

Bei abweichenden Wirtschaftsjahren ist darauf zu achten, dass der Datenübermittlungszeitraum abgedeckt ist.

Beispiel:

Standardfall

Wirtschaftsjahr:	01.07. – 30.06.
Prüfung am:	08.09.2021
GSV-Prüfzeitraum:	01.01.2017 – 31.12.2020
KSVG-Prüfzeitraum:	01.01.2016 – 31.12.2020
Datenübermittlung am:	02.09.2021
Datenübermittlungszeitraum:	01.07.2015 – 30.06.2021
Datenübermittlungszeitraum von:	Beginn des Wirtschaftsjahres, welches den KSVG-Prüfzeitraumbeginn (weil früher als GSV-Prüfzeitraumbeginn) tangiert
Datenübermittlungszeitraum bis:	Ende des Wirtschaftsjahres, welches das jüngere Prüfzeitraumende (GSV / KSVG) tangiert

3 Automatisierte Abrechnungsverfahren

Die Regelung des § 9 Abs. 5 BVV erlaubt es dem Arbeitgeber, Entgeltunterlagen auf maschinell verwertbaren Datenträgern zu führen. Der Verweis in § 28p Abs. 6a SGB IV auf § 147 Abs. 6 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung (AO) ermöglicht es den Rentenversicherungsträgern, im Rahmen einer Betriebsprüfung Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und diese maschinell auszuwerten. Um eine ordnungsgemäße Übermittlung der Daten aus der Entgeltbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung zu gewährleisten, wurde eine einheitliche Schnittstelle definiert.

3.1 Daten aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen

Grundlegende Voraussetzung für die Übermittlung der Daten aus der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung im Rahmen der euBP ist, dass diese aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen stammen

und über das Modul „euBP“ bereitgestellt werden. Die Einzelheiten der Systemuntersuchung ergeben sich aus den gemeinsamen Grundsätzen der Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger für die Untersuchung von Entgeltabrechnungsprogrammen und Ausfüllhilfen (Systemuntersuchung) und die Datenweiterleitung innerhalb der Sozialversicherung nach § 22 DEÜV in der jeweils geltenden Fassung.

Für die Erstellung und Übermittlung der Daten sind zusätzlich die Gemeinsamen Grundsätze Technik nach § 95 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

3.2 Daten aus Finanzbuchhaltungssystemen

Die Annahme der Daten aus der Finanzbuchhaltung im Rahmen der euBP setzt zum einen die Übermittlung im eXTra-Standard und zum anderen den korrekten Dateiaufbau voraus.

4 Datensätze der Arbeitgeber

Für die Datenübermittlung zwischen den Arbeitgebern und der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) sind die nachstehend beschriebenen Datensätze mit den zugehörigen Datenbausteinen in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden (vgl. Anlagen 1 und 2). Zusätzlich sind die Gemeinsamen Grundsätze für die Kommunikationsdaten nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung zu berücksichtigen.
Jede Datei beginnt mit einem Vorlaufsatz (VOSZ), es folgt ein Datensatz Kommunikation (DSKO) und endet mit einem Nachlaufsatz (NCSZ). Zwischen DSKO und NCSZ sind die verfahrensspezifischen Datensätze zu liefern. Diese beinhalten ausschließlich Daten zu einer konkreten Betriebsnummer, welche im Feld „Betriebsnummer des Verursachers der Datei (BBNRVU)“ des Datensatzes Steuerung (DSST) angegeben werden muss.
Die prüfrelevanten Daten sind durch eine gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung (vgl. Abschnitt 6) im eXTra-Standard zu übermitteln.

4.1 Vorlaufsatz

Der Vorlaufsatz ist entsprechend der Gemeinsamen Grundsätze für die Kommunikationsdaten nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV zu liefern.

4.2 Datensatz Kommunikation

Der Datensatz Kommunikation ist entsprechend der Gemeinsamen Grundsätze für die Kommunikationsdaten nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV zu liefern.
Bei Datenlieferungen aus Finanzbuchhaltungssystemen sind die Felder zur Prod- und Mod-ID nicht zwingend zu befüllen, da hier keine entsprechenden Nummern von der Informationstechnischen Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung (ITSG GmbH) vergeben werden.

4.3 Datensätze im Bereich Entgeltbuchhaltung

Für die Datenübermittlung sind ausschließlich die in der nachstehenden Aufstellung beschriebenen Datensätze mit den zugehörigen Datenbausteinen zu verwenden (vgl. Anlage 1).
Die Datensätze DSST, DSAG und DSAN sind obligatorisch und stellen somit den Mindestumfang einer Lieferung dar.
Treffen ein oder mehrere der in den weiteren Datensätzen und Datenbausteinen beschriebenen Sachverhalte zu, müssen diese zusätzlich gemeldet werden. Vorhandene Vortragswerte zu den einzelnen Sachverhalten sind gleichermaßen zu liefern.

- Datensatz Steuerung (DSST)
- Datensatz Stammdaten Arbeitgeber (DSAG)
    - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBS1)
- Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse (DSEK)
- Datensatz Beitragsnachweis (DSBN)
    - Datenbaustein Schätzbeiträge (DBSC)
    - Datenbaustein Restbeträge (DBRB)
- Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer (DSAN)
    - Datenbaustein Knappschaft (DBKN)
    - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBS3)
- Datensatz Lohn Arbeitnehmer (DSLA)
    - Datenbaustein Fehlzeiten (DBFZ)
    - Datenbaustein Kurzarbeitergeld (DBKG)
    - Datenbaustein Altersteilzeit (DBAT)
    - Datenbaustein Wertguthaben Ost (DBWO)
    - Datenbaustein Wertguthaben West (DBWW)
    - Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBS4)
    - Datenbaustein Vortragswerte (DBVT)

- Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld (DBVK)
- Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld (DBVS)
- Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell (DBVF)
- Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell (DBVA)
- Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell (DBOS)
- Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell (DBOA)
- Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell (DBWS)
- Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West im Alternativ-/Options-Modell (DBWA)
- Datenbaustein Vortragswerte Seemännische Besonderheiten (DBS5)

4.3.1 DSST - Datensatz Steuerung

Im Datensatz Steuerung sind grundlegende Informationen zur Datensendung anzugeben. Der Inhalt des Feldes „Betriebsnummer des Verursachers der Datei“ muss der vom zentralen Betriebsnummernservice der Bundesagentur für Arbeit vergebenen achtstelligen Betriebsnummer des zu prüfenden Betriebes entsprechen. Die weiteren Informationen unterstützen die Vorbereitung der Prüfung.

4.3.2 DSAG - Datensatz Stammdaten Arbeitgeber

Der DSAG enthält die zur Identifizierung und Durchführung der Betriebsprüfung erforderlichen Stammdaten des Arbeitgebers.
Das Feld „Mandant“ dient der Unterscheidung von Organisationseinheiten ohne eigene Betriebsnummer (z.B. Betriebsteil, Filiale/Laden, Zweig- /Geschäfts-/Außenstelle, Abrechnungskreis, Kostenstelle, Abteilung) innerhalb des Betriebes bzw. Betriebsteiles. Eine Angabe ist hier zwingend vorzugeben. Sofern im System keine Unterscheidung zwischen einzelnen Organisationseinheiten vorgenommen wurde, ist hier die Betriebsnummer des Verursachers der Datei (BBNRVU) zu verwenden. Diese Angabe dient nicht der Unterscheidung von zu liefernden Zeiträumen (Kalenderjahren).

4.3.2.1 DBS1 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSAG)

Daten zu seemännischen Besonderheiten im Bereich der Arbeitgeberstammdaten sind mit dem DBS1 zu liefern.

4.3.3 DSEK - Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse

Im DSEK wird der vom Arbeitgeber nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz gewählte Erstattungssatz für den Umlagebeitrag im Krankheitsfall (U1-Verfahren) für die beteiligten Einzugsstellen hinterlegt.
Der Datensatz ist für alle am Erstattungsverfahren teilnehmenden Mandanten einmal je Einzugsstelle zu liefern.

4.3.4 DSBN - Datensatz Beitragsnachweis

Inhalt und Aufbau des DSBN orientieren sich am Datensatz für die Übermittlung von Beitragsnachweisen der Arbeitgeber (vgl. „Gemeinsame Grundsätze zum Aufbau der Datensätze für die Übermittlung von Beitragsnachweisen durch Datenübertragung nach § 28b Abs. 2 SGB IV“).
Der Datensatz ist für jede beteiligte Einzugsstelle (eindeutige BBNRKK) zu liefern, sofern Beitragsnachweise vorliegen.

4.3.4.1 DBSC - Datenbaustein Schätzbeiträge

Eine vom Arbeitgeber gegebenenfalls vorgenommene monatliche Ermittlung der voraussichtlichen Beitragsschuld ist im DBSC darzustellen.

4.3.4.2 DBRB - Datenbaustein Restbeträge

Mit dem DBRB sind die vom Arbeitgeber errechneten Differenzbeträge zwischen der voraussichtlichen und der tatsächlichen Beitragsschuld des Vormonats zu liefern.

4.3.5 DSAN - Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer

Im DSAN sind die in den Entgeltunterlagen vorhandenen prüfrelevanten Personenstandsdaten der im Betrieb abgerechneten Beschäftigten enthalten. Zu den Prüfdaten gehören nicht nur die Daten aller abgerechneten Arbeitnehmer, sondern die Daten aller abgerechneten Beschäftigten sowie alle abgerechneten Personalnummern, Arbeitsentgelte und sogenannten „Dummy PSNR“.
Ausnahme: Beschäftigte, für die ausschließlich im Zahlstellenverfahren die Betriebsrenten (Versorgungsbezüge) ermittelt werden (auf diesen Personenkreis erstreckt sich ein eigenes Prüfverfahren).
Die Informationen sind für jeden Beschäftigten je Mandant in einem DSAN zu liefern.

4.3.5.1 DBKN - Datenbaustein Knappschaft

Die Besonderheiten eines knappschaftlichen Versicherungsverhältnisses sind mit dem DBKN zu melden.

Die Lieferung erfolgt einmal je Stammdatensatz im DSAN.

4.3.5.2 DBS3 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSAN)

Daten zu seemännischen Besonderheiten bezüglich der Arbeitnehmerstammdaten sind mit dem DBS3 zu liefern.

4.3.6 DSLA - Datensatz Lohn Arbeitnehmer

Nach § 28f Abs. 1 Satz 1 SGB IV i.V.m. der BVV hat der Arbeitgeber für jeden Beschäftigten (siehe auch 4.3.5 DSAN), getrennt nach Kalenderjahren, Entgeltunterlagen im Geltungsbereich dieses Gesetzes in deutscher Sprache zu führen.
Im DSLA müssen sämtliche Daten zur Entgeltabrechnung unter Berücksichtigung der vorgenannten Form- und Inhaltsvorschriften enthalten sein.
Der Datensatz ist für jeden im Prüfzeitraum abgerechneten Arbeitnehmer bzw. Beschäftigten je Mandant zu erstellen. Der DSLA muss in der Lieferreihenfolge immer unmittelbar hinter dem zugehörigen DSAN stehen.
Sind Korrekturen erfolgt, sind neben allen Korrekturabrechnungen auch die ursprünglich erstellten Abrechnungen zu liefern. Die Korrekturabrechnungen sind mit der Angabe „K“ im Feld KENNZART zu liefern und müssen sämtliche Abrechnungswerte enthalten; eine Differenzwertübermittlung ist nicht zulässig.
Liegen mehrere (Erst-)Abrechnungen in einem Abrechnungsmonat vor (bspw. unständig Beschäftigte oder Wechsel von Personengruppe 102 nach 101 bei Lösung mit einer Personalnummer), ist das Feld „Abrechnungsfolgenummer“ (ABRNR) von „01“ an aufsteigend zu befüllen. Sofern eine Entgeltabrechnung mit Abrechnungsfolgenummer korrigiert werden soll, ist für die Korrektur die „ABRNR“ anzugeben, die korrigiert werden soll.
Über die Datensatzbeschreibung hinausgehende Entgeltbestandteile (bspw. Rückrechnungsdifferenzen aus Nach- bzw. Überzahlung, Winterbauumlage, Arbeitgeber-Beitragszuschuss zur KV, Beiträge zu den Zusatzversorgungskassen, zur berufsständischen Versorgung sowie zu den Arbeitskammern Bremen und Saarland) sind über das im Datensatz vorhandene Konstrukt zur Abbildung von Lohnarten zu übermitteln. Es ist hierbei zu beachten, dass dieses Datenkonstrukt nicht mit den tatsächlichen Lohnarten im Entgeltabrechnungsprogramm gleichzusetzen ist.

Die Daten müssen für die Betriebsprüfung einen schlüssigen und lückenlosen Aufbau der Entgeltbescheinigung entsprechend der Entgeltbescheinigungsverordnung (EBV) und der BVV

ermöglichen. Damit soll die Entgeltbescheinigung nachgebildet werden, wie sie den abgerechneten Personen zur Verfügung gestellt wird.
Insbesondere muss detailliert und vollständig nachvollziehbar sein, wie sich das gesetzliche Brutto- und Nettoentgelt sowie der Auszahlungsbetrag ergeben.

4.3.6.1 DBFZ - Datenbaustein Fehlzeiten

Liegen in einem Abrechnungszeitraum Fehlzeiten vor, so sind diese mit dem DBFZ einmal je Abrechnung zu liefern.

4.3.6.2 DBKG - Datenbaustein Kurzarbeitergeld

Sofern Kurzarbeitergeld bzw. Saisonkurzarbeitergeld gezahlt wird, ist der DBKG für die betroffenen Arbeitnehmer zu übermitteln.
Die Lieferung erfolgt einmalig je Abrechnung im DSLA.

4.3.6.3 DBAT - Datenbaustein Altersteilzeit

Der Datenbaustein Altersteilzeit behandelt Wertguthaben, die aus einer Altersteilzeit-Vereinbarung hervorgehen. Daten zu Altersteilzeitfällen sind je Arbeitnehmer und je Abrechnung im DSLA mit dem DBAT zu liefern.
Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um Wertguthaben, die aus § 7b in Verbindung mit § 7e SGB IV resultieren.

4.3.6.4 DBWO - Datenbaustein Wertguthaben Ost

Der Datenbaustein DBWO enthält die im Rechtskreis Ost erzielten Wertguthaben nach § 7b in Verbindung mit § 7e SGB IV.
Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um Wertguthaben, die aus einer Altersteilzeit-Vereinbarung resultieren.

4.3.6.5 DBWW - Datenbaustein Wertguthaben West

Der Datenbaustein DBWW enthält die im Rechtskreis West erzielten Wertguthaben nach § 7b in Verbindung mit § 7e SGB IV.
Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um Wertguthaben, die aus einer Altersteilzeit-Vereinbarung resultieren.

4.3.6.6 DBS4 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DSLA)

Daten zu seemännischen Besonderheiten bezüglich der Entgeltabrechnung sind mit dem DBS4 zu liefern.

4.3.6.7 DBVT - Datenbaustein Vortragswerte

Der DBVT dient der Darstellung der Werte aus dem Vorjahr des Prüfzeitraums (Vorjahreswerte) sowie im Falle eines Systemwechsels der Darstellung der kumulierten Werte (Vortragswerte) aus dem bisher verwendeten Abrechnungssystem. Sofern aufgrund von Korrekturabrechnungen in das Vorjahr des Prüfzeitraums die Abrechnungsdaten aller Arbeitnehmer des kompletten Vorjahres des Prüfzeitraums übermittelt werden, kann auf die Übersendung des Datenbausteins Vortragswerte für die Übermittlung der Vorjahreswerte verzichtet werden.

4.3.6.7.1 DBVK - Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels eine Kurzarbeitergeldzahlung vorliegt, sind die jeweiligen Vortragswerte im DBVK darzustellen.

4.3.6.7.2 DBVS - Datenbaustein Vortragswerte Saisonkurzarbeitergeld

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels eine Saisonkurzarbeitergeldzahlung vorliegt, sind die jeweiligen Vortragswerte im DBVS darzustellen.

4.3.6.7.3 DBVF - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels eine Altersteilzeitvereinbarung im Summenfelder-Modell vorliegt, sind die jeweiligen Vortragswerte im DBVF darzustellen.

4.3.6.7.4 DBVA - Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels eine Altersteilzeitvereinbarung im Alternativ-/Options-Modell vorliegt, sind die jeweiligen Vortragswerte im DBVA darzustellen.

4.3.6.7.5 DBOS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels Wertguthaben im Rechtskreis Ost im Summenfelder-Modell erzielt wurde, sind diese Werte mit dem DBOS zu liefern.

4.3.6.7.6 DBOA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels Wertguthaben im Rechtskreis Ost im Alternativ-/Options-Modell erzielt wurde, sind diese Werte mit dem DBOA zu liefern.

4.3.6.7.7 DBWS - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels Wertguthaben im Rechtskreis West im Summenfelder-Modell erzielt wurde, sind diese Werte mit dem DBWS zu liefern.

4.3.6.7.8 DBWA - Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell

Sofern zu Beginn des Prüfzeitraums bzw. unmittelbar zum Zeitpunkt eines Systemwechsels Wertguthaben im Rechtskreis West im Alternativ-/Options-Modell erzielt wurde, sind diese Werte mit dem DBWA zu liefern.

4.3.6.7.9 DBS5 - Datenbaustein seemännische Besonderheiten (DBVT)

Vortrags- bzw. Vorjahresdaten zu seemännischen Besonderheiten bezüglich der Entgeltabrechnung sind mit dem DBS5 zu liefern.

4.4 Datensätze im Bereich Finanzbuchhaltung

Für den Bereich der Finanzbuchhaltung ist der Datensatz Kontenbuchungen zu liefern (vgl. Anlage 2). Sofern eine Bilanz nach dem Steuerrecht vorhanden ist, sind diese Daten zu verwenden. Liegt die Bilanz ausschließlich nach dem Handelsrecht vor, sind diese Daten zu verwenden.

4.4.1 DSKB - Datensatz Kontenbuchungen

Mit der Datei werden alle vom Arbeitgeber im Datenübermittlungszeitraum bebuchten Sach- und Kreditorenkonten mit den wirtschaftsjährlichen Summenwerten (Summen- und Saldenlisten) geliefert. Die Lieferung erfolgt inklusive Nullkonten (Saldo beträgt 0,00 €) pro Wirtschaftsjahr.

Es sind mindestens alle Buchungen zu den in der Anlage 3 genannten Inhalten vollständig zu liefern. Die Liste stellt keine abschließende Aufstellung der benötigten Prüfdaten dar.
Sind zur Erfüllung des Prüfauftrages Buchungen aus weiteren Konten notwendig, so können diese nachträglich angefordert werden. Diese Anforderung ist vom Prüfauftrag abgedeckt; einer weiteren Begründung bedarf es nicht (§ 11 Abs. 2 BVV).

Vorhandene Splittbuchungen sind in die einzelnen Buchungssätze entsprechend des Aufbaus des DSKB aufzuteilen.

4.5 Nachlaufsatz

Der Nachlaufsatz gemäß den Gemeinsamen Grundsätze für die Kommunikationsdaten nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV schließt eine Sendung ab

5 Datensätze der Deutschen Rentenversicherung

5.1 DSSM - Datensatz Statusmeldung

Mit dem DSSM werden Status zu den übermittelten Daten übergeben. Es wird dabei zwischen Sendungen mit Entgeltdaten (Exx) und Finanzbuchhaltungsdaten (Fxx) unterschieden. Nachfolgende Status können dabei gemeldet werden:

Status-Code	Status-Text
E23 / F23	Die im Parameter DSVERSION der eXTra-Message angegebene Versionsnummer wird nicht unterstützt.
E24 / F24	Die in der eXTra-Message angegebenen Parameter liegen nicht vollständig vor.
E30 / F30	Abweisung der Datei aufgrund doppelter Identitätsmerkmale.
E50 / F50	Es liegt im System kein Prüftermin vor. Der zuständige RV-Träger wird über Ihre Datensendung informiert. Die Daten werden max. 30 Tage vorgehalten.
E55 / F55	Es wurde im System ein Prüftermin erstellt. Sofern vorläufig gespeicherte Daten vorliegen, werden diese dem Prüffall zugeordnet.
E60 / F60	Weiterleitung an den prüfenden Rentenversicherungsträger erfolgt am TT.MM.JJJJ.
E70 / F70	Datei für Meldekorrekturen bereitgestellt am TT.MM.JJJJ.
E71 / F71	Aktualisierte Datei für Meldekorrekturen bereitgestellt am TT.MM.JJJJ.
E80 / F80	Prüfergebnis bereitgestellt am TT.MM.JJJJ.
E90 / F90	Daten bei der Datenstelle der Rentenversicherungsträger gelöscht am TT.MM.JJJJ.
E91 / F91	Aufgrund Stornierung durch den Absender Daten gelöscht am TT.MM.JJJJ.

E92 / F92	Aufgrund Stornierung des Prüftermins durch Betriebsprüfer Daten gelöscht am TT.MM.JJJJ.
E95 / F95	Innerhalb von 30 Tagen nach Datenannahme wurde im System kein Prüftermin erstellt. Die Daten wurden gelöscht am TT.MM.JJJJ.

5.2 DSGM - Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen

Es erfolgt eine Zusammenrechnung der melderelevanten Entgeltdifferenzen je betroffenem Beschäftigten pro Kalenderjahr.

5.3 DSUM - Datensatz Information zur Ursprungsmeldung

Für die Zuordnung der Grunddaten für Meldekorrekturen zum Personalfall werden mit dem DSUM Informationen zur Ursprungsmeldung bereitgestellt.

6 Datenübermittlung

6.1 Allgemeines

Die Datenübertragung erfolgt gemäß § 17 Absatz 1 DEÜV ausschließlich im Rahmen des eXTra-Standards.

6.2 Datenanforderung und Liefertermin

Nimmt der Arbeitgeber am Verfahren euBP teil, werden die Arbeitgeberdaten mit der Prüfankündigung (§ 7 Abs. 1 BVV) angefordert. Diese enthält die Angabe des Termins, zu dem die Datenlieferung für einen reibungslosen Prüfablauf spätestens erfolgen muss.

6.3 Dateiaufbau für die Übertragung an die DSRV

Jede Datei beginnt mit einem Vorlaufsatz und endet mit einem Nachlaufsatz. Nach dem Vorlaufsatz ist der Datensatz Kommunikation zu liefern. Zwischen dem Datensatz Kommunikation und dem Nachlaufsatz liegen die verfahrensspezifischen Datensätze, welche sich in die Bereiche Entgeltbuchhaltung und Finanzbuchhaltung aufgliedern. Diese beiden Bereiche sind in getrennten Dateien zu liefern.

6.3.1 Entgeltbuchhaltung

In einer Datei der Entgeltbuchhaltung darf die Anzahl von 500 Arbeitnehmern nicht überschritten werden. Es können beliebig viele Einzeldateien erzeugt werden, um die geforderten Daten zu übermitteln. Für jeden Arbeitnehmer ist ein Datensatzpaar bestehend aus Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer (DSAN) und Datensatz Lohn Arbeitnehmer (DSLA), sofern vorhanden, zu bilden. Das bedeutet, dass diese beiden Datensätze mit identischen Werten für die Angaben Mandant, Aktenzeichen Verursacher und Versicherungsnummer direkt hintereinander geliefert werden müssen. Die erste Datei einer Sendung für einen Betrieb beinhaltet folgende verfahrensspezifische Datensätze in angegebener Reihenfolge:

- 1 Datensatz Steuerung (DSST)
- 1 bis n Datensätze Stammdaten Arbeitgeber (DSAG)
- 0 bis n Datensätze gewählter Erstattungssatz Krankenkasse (DSEK)
- 0 bis n Datensätze Beitragsnachweis (DSBN)
- 1 bis 500 Datensätze Stammdaten Arbeitnehmer (DSAN)
- 0 bis 500 Datensätze Lohn Arbeitnehmer (DSLA).

Bei einer Dateisplittung enthält jede weitere Datei nur die Datensätze DSST, DSAN und DSLA, sofern vorhanden. Zusätzlich ist eine Splittung nach Zeiträumen möglich, wobei sichergestellt sein muss, dass es dabei zu keinen Zeitraumüberschreitungen kommt.

6.3.2 Finanzbuchhaltung

Im Bereich der Finanzbuchhaltung ist der Datensatz Kontenbuchungen (DSKB) je bebuchtem Konto und Wirtschaftsjahr zu liefern.
Es erfolgt eine Dateisplittung nach Wirtschaftsjahr. Sofern zu einem Konto sehr viele Buchungen enthalten sind, ist auch eine Übersendung pro Konto und Wirtschaftsjahr möglich und zulässig.

6.3.3 Dateisplittung

Bei einer Dateisplittung im Bereich der Entgeltbuchhaltung nach Arbeitnehmeranzahl ergibt sich am Beispiel eines Betriebes mit 600 Arbeitnehmern (jeweils Datensatzpaare) im Prüfzeitraum unter Anwendung der maximalen Arbeitnehmeranzahl (500) pro Datei die nachfolgende Konstellation. Es wären bspw. auch zwei Dateien mit jeweils 300 Arbeitnehmern oder drei Dateien mit jeweils 200 Arbeitnehmern möglich.

Entgeltbuchhaltung	
1 VOSZ mit VFMM = AGBPL	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL

DTNR = 1	DTNR = 2
1 DSKO	1 DSKO
1 DSST mit KENNZSEKO = N	1 DSST mit KENNZSEKO = J
1 bis n DSAG	
0 bis n DSEK	
0 bis n DSBN	
500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA
1 NCSZ	1 NCSZ

Bei einer Splittung nach Zeiträumen sind in der jeweils ersten Datei die Stammdaten für den gewählten Zeitraum zu liefern. Unter Berücksichtigung des vorgenannten Beispiels ergibt sich bei einer kalenderjährlichen Aufteilung und einem Prüfzeitraum von vier Kalenderjahren folgender Sendungsaufbau.

Entgeltbuchhaltung			
Jahr 1 (bspw. 2017)		Jahr 2 (bspw. 2018)	
1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 1	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 2	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 3	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 4
1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO
1 DSST mit ZRVON = 01.01.2017 ZRBIS = 31.12.2017 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2017 ZRBIS = 31.12.2017 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2018 ZRBIS = 31.12.2018 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2018 ZRBIS = 31.12.2018 KENNZSEKO = N
1 bis n DSAG		1 bis n DSAG	
0 bis n DSEK		0 bis n DSEK	
0 bis n DSBN		0 bis n DSBN	
500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA
1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ

Entgeltbuchhaltung			
Jahr 3 (bspw. 2019)		Jahr 4 (bspw. 2020)	
1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 5	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 6	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 7	1 VOSZ mit VFMM = AGBPL DTNR = 8
1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO
1 DSST mit ZRVON = 01.01.2019 ZRBIS = 31.12.2019 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2019 ZRBIS = 31.12.2019 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2020 ZRBIS = 31.12.2020 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2020 ZRBIS = 31.12.2020 KENNZSEKO = J
1 bis n DSAG		1 bis n DSAG	
0 bis n DSEK		0 bis n DSEK	
0 bis n DSBN		0 bis n DSBN	
500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	500 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA	100 DATENSATZPAARE DSAN + DSLA
1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ

Im Bereich der Finanzverwaltung ergeben sich am Beispiel von 30 relevanten Konten in einem Prüfzeitraum von vier Jahren, wobei hier ein Wirtschaftsjahr einem Kalenderjahr entspricht, folgende Dateien.

Finanzbuchhaltung			
Jahr 1 (bspw. 2017)	Jahr 2 (bspw. 2018)	Jahr 3 (bspw. 2019)	Jahr 4 (bspw. 2020)
1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 1	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 2	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 3	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 4
1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO
1 DSST mit ZRVON = 01.01.2017 ZRBIS = 31.12.2017 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2018 ZRBIS = 31.12.2018 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2019 ZRBIS = 31.12.2019 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2020 ZRBIS = 31.12.2020 KENNZSEKO = J
30 DSKB	30 DSKB	30 DSKB	30 DSKB
1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ

Sofern hierbei das Konto „Kasse“ gesondert übertragen werden soll, könnte die Sendung wie folgt aufgebaut werden.

Finanzbuchhaltung			
Jahr 1 (bspw. 2017)		Jahr 2 (bspw. 2018)	
1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 1	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 2	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 3	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 4
1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO
1 DSST mit ZRVON = 01.01.2017 ZRBIS = 31.12.2017 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2017 ZRBIS = 31.12.2017 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2018 ZRBIS = 31.12.2018 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2018 ZRBIS = 31.12.2018 KENNZSEKO = N
29 DSKB	1 DSKB „Kasse“	29 DSKB	1 DSKB „Kasse“
1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ

Finanzbuchhaltung			
Jahr 3 (bspw. 2019)		Jahr 4 (bspw. 2020)	
1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 5	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 6	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 7	1 VOSZ mit VFMM = AGBPF DTNR = 8
1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO	1 DSKO
1 DSST mit ZRVON = 01.01.2019 ZRBIS = 31.12.2019 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2019 ZRBIS = 31.12.2019 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2020 ZRBIS = 31.12.2020 KENNZSEKO = N	1 DSST mit ZRVON = 01.01.2020 ZRBIS = 31.12.2020 KENNZSEKO = J
29 DSKB	1 DSKB „Kasse“	29 DSKB	1 DSKB „Kasse“
1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ	1 NCSZ

Der Aufbau der Datensätze und Datenbausteine ist in den Anlagen 1 und 2 beschrieben.

6.4 Rückmeldung an den Ersteller pro Dateilieferung

Alle Rückmeldungen erfolgen im Abrufverfahren im Rahmen des eXTra-Standards. Weiterhin ist die jeweils aktuelle Fassung der Dokumentation über Rückmeldungen aus dem euBP-Verfahren der DSRV zu beachten.

6.4.1 Annahmequittung

Die DSRV bestätigt dem Absender der Dateilieferung (Ersteller der Datei, zum Beispiel Arbeitgeber, Steuerberater oder Service-Rechenzentrum) den Eingang der Daten (Annahmequittung). Diese Annahmebestätigung wird unmittelbar nach Eingang der Daten im eXTra-Verfahren generiert.

6.4.2 Verarbeitungsprotokoll bei Dateiabweisung

Vor den Plausibilitätsprüfungen gemäß den Anlagen 1 und 2 werden formale Kriterien, wie u. a. die Lieferreihenfolge, geprüft, die bei einem Fehlersachverhalt eine Dateiabweisung herbeiführen. Dabei enthält das Verarbeitungsprotokoll folgende Datensätze:

- VOSZ der DSRV
- VOSZ der Eingangsdatei
- DSKO der Eingangsdatei
- NCSZ der Eingangsdatei mit Fehlermeldung
- NCSZ der DSRV

6.4.3 Rückmeldung nach Verarbeitung bei der DSRV

Die Daten werden bei der DSRV auf Plausibilität geprüft. Erfolgt die Verarbeitung fehlerfrei, wird dem Absender eine elektronische Verarbeitungsbestätigung zur Abholung bereitgestellt.
Wird bei der Prüfung mindestens ein Fehler festgestellt, erfolgt keine Speicherung der betroffenen Dateilieferung. Die fehlerhaften Datensätze werden um den Datenbaustein Fehler (DBFE, maximal 9) ergänzt und dem Absender bereitgestellt. Die Fehler, die zum Abbruch der Verarbeitung führen, werden in den Anlagen 1 und 2 sowie in der Dokumentation über Rückmeldungen aus dem euBP-Verfahren der DSRV beschrieben.
Enthält im Rahmen einer Dateisplittung eine Datei aus dem Bereich der Entgeltbuchhaltung fehlerhafte Daten, so werden bereits gespeicherte Dateien dieser Sendung gelöscht und nachfolgende Dateien dieser Sendung abgewiesen. Hierbei ist die Gesamtsendung in korrigierter Form zu wiederholen.

6.4.3.1 Dateiaufbau bei Verarbeitungsbestätigung

Der Aufbau der Datei entspricht dem Aufbau eines Verarbeitungsprotokolls bei Dateiabweisung (siehe Ziffer 6.5.2). Der Nachlaufsatz wird in diesem Fall um den Hinweis „NCSZH10“ ergänzt.

6.4.3.2 Dateiaufbau bei der Rückmeldung von fehlerhaften Datensätzen

Jede Datei beginnt mit einem Vorlaufsatz und endet mit einem Nachlaufsatz. Dazwischen liegen der Vorlaufsatz, der Datensatz Kommunikation, die fehlerhaften Datensätze und Datenbausteine mit den entsprechenden Fehlerbausteinen und der Nachlaufsatz der fehlerhaften Lieferung.

6.4.4 Statusmeldungen

Dem Absender der Datei werden verschiedene Statusmeldungen zur Verfügung gestellt. Hierbei wird der Datensatz Statusmeldung (DSSM, Anlage 4) mit einem führenden Vorlaufsatz und einem abschließendem Nachlaufsatz zur Verfügung gestellt.

6.5 Rückmeldung an den Arbeitgeber

Es werden Daten in Bezug auf die erste Eingangsdatei einer fehlerfreien Gesamtsendung mit den jüngsten Abrechnungsdaten über das Abrufverfahren (eXTra-Standard) zur Verfügung gestellt.
Es ist durch den Arbeitgeber sicherzustellen, dass die Daten und Dokumente nur durch Berechtigte abgeholt werden.

6.5.1 Bereitstellung von Daten für Meldekorrekturen

Im Falle von Prüffeststellungen mit melderelevanten Entgeltdifferenzen stellt die Deutsche Rentenversicherung den Arbeitgebern maschinell Grunddaten für die Berichtigung der Meldungen nach der DEÜV zur Verfügung (vgl. Anlage 4).

Der Arbeitgeber wird im Bescheid auf die bei der DSRV bereitgestellten Datensätze für Meldekorrekturen hingewiesen.

Die technische Unterstützung ersetzt nicht die Korrektur der Meldung durch den Arbeitgeber. Die Korrektur der Meldung muss von demjenigen veranlasst werden, der sie erstattet hat (vgl. § 28a SGB IV). Dies schließt auch die Richtigstellung der eigenen Meldungen ein. Der Inhalt einer Meldung muss letztlich beim Arbeitgeber und in der Sozialversicherung in gleicher Weise abgebildet werden. Dies wird nur dann gewährleistet, wenn der Arbeitgeber die Meldung korrigiert.

Grundsätzlich werden immer Datensatzpaare aus DSGM und DSUM direkt hintereinander erzeugt. Sofern zu einem Sachverhalt keine Ursprungsmeldung vorhanden ist, wird der DSGM einzeln bereitgestellt. Das Datensatzpaar bzw. in Einzelfällen nur der DSGM bezieht sich dabei jeweils auf eine Person und auf ein Kalenderjahr.

Die elektronische Bereitstellung von Grunddaten für Meldekorrekturen mit den Informationen zu den Ursprungsmeldungen erfolgt ausschließlich bei Betriebsprüfungen nach § 28p Abs. 1 Satz 1 SGB IV (sog. Standardprüfungen) und nach § 28p Abs. 1 Satz 3 SGB IV (sog. Ad-hoc-Prüfungen).
Es werden nur aktuelle Arbeitgebermeldungen mit folgenden Meldegründen berücksichtigt:

- Jahresmeldungen (Meldegrund 50)
- Unterbrechungsmeldungen (Meldegrund 51-53)
- sonstige Entgeltmeldungen (Meldegrund 54, 55, 57)
- Abmeldungen (Meldegrund 30-49)
- Meldungen in Insolvenzfällen (Meldegrund 70-72)

Die Daten werden zusammengefasst und beziehen sich auf Prüffeststellungen mit melderelevanten Entgeltdifferenzen aus allen zur Betriebsprüfung vorliegenden Daten. Dabei stellt der jeweilige Zeitraum in den Grunddaten für Meldekorrekturen (DSGM) den Zeitraum der Berechnung dar. Da der Berechnungszeitraum einen Teilzeitraum der Ursprungsmeldung betreffen kann, können die Zeiträume im DSUM und im DSGM voneinander abweichen.
Mit Abschluss der Prüfung werden die Daten zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Eine Meldekorrektur aufgrund einer Betriebsprüfung dient der Richtigstellung des Meldebestands von Beschäftigten, sodass diese ihre Leistungsansprüche in zutreffender Höhe geltend machen können. Ein zusätzlicher Beitragsnachweis ist hierbei nicht zu melden.

Hinweis: Sofern eine Meldekorrektur aufgrund einer Betriebsprüfung durchgeführt wurde und danach nochmals eine Korrektur im betroffenen Meldezeitraum (bspw. aufgrund nachträglichem Tarifabschluss oder Arbeitsgerichtsurteilen) durchgeführt werden soll, werden Meldungen falsch erzeugt und Beiträge falsch berechnet.

Beispiel:
Für einen Arbeitnehmer wurde eine Jahresmeldung (Zeitraum 01.01. – 31.12.2018) mit einem Entgelt in Höhe von 24.000,00 Euro abgegeben. Der Prüfer stellt fest, dass im November 2018 von einem Einmalbezug in Höhe von 500,00 Euro zu Unrecht Beiträge nicht gezahlt wurden. Der Prüfer berechnet für den Zeitraum 01.11. – 30.11.2018 eine Entgeltdifferenz in Höhe von 500,00 Euro. Diese

Informationen werden, sofern es keine weiteren Berechnungen gibt, im Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen (DSGM) zur Verfügung gestellt. Da die Jahresmeldung betroffen ist, werden Informationen dazu mit dem DSUM übermittelt. Die Zeitraum-Daten im DSUM und im DSGM weichen voneinander ab.

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

Meldung / Datensatz	Zeitraum von	Zeitraum bis	Entgelt
Jahresmeldung	01.01.2020	31.12.2020	24.000,00 Euro
DSUM	01.01.2020	31.12.2020	24.000,00 Euro
DSGM	01.11.2020	30.11.2020	500,00 Euro (Differenz)
Stornierung der Jahresmeldung	01.01.2020	31.12.2020	24.000,00 Euro
Korrektur der Jahresmeldung	01.01.2020	31.12.2020	24.500,00 Euro

6.5.2 Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung

Das Ergebnis der Betriebsprüfung wird zum elektronischen Abruf bereitgestellt. Die Möglichkeit des Datenabrufs ist gleichermaßen für die vom Arbeitgeber beauftragte Abrechnungsstelle zulässig.

Das Ergebnis der Prüfung wird in allen Fällen zusätzlich in körperlicher Form postalisch versandt. Maßgebend für die ordnungsgemäße Zustellung der Prüfmitteilung bzw. des Bescheides und für den Zeitpunkt der Zustellung ist der postalische Versand.

6.6 Stornierung von Datenlieferungen durch den Arbeitgeber

Der Absender der Daten hat die Möglichkeit, die bereits gelieferten Daten zu stornieren. Eine Stornierung löst die sofortige Löschung der bereits gelieferten Arbeitgeberdaten aus. Es ergeben sich folgende Szenarien.

DTNR	KENNZSEKO	STORNO	Daten	Aktion
1	N	N	Ja	Ein weiteres Paket wird erwartet.
2	J	N	Ja	Sendung abgeschlossen
3	N	J	Nein	DTNR 1 und DTNR 2 löschen. Ein weiteres Paket wird erwartet.
4	J	N	Ja	Sendung abgeschlossen
5	N	J	Nein	DTNR 4 löschen. Ein weiteres Paket wird erwartet.
6	N	N	Ja	Ein weiteres Paket wird erwartet.

7	J	N	Ja	Sendung abgeschlossen
8	N / J	N	Ja	Sendung abweisen, da keine weitere erwartet wird. Nur Stornierung wird nach abgeschlossener Sendung angenommen.
9	J	J	Nein	DTNR 6 und DTNR 7 löschen. Es wird kein weiteres Paket erwartet.

Für die Stornierung werden folgende Datensätze benötigt:

- VOSZ
- DSKO
- DSST (KENNZST = J)
- NCSZ

Eine Stornierung darf nicht gleichzeitig neue Daten (aus Entgelt- oder Finanzbuchhaltung) enthalten. Zur Korrektur einer bereits übermittelten Sendung muss zuerst eine Stornierungssendung gefolgt von einer Korrektursendung übermittelt werden.

6.7 Datenlöschung

Die Löschung der gelieferten Arbeitgeberdaten in den Systemen der Deutschen Rentenversicherung erfolgt in analoger Anwendung des § 28p Abs. 8 Satz 6 SGB IV.
Eine Rückmeldung für den Arbeitgeber über die Datenlöschung erfolgt im Abrufverfahren im Rahmen des eXTra-Standards.

7 Anlagen

Anlage 1 Datensätze und Datenbausteine der Entgeltbuchhaltung (Version: 3.2.0, Stand: 20.04.2021, gültig ab: 01.07.2021)

Anlage 2 Datensätze und Datenbausteine der Finanzbuchhaltung (Version 3.2.0, Stand: 20.04.2021, gültig ab: 01.07.2021)

Anlage 3 Mindestumfang zu liefernder Buchungen der Finanzbuchhaltung (Version 2.1.0, Stand: 04.04.2019, gültig ab: 01.01.2020)

Anlage 4 Datensätze der Deutschen Rentenversicherung für Meldekorrekturen (Version 1.3.0, Stand: 20.04.2021, gültig ab: 01.07.2021)

Datensätze und - bausteine im euBP-Verfahren

Entgeltbuchhaltung

Version 3.2.0

Eine Datei enthält immer nur Daten zu der im Feld BBNRVU im DSST angegebenen Betriebsnummer.
Die Gültigkeit der Datensätze muss auf den übermittelten Zeitraum beschränkt sein.
Es sind der jeweilige Aufbau sowie die Prüfungen der Datensätze und der Datenbausteine enthalten.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an =	alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen	
n =	numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)	
n mit x NK =	numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen	
K =	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M =	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSKO	Datensatz Kommunikation	einmal
DSST	Datensatz Steuerung	einmal
DSAG	Datensatz Stammdaten Arbeitgeber	einmal je Mandant
DBS1	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSAG)	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAG
DSEK	Datensatz gewählter Erstattungssatz Krankenkasse	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Krankenkasse
DSBN	Datensatz Beitragsnachweis	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Krankenkasse
DBSC	Datenbaustein Schätzbeiträge	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DBRB	Datenbaustein Restbeträge	(k)einmal je Beitragsnachweis im DSBN
DSAN	Datensatz Stammdaten Arbeitnehmer	einmal je Kombination aus Mandant und Arbeitnehmer
DBKN	Datenbaustein Knappschaft	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DBS3	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSAN)	(k)einmal je Stammdatensatz im DSAN
DSLA	Datensatz Lohn Arbeitnehmer	(k)einmal je Kombination aus Mandant und Arbeitnehmer
DBFZ	Datenbaustein Fehlzeiten	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBKG	Datenbaustein Kurzarbeitergeld	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBAT	Datenbaustein Altersteilzeit	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBWO	Datenbaustein Wertguthaben Ost	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBWW	Datenbaustein Wertguthaben West	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBS4	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DSLA)	(k)einmal je Abrechnung im DSLA
DBVT	Datenbaustein Vortragswerte	(k)einmal je DSLA
DBVK	Datenbaustein Vortragswerte Kurzarbeitergeld	(k)einmal im DBVT
DBVS	Datenbaustein Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld	(k)einmal im DBVT
DBVF	Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBVA	Datenbaustein Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell	(k)einmal im DBVT
DBOS	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBOA	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell	(k)einmal im DBVT

DBWS	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell	(k)einmal im DBVT
DBWA	Datenbaustein Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell	(k)einmal im DBVT
DBS5	Datenbaustein Seemännische Besonderheiten (DBVT)	(k)einmal im DBVT
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen vom Arbeitgeber
		Bei Lieferung von DSRV 0-9-mal je Datensatz, wenn Fehler in der Lieferung vom Arbeitgeber auftreten.

Besonderheit in den Datenbausteinen zum Kurzarbeitergeld

Die Datenbausteine DBKG, DBVK und DBVS sind vom Aufbau her identisch. Der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Weiterhin ist die Vorgabe der Art des Kurzarbeitergeldes im DBVK und DBVS fest vorgeschrieben. Hier sind auch die Felder SOLLSTD und AUSFSTD nicht zu füllen. Inhaltlich gibt es sonst nur den Unterschied, das zum Einen die monatlichen Werte (DBKG) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVK, DBVS) einzutragen sind.

Besonderheit in den Datenbausteinen zur Altersteilzeit

Die Datenbausteine DBAT, DBVF und DBVA sind vom Aufbau her identisch. Lediglich der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Die Art des gewählten Arbeitszeit-Modells ist in den Datenbausteinen DBVF und DBVA fest vorgegeben. Inhaltlich sind zum Einen die monatlichen Werte (DBAT) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBVF, DBVA) einzutragen sind.

Besonderheit in den Datenbausteinen zum Wertguthaben

Die Datenbausteine DBWO, DBWW, DBOS, DBOA, DBWS und DBWA sind vom Aufbau her identisch. Lediglich der Inhalt der Kennung und der Präfix der Fehlernummern ist unterschiedlich. Die Art des gewählten Wertguthaben-Modells ist in den Datenbausteinen DBOS, DBOA, DBWS und DBWA fest vorgegeben. Inhaltlich sind zum Einen die monatlichen Werte (DBWO, DBWW) und zum Anderen die kumulierten Vorjahres- bzw Vortragswerte (DBOS, DBOA, DBWS, DBWA) einzutragen sind.

Änderungen zur Version 3.1.0

VOSZ, DSKO, NCSZ	Wegfall / Anpassung hinsichtlich GG Kommunikationsdaten
ALLE DS und DB	Reservefelder entfernt
ALLE DS	BBNRAB und BBNREP durch ABSN und EPNR ersetzt
ALLE DS	Zeitpunktangaben mit Mikrosekunden auf Millisekunden gekürzt
ALLE DS	Versionsnummer angepasst
ALLE DS	Mandant von 20 auf 100 Stellen vergrößert und neu beschrieben
DSST	neu
DSAG	Anpassung Betriebsname in Analogie zum DSBD
DSBN	hinsichtlich aktuellem BW02 (gültig ab 01.01.2018) angepasst, aber Reservefelder und von uns nicht benötigte Angaben (Adressdaten)
DSBN	Zusatzbeiträge von "n" in "n mit 2 NK" geändert
DBSC	redaktionelle Anpassungen bei KV2SCHAETZ und Zusatzbeiträgen und Wechsel von "n" nach "an"
DBRB	redaktionelle Anpassungen bei KV2REST und Zusatzbeiträgen und Wechsel von "n" nach "an"
DBRB	redaktionelle Anpassung: freiwillige Mitglieder --> Pflichtversicherte
DSAN, DSLA	redaktionelle Anpassung hinsichtlich Angaben zum Baulohn
DSAN	Prüfung DSAN172 Eintrittsdatum logisch richtig entfernt
DSAN	Name ist nun Kannfeld (Pflicht soweit bekannt) ohne weitere Prüfung
DSAN	Geschlecht: X und D aufgenommen
DSAN	redaktionelle Anpassung TTSC
DSAN	Aufnahme BBNRKKUM
DSAN	Anpassungen wegen Gleitzone --> Übergangsbereich
DBS3	Änderung KENNZSMK
DSLA	Anzahl Abrechnungen von 3- auf 4-stellig angepasst
DSLA	Abrechnungszeitraum (Tag von und bis) aufgenommen
DSLA	Abrechnungsnummer von 1- auf 2-stellig angepasst
DSLA	redaktionelle Anpssungen, dass KV-/RV-/PV-Brutto und -Beträge ohne Fiktiventgelt (KUG und ATZ) anzugeben sind
DSLA	redaktionelle Anpassung U1- und U2-Beitrag sowie UV-Brutto
DSLA	Wegfall der Beiträge (AG/AN) zur BV inkl. Vorzeichen
DSLA	Anzahl Lohnarten von zweistellig auf dreistellig
DSLA	Lohnartennummer von 8 auf 15 Stellen erweitert
DSLA	Bezahlte Menge von 6- auf 7-stellig erweitert und redaktionell überarbeitet
DSLA	Faktor von 8- auf 12-stellig erweitert und redaktionell überarbeitet
DSLA	LABTRGST und LABTRGSV nun Mussfelder und redaktionell überarbeitet
DSLA	Datenbaustein Fehlzeiten aufgenommen, könnte aber auch wie die Lohnarten in den DSLA integriert werden
DBWW,DBSW,DBWA	redaktionelle Anpassung bei Zusatzbeitrag
DBS4	Hinweis auf Übergangsbereich aufgenommen
DBVT	Aufnahme BBNRKKUM und KENNZRK

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSST**	Zulässig ist „DSST“. **Fehlernummer: DSSTv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSST004** Zulässig ist nur die Datenlänge 182. **Fehlernummer: DSST910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSSTv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSTv15** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSTv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSTv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absender-nummer des Empfän-gers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numeri-schen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSST032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSTv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSTv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Daten-satzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST040** Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions-nummer. **Fehlernummer: DSST042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSST052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSST056**
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSST064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSSTv35**
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSST072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSSTv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSSTv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 075	015	an	M	BBNR-VU *BBNRVU*	Betriebsnummer des Verursachers der Datei (zu prüfender Betrieb) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST080**
076 - 090	015	an	M	BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE *BBNRAS*	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle (z.B. Steuerberater) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** Hinweis: Sofern keine Abrechnungsstelle involviert ist, ist die BBNRVU einzutragen.	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST090**

091 - 105	015	an	M	BBNR-MELDENDE-STELLE *BBNRMS*	Absendernummer der meldenden Stelle (z.B. Rechenzentrum) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn** Hinweis: Sofern keine meldende Stelle involviert ist, ist die BBNRVU einzutragen.	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST100** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST104**
106 - 113	008	n	M	*ZRVON*	Zeitraum VON der übermittelten Daten **jhjjmmtt** Hinweis: Es ist der Beginn des Datenübermittlungszeitraums im Bereich der Entgeltbuchhaltung gemäß Punkt 2.4.1 der Grundsätze einzutragen. Auch bei einer etwaigen Dateisplittung nach Zeitraum ist hier der Beginn des gesamten Datenübermittlungszeitraums anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST110** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSST112**

114 - 121	008	n	M	*ZRBIS*	Zeitraum BIS der übermittelten Daten **jhjjmmtt** Hinweis: Es ist das Ende des Datenübermittlungs-zeitraums im Bereich der Entgeltbuchhaltung gemäß Punkt 2.4.1 der Grundsätze einzutragen. Auch bei einer etwaigen Dateisplittung nach Zeitraum ist hier das Ende des gesamten Datenübermittlungs-zeitraums anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST120** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSST122**
122 - 122	001	an	M	KENNZ-SENDUNG-KOMPLETT *KENNZSEKO*	Merkmal, ob die Gesamtsendung komplett ist. **N** = Nein **J** = Ja Hinweis: Das KENNZSEKO bezieht sich auf eine Sendung, deren Eindeutigkeit über folgende Angaben aus der eXTra-Nachricht definiert wird: - **Verfahren** (aus Transport-/Message-ebene, DataType eubp-lohngehalt = EBE / eubp-fibu = EBF) - **Absender** (aus Transportebene, SenderID = ABSN - **Betrieb** (aus Messageebene. SenderID = BBNRVU)	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSST130**
123 - 123	001	an	M	KENNZ-STORNO *KENNZST*	Kennzeichen Stornierung der bereits abgegebenen (Gesamt-) Lieferung. **N** = keine Stornierung **J** = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSST140**

124 - 131	008	an	M	VERSION-GESAMT *VERGES*	Versionsnummer der gesamten Schnittstelle (linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen mit Hauptversionsnummer, Nebenversionsnummer und Revisionsnummer jeweils durch einen Punkt getrennt, z.B. 3.0.0)	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Versionsnummer der Schnittstelle handelt. Bei Dateien - der Arbeitgeber (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist "3.2.0" zulässig. - der Datenstelle der Renten-versicherungsträger (VFMM = „RVBPL“ oder "RVBPF") "1.3.0" zulässig. **Fehlernummer: DSST150**
132 - 181	050	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER *AKAB*	Freifeld für den Absender der Datei	Keine Prüfung.
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
182 - 182	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSST850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSAG**	Zulässig ist „DSAG“. **Fehlernummer: DSAGv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSAG004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 163 + (ANSTAG * 223) + 1 **Fehlernummer: DSAG910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSAGv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSAGv15** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSAGv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSAGv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absender-nummer des Empfän-gers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numeri-schen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSAG032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSAGv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSAGv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Daten-satzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG040** Zulässig ist nur der Wert „05“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions-nummer. **Fehlernummer: DSAG042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG056**
Daten zur Fehlerermittlung						
059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSAG064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSAGv35**

060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSAG072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSAGv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSAGv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 160	100	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diese Organisationseinheit ohne eigene BBNR (z.B. Betriebsteil, Filiale/ Laden, Zweig-/Geschäfts-/Außenstelle). anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer. Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist die BBNRVU (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) anzugeben.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSAG080**
Auflistung der Stammdatensätze						
161 - 163	003	n	M	ANZAHL-AG-STAMMDATEN *ANSTAG*	Anzahl der angehängten Stammdatensätze	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG090** Zulässig sind nur Werte > 0. **Fehlernummer: DSAG092**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSTAG".						
001 - 008	008	n	M	GUELTIG-AB *GLTAB*	Gültigkeitsdatum ab **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG100** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG102**

009 - 025	017	n	M	*AENDDAT*	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Arbeitgeberstamm-datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG110** Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG112** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAG114**
026 - 055	030	an	M	NAME-BESCHAEFTIGUNGSBETRIEB-1 *NAMEBB1*	Name des Beschäftigungsbetriebes mit Rechtsform Bestandteil 1	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSAG120**
056 - 085	030	an	K	NAME-BESCHAEFTIGUNGSBETRIEB-2 *NAMEBB2*	Name des Beschäftigungsbetriebes mit Rechtsform Bestandteil 2	Keine Prüfung.
086 - 115	030	an	K	NAME-BESCHAEFTIGUNGSBETRIEB-3 *NAMEBB3*	Name des Beschäftigungsbetriebes mit Rechtsform Bestandteil 3	Keine Prüfung.
116 - 120	005	an	K	*PLZ*	Postleitzahl des Betriebes / Betriebs-teiles / Arbeitgebers	Keine Prüfung.
121 - 154	034	an	K	*ORT*	Ort des Betriebes / Betriebsteiles / Arbeitgebers	Keine Prüfung.
155 - 187	033	an	K	*STR*	Straßenbezeichnung des Betriebes / Betriebsteiles Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zu-lässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
188 - 196	009	an	K	*HNR*	Hausnummer des Betriebes / Betriebs-teiles / Arbeitgebers Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zu-lässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
197 - 197	001	an	M	*KENNZUM*	Umlagepflicht des Arbeitgebers **0**-nein **1**-ja, aber nur U2 **2**-ja, U1X und U2	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAG170**

198 - 198	001	an	M	*KENNZUI*	Insolvenzgeldumlage-pflicht des Arbeitgebers **0**-nein **1**-ja	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSAG180**
199 - 202	004	an	K	*BUFANR*	Bundesfinanzamts-nummer des zuständigen Betriebsstätten-finanzamtes	Keine Prüfung.
203 - 222	020	an	K	*STNR*	Ordnungsmerkmal des Betriebes beim zuständigen Betriebsstätten-finanzamt	Keine Prüfung.
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
223 - 223	001	an	M	MM-SEEMANNS-KASSE *MMS1*	Datenbaustein DBS1 – Seemännische Besonderheiten (DSAG) **N** = keine seemännischen Besonderheiten **J** = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSAG200** Bei MMS1 = „J“ muss der Datenbaustein DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG) vorhanden sein. **Fehlernummer: DSAG202**
Daten zum Sachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben im Feld MMS1. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBS1 - Seemännische Besonderheiten (DSAG)
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAG850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBS1 (für DSAG)**	Zulässig ist „DBS1“. **Fehlernummer: DBS1001** Zulässig ist nur die Datenlänge 6 + (ANWK * 13). **Fehlernummer: DBS1910**
Auflistung der verwendeten Wechselkurse						
005 - 006	002	n	M	ANZAHL-WECHSELKURS *ANWK*	Anzahl Wechselkurse	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS1010** Zulässig sind nur Werte > 0. **Fehlernummer: DBS1012**
Die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANWK"						
001 - 008	008	n	M	*GLTAB*	Gültigkeitsdatum ab **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS1020** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DBS1022**
009 - 013	005	n mit 4 NK	M	WECHSELKURS *WK*	SV-Wechselkurs (USD>EUR) Anzeige in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS1030**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSEK**	Zulässig ist „DSEK“. **Fehlernummer: DSEKv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSEK004** Zulässig ist nur die Datenlänge 177 + (ANSATZ * 27) + 1. **Fehlernummer: DSEK910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSEKv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSEK020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSEKv15** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSEK024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSEKv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSEKv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absender-nummer des Empfän-gers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numeri-schen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSEK030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSEK032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSEKv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSEK034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSEKv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Daten-satzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK040** Zulässig ist nur der Wert „03“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions-nummer. **Fehlernummer: DSEK042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK056**
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSEK064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSEKv35**
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSEK072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSEKv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSEKv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 160	100	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diese Organisationseinheit ohne eigene BBNR (z.B. Betriebsteil, Filiale/ Laden, Zweig-/Geschäfts-/Außenstelle). anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer. Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist die BBNRVU (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) anzugeben.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSEK080**
161 - 175	015	an	M	*BBNRKK*	Betriebsnummer der Einzugsstelle (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSEK090**

Auflistung der Erstattungssätze						
176 - 177	002	n	M	*ANSATZ*	Anzahl gewählter Erstattungssätze U1x	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK100** „Zulässig sind nur Werte > 0.“ **Fehlernummer: DSEK102**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSATZ".						
001 - 008	008	n	M	*GLTAB*	Gültigkeitsdatum **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK110** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK112**
009 - 025	017	n	M	*AENDDAT*	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Erstattungssatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK120** Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK122** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSEK124**
026 - 027	002	n	M	*ERSTSATZ*	gewählter Erstattungs-satz vom Hundert (U1x)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSEK130**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSEK850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSBN**	Zulässig ist „DSBN“. **Fehlernummer: DSBNv01** (BW02v01) Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSBN004** Zulässig ist nur die Datenlänge 179 + (ANBNW * 387) + 1 **Fehlernummer: DSBN910** (BW02010)
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSBNv05** (BW02v20)
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSBN020** (BW02032) Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSBNv15** (BW02034) Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSBN024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSBNv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSBNv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSBN030** (BW02040) Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSBN032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSBNv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSBN034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSBNv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN040** (BW02050) Zulässig ist nur der Wert „05“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSBN042** (BW02052)
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN050** (BW02060) Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSBN052** (BW02062) Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSBN056** (BW02066)
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN060** (BW02070) Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSBN064** (BW02072) Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSBNv35** (BW02074)
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN070** (BW02080) Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSBN072** (BW02082) Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSBNv50** (BW02v50) Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSBNv52** (BW02v52)
Daten zur Identifikation						
061 - 160	100	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für ł diese Organisationseinheit ohne eigene BBNR (z.B. Betriebsteil, Filiale/ Laden, Zweig-/Geschäfts-/Außenstelle). anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer. Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist die BBNRVU (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) anzugeben.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSBN080**

161 - 175	015	an	M	BBNR-KK *BBNRKK*	Betriebsnummer der zuständigen Krankenkasse (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSBN090**
Auflistung der Beitragsnachweise dieseer Krankenkasse						
176 - 179	004	n	M	ANZAHLBNW *ANBNW*	Anzahl der Beitragsnachweise dieser Krankenkasse	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer DSBN100** Zulässig sind nur Werte > 0. **Fehlernummer: DSBN102**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANBNW".						
001 - 020	020	an	K	AKTENZEICHEN-KK *AZ-KK*	Dieses Feld steht der Einzugsstelle zur freien Verfügung.	Keine Prüfung.
021 - 021	001	an	M	KENNZEICHEN ART *KEART*	Art des Beitragsnachweises **0 =** normaler Beitragsnachweis **1 =** Dauer-Beitragsnachweis	Zulässig ist „0“ oder „1“. **Fehlernummer: DSBN140** (BW02090)
022 - 022	001	n	M	KENNZEICHEN-INS-BN *KEINSBN*	Kennzeichnung ab Eintritt des Insolvenzereignisses **0** = Grundstellung **1** = Beitragsnachweis für freigestellte Arbeitnehmer	Zulässig ist „0“ oder „1“. **Fehlernummer: DSBN150** (BW02100)
023 - 030	008	n	M	ZEITRAUM-BEGINN *ZRBEG*	Beginn des Nachweiszeitraums in der Form: **jhjjmmtt** Hinweis: Verzicht auf die Prüfungen BW02135 und BW02136.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN170** (BW02130) Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSBN172** (BW02134)
031 - 038	008	n	M	ZEITRAUMENDE *ZREND*	Ende des Nachweiszeitraums in der Form: **jhjjmmtt** Hinweis: Verzicht auf die Prüfung BW02146.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN180** (BW02140) Das Datum darf nicht kleiner als das Datum Zeitraumbeginn sein. **Fehlernummer: DSBN182** (BW02144) Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSBN184** (BW2148)
039 - 039	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG1 *VZKV1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN194** (BW02150)
040 - 050	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ALLGEMEIN *KVBEITR1*	Beitrag zur Krankenversicherung -allgemein- ohne Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **1000**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN195** (BW02160)

051 - 051	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG2 *VZKV2*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN199** (BW02170)
052 - 062	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ERHOEHT *KVBEITR2*	Beitrag zur Krankenversicherung -erhöht- (Beitragsgruppe **2000**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN200** (BW02180) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN größer 31.12.2008 ist nur die Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN202** (BW02182)
063 - 063	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG3 *VZKV3*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN204** (BW02190)
064 - 074	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG ERMAESSIGT *KVBEITR3*	Beitrag zur Krankenversicherung -ermäßigt- ohne Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **3000**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN205** (BW02200)
075 - 075	001	an	M	VORZEICHEN PV-BEITRAG *VZPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN209** (BW02210)
076 - 086	011	n mit 2 NK	M	PV-BEITRAG *PVBEITR*	Beitrag zur Pflegeversicherung (Beitragsgruppen **0001** und **0002**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN210** (BW02220)
087 - 087	001	an	M	VORZEICHEN RV-BEITRAG1 *VZRV1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN214** (BW02230)
088 - 098	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG1 *RVBEITR1*	Beitrag zur Rentenversicherung -voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0100**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN215** (BW02240)
099 - 099	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *VZZBP*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN219** (BW02250)
100 - 110	011	n mit 2 NK	M	ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *ZBP*	Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung für Pflichtversicherte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN220** (BW02260) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN kleiner 01.01.2015 ist nur die Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN222** (BW02262)
111 - 111	001	an	M	VORZEICHEN AV-BEITRAG1 *VZAV1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN224** (BW02270)

112 - 122	011	n mit 2 NK	M	AV-BEITRAG1 *AVBEITR1*	Beitrag zur Arbeitslosenversicherung -voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0010**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN225** (BW02280)
123 - 123	001	an	M	VORZEICHEN RV-BEITRAG3 *VZRV3*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN229** (BW02290)
124 - 134	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG3 *RVBEITR3*	Beitrag zur Rentenversicherung -halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0300**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN230** (BW02300)
135 - 135	001	an	M	VORZEICHEN INSG-UMLAGE *VZINSG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN234** (BW02310)
136 - 146	011	n mit 2 NK	M	INSG-UMLAGE *INSGU*	Umlage zur Insolvenzgeldversicherung (Beitragsgruppe **0050**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN235** (BW02320)
147 - 147	001	an	M	VORZEICHEN AV-BEITRAG2 *VZAV2*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN239** (BW02330)
148 - 158	011	n mit 2 NK	M	AV-BEITRAG2 *AVBEITR2*	Beitrag zur Arbeitslosenversicherung -halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0020**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN240** (BW02340)
159 - 159	001	an	M	VORZEICHEN UMLAGE1 *VZU1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN244** (BW02350)
160 - 170	011	n mit 2 NK	M	UMLAGE-KRANKHEIT *U1*	Umlage Krankheitsaufwendungen (Beitragsgruppe **U1**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN245** (BW02360)
171 - 171	001	an	M	VORZEICHEN UMLAGE2 VZU2	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN249** (BW02370)
172 - 182	011	n mit 2 NK	M	UMLAGE-MUTTERSCHAFT *U2*	Umlage Mutterschaftsaufwendungen (Beitragsgruppe **U2**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN250** (BW02380)
183 - 183	001	an	M	VORZEICHEN KV-BEITRAG6 *VZKV6*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN254** (BW02390)

184 - 194	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG PAUSCHAL KVBEITR6	Pauschal-Beitrag zur Krankenversicherung (Beitragsgruppe **6000**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN255** (BW02400) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006“, „98000001“, „98094037“, „98094032“ oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN257** (BW02402)
195 - 195	001	an	M	VORZEICHEN RV-BEITRAG5 *VZRV5* *(im BW02 steht hier VZKV5)*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN259** (BW02410)
196 - 206	011	n mit 2 NK	M	RV-BEITRAG PAUSCHAL *RVBEITR5*	Pauschal-Beitrag zur Rentenversicherung (Beitragsgruppe **0500**)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN260** (BW02420) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006“, „98000001“, „98094037“, „98094032“ oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN262** (BW02422)
207 - 207	001	an	M	VORZEICHEN ZWISCHEN-SUMME *VZZWS*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN269** (BW02450)
208 - 218	011	n mit 2 NK	M	ZWISCHEN-SUMME *ZWS*	Zwischensumme (Summe der Stellen 039-206 und 354-365)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN270** (BW02460)
219 - 219	001	an	M	VORZEICHEN KV-FREIW *VZKVF*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN274** (BW02470)
220 - 230	011	n mit 2 NK	M	KV-BEITRAG FREIW-MITG *KVBEITRF*	Beitrag zur Kranken-versicherung freiwilliger Mitglieder ohne Zusatzbeitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN275** (BW02480)
231 - 231	001	an	M	VORZEICHEN PV-FREIW *VZPVF*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN279** (BW02490)
232 - 242	011	n mit 2 NK	M	PV-BEITRAG FREIW-MITG *PVBEITRF*	Beitrag zur Pflegever-sicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN280** (BW02500)
243 - 243	001	an	M	VORZEICHEN ERSTATTUNG AAG *VZERSTU1*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN284** (BW02510)
244 - 254	011	n mit 2 NK	M	ERSTATTUNG AAG *ERSTAAG*	Erstattungsbetrag der Arbeitgeberaufwendung-en bei Krankheit und Mutterschaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN285** (BW02520)

255 - 255	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *VZZBF*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN289** (BW02530)
256 - 266	011	n mit 2 NK	M	ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *ZBF*	Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN290** (BW02540) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN kleiner 01.01.2015 ist nur die Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN292** (BW02542)
267 - 267	001	an	M	VORZEICHEN BETRAG2 *VZBEITR2*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN604** (BW02550)
268 - 278	011	n mit 2 NK	k	BETRAG2 *BEITR2*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN605** (BW02560)
279 - 279	001	an	M	VORZEICHEN BETRAG3 *VZBEITR3*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN609** (BW02570)
280 - 290	011	n mit 2 NK	k	BETRAG3 *BEITR3*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN610** (BW02580)
291 - 291	001	an	M	VORZEICHEN SUMME *VZSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN294** (BW02590)
292 - 302	011	n mit 2 NK	M	SUMME *SUM*	Zahlbetrag / Guthaben (Summe Stellen 207-290)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN295** (BW02600)
303 - 334	032	an	K	DATENSATZ-ID *DS-ID*	Eindeutige Kennzeichnung des Datensatzes durch den Ersteller	Keine Prüfung. (Verzicht auf BW02610)
335 - 335	001	an	M	KENNZEICHEN VERARBEI-TUNGSMERK-MAL *VAMM*	Kennzeichen für laufenden Beitragsnachweis. Wird „**S**“ angegeben, sind die Stellen 023-334 mit den zu stornierenden Werten anzugeben. Der ursprüngliche Beitragsnachweis wird vollständig storniert.	Zulässig sind: Blank (Leerzeichen) = laufender Beitragsnachweis oder Storno-Beitragsnachweis S = Stornierung des Beitragsnach-weises **Fehlernummer: DSBN410** (BW02710)

336 - 339	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ALLGEMEIN *BEITRSA*	Beitragssatz zur Krankenversicherung inklusive des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes. Es ist die für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maßgebliche Summe der Beitragssätze mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 14,6 % + 0,3 % = 1490).	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN420** (BW02720)
340 - 343	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ERHOEHT *BEITRSE*	Erhöhter Beitragssatz zur Krankenversicherung. Es ist der für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maßgebliche erhöhte Beitragssatz mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 15,9 % = 1590). Bei Nachweiszeiträumen ab 01.01.2009 ist nur die Grundstellung (0000) zulässig.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN430** (BW02730) Bei einem ZEITRAUM-BEGINN größer 31.12.2008 ist nur die Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN432** (BW02732)
344 - 347	004	n mit 2 NK	M	BEITRAGSSATZ ERMAESSIGT *BEITRSH*	Ermäßigter Beitragssatz zur Krankenversicherung inklusive des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes. Es ist die für den Nachweiszeitraum (Stellen 045-060) maßgebliche Summe der Beitragssätze mit zwei Nachkommastellen anzugeben (z. B. für 14,0 % + 0,3 % = 1430).	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN440** (BW02740)
348 - 348	001	an	M	KENNZEICHEN RECHTSKREIS *KENNZRK*	Kennzeichen des Rechtskreises **O** = neue Bundesländer einschließlich Ost-Berlin **W** = alte Bundesländer einschließlich West-Berlin	Zulässig ist „O“ oder „W“. **Fehlernummer: DSBN450** (BW02750)
349 - 349	001	an	M	KENNZEICHEN UMLAGE *KENNZUML*	Kennzeichen für Jahres-Beitragsnachweis zum Umlageverfahren(U1/U2) **0** = nein **1** = ja	Zulässig ist „0“ oder „1“. **Fehlernummer: DSBN460** (BW02760)

350 - 352	003	n	M	LAUFENDE NR *LFDNR*	Die laufende Nummer (001-999) ist anzugeben, wenn innerhalb eines Entgeltabrechnungszeitraums mehr als ein Datensatz je Betriebsstätte übermittelt wird. Wird in Stelle 335 „S" angegeben, ist die laufende Nummer des zu stornierenden Datensatzes anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN470** (BW02770)
353 - 353	001	an	M	WAEHRUNGS-KENNZ WG	Währungskennzeichen **E** = Euro	Zulässig ist nur „E". **Fehlernummer: DSBN480** (BW02780)
354 - 354	001	an	M	VORZEICHEN BEITRAG *VZBEITR*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+", „-" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN494** (BW02790)
355 - 365	011	n mit 2 NK	M	BEITRAG *BEITR*	Einheitliche Pauschsteuer für geringfügig entlohnte Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSBN495** (BW02800) Wenn das Feld BBNRKK ungleich „98000006" ", „98000001", „98094037", „98094032" oder "99086875" ist, ist nur Grundstellung zulässig. **Fehlernummer: DSBN497** (BW02802)
366 - 385	020	an	K	STEUER-NUMMER *ST-NR*	Steuernummer des Arbeitgebers	Keine Prüfung.
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
386 - 386	001	an	M	MM-SCHAETZ-BEITRAEGE *MMSC*	Datenbaustein DBSC – Schätzbeiträge **N** = keine Schätzbeiträge **J** = Schätzbeiträge vorhanden	Zulässig ist „N" oder „J". **Fehlernummer: DSBN510** Bei MMSC = „J" muss der Datenbaustein DBSC - Schätzbeiträge vorhanden sein. **Fehlernummer: DSBN512**
387 - 387	001	an	M	MM-RESTBE-TRAEGE *MMRB*	Datenbaustein DBRB – Restbeträge **N** = keine Restbeträge **J** = Restbeträge vorhanden	Zulässig ist „N" oder „J". **Fehlernummer: DSBN520** Bei MMRB = „J" muss der Datenbaustein DBRB - Restbeträge vorhanden sein. **Fehlernummer: DSBN522**
Daten zum Sachverhalt						
388 - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 386-387. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBSC - Schätzbeiträge DBRB - Restbeträge
Daten zum Fehlersachverhalt						

xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSBN850**

Die Fehlernummern aus dem BW02 stehen nach den Fehlernummern zu diesem Datensatz in Klammern. In den meisten Fällen sind die Prüfungen gleich zu denen im BW02. Teilweise gibt es jedoch Abweichungen.
Beispiel:
Die Vorzeichen in diesem Datensatz können auch Leerzeichen enthalten. Trotzdem wird in Klammern die ansonsten äquivalente Fehlernummer aus dem BW02 dargestellt um zu verdeutlichen, um welche Information es sich handelt.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBSC**	Zulässig ist „DBSC“. **Fehlernummer: DBSC001** Zulässig ist nur die Datenlänge 244. **Fehlernummer: DBSC910**
005 - 005	001	an	M	*VKV1SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC014**
006 - 016	011	an	K	*KV1SCHAETZ*	geschätzter KV-Beitrag -allgemein- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **1000**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC015**
017 - 017	001	an	M	VKV2SCHAETZ	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC019**
018 - 028	011	an	K	KV2SCHAETZ	geschätzter KV-Beitrag -erhöht- (Beitragsgruppe **2000**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC020**
029 - 029	001	an	M	*VKV3SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC024**
030 - 040	011	an	K	*KV3SCHAETZ*	geschätzter KV-Beitrag -ermäßigt- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **3000**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC025**
041 - 041	001	an	M	*VPVSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC029**
042 - 052	011	an	K	*PVSCHAETZ*	geschätzter PV-Beitrag (Beitragsgruppen **0001** und **0002**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC030**

053 - 053	001	an	M	*VRV1SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC034**
054 - 064	011	an	K	*RV1SCHAETZ*	geschätzter RV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0100**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC035**
065 - 065	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *VZZBPSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC039**
066 - 076	011	an	K	ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *ZBPSCHAETZ*	geschätzter Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung für Pflichtversicherte **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC040**
077 - 077	001	an	M	*VAV1SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC044**
078 - 088	011	an	K	*AV1SCHAETZ*	geschätzter AV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0010**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC045**
089 - 089	001	an	M	*VRV3SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC049**
090 - 100	011	an	K	*RV3SCHAETZ*	geschätzter RV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0300**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC050**
101 - 101	001	an	M	*VINSOSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC054**

102 - 112	011	an	K	*INSOSCHAETZ*	geschätzte Insolvenz-geldumlage AG voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC055**
113 - 113	001	an	M	*VAV2SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC059**
114 - 124	011	an	K	*AV2SCHAETZ*	geschätzter AV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0020**) voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC060**
125 - 125	001	an	M	*VU1SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC064**
126 - 136	011	an	K	*U1SCHAETZ*	geschätzte Umlage U1 (Beitragsgruppe **U1**) voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC065**
137 - 137	001	an	M	*VU2SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC069**
138 - 148	011	an	K	*U2SCHAETZ*	geschätzte Umlage U2 (Beitragsgruppe **U2**) voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC070**
149 - 149	001	an	M	*VKV6SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC074**
150 - 160	011	an	K	*KV6SCHAETZ*	geschätzter KV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe **6000**) voraussichtliche Bei-tragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC075**

161 - 161	001	an	M	*VRV5SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC079**
162 - 172	011	an	K	*RV5SCHAETZ*	geschätzter RV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe **0500**) voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC080**
173 - 173	001	an	M	*VKVFSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC094**
174 - 184	011	an	K	*KVFSCHAETZ*	geschätzter KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag freiwilliger Mitglieder voraussichtliche geschuldeter Beitragsschuld des laufenden Monats (sofern Satzung der Krankenkasse Anwendung § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB IV für frw. Beiträge vorsieht) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC095**
185 - 185	001	an	M	*VPVFSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC099**
186 - 196	011	an	K	*PVFSCHAETZ*	geschätzter PV-Beitrag freiwilliger Mitglieder voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats (sofern Satzung der Krankenkasse Anwendung § 23 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB IV für frw. Beiträge vorsieht) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC100**
197 - 197	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *VZZBFSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC104**
198 - 208	011	an	K	ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *ZBFSCHAETZ*	geschätzter Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC105**

209 - 209	001	an	M	*VZBEITR2SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC109**
210 - 220	011	an	K	*BEITR2SCHAETZ*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC110**
221 - 221	001	an	M	*VZBEITR3SCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC114**
222 - 232	011	an	K	*BEITR3SCHAETZ*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil voraussichtliche Beitragsschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC115**
233 - 233	001	an	M	*VBEITRSCHAETZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC089**
234 - 244	011	an	K	*BEITRSCHAETZ*	geschätzte Pauschalsteuer für geringfügig entlohnt Beschäftigte voraussichtliche Pauschalsteuerschuld des laufenden Monats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBSC090**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBRB**	Zulässig ist „DBRB“. **Fehlernummer: DBRB001** Zulässig ist nur die Datenlänge 244. **Fehlernummer: DBRB910**
005 - 005	001	an	M	*VKV1REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB014**
006 - 016	011	an	K	*KV1REST*	Restbetrag KV-Beitrag - allgemein- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **1000**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB015**
017 - 017	001	an	M	VKV2REST	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB019**
018 - 028	011	an	K	KV2REST	Restbetrag KV-Beitrag - erhöht- (Beitragsgruppe **2000**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB020**
029 - 029	001	an	M	*VKV3REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB024**
030 - 040	011	an	K	*KV3REST*	Restbetrag KV-Beitrag - ermäßigt- ohne KV-Zusatzbeitrag (Beitragsgruppe **3000**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB025**
041 - 041	001	an	M	*VPVREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB029**

042 - 052	011	an	K	*PVREST*	Restbetrag PV-Beitrag (Beitragsgruppen **0001** und **0002**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB030**
053 - 053	001	an	M	*VRV1REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB034**
054 - 064	011	an	K	*RV1REST*	Restbetrag RV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0100**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB035**
065 - 065	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *VZZBPREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB039**
066 - 076	011	an	K	ZUSATZBEITRAG PFLICHTBEITRAEGE *ZBPREST*	Restbetrag Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung für Pflichtversicherte **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB040**
077 - 077	001	an	M	*VAV1REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB044**
078 - 088	011	an	K	*AV1REST*	Restbetrag AV-Beitrag - voller Beitrag- (Beitragsgruppe **0010**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB045**
089 - 089	001	an	M	*VRV3REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB049**

090 - 100	011	an	K	*RV3REST*	Restbetrag RV-Beitrag - halber Beitrag- Beitragsgruppe **0300**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB050**
101 - 101	001	an	M	*VINSOREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB054**
102 - 112	011	an	K	*INSOREST*	Restbetrag Insolvenzgeldumlage AG Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB055**
113 - 113	001	an	M	*VAV2REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB059**
114 - 124	011	an	K	*AV2REST*	Restbetrag AV-Beitrag - halber Beitrag- (Beitragsgruppe **0020**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB060**
125 - 125	001	an	M	*VU1REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB064**
126 - 136	011	an	K	*U1REST*	Restbetrag U1 (Beitragsgruppe **U1**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB065**
137 - 137	001	an	M	*VU2REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB069**

138 - 148	011	an	K	*U2REST*	Restbetrag U2 (Beitragsgruppe **U2**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB070**
149 - 149	001	an	M	*VKV6REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB074**
150 - 160	011	an	K	*KV6REST*	Restbetrag KV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe **6000**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB075**
161 - 161	001	an	M	*VRV5REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB079**
162 - 172	011	an	K	*RV5REST*	Restbetrag RV-Pauschalbeitrag (Beitragsgruppe **0500**) Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB080**
173 - 173	001	an	M	*VKVFREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB094**
174 - 184	011	an	K	*KVFREST*	Restbetrag KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag freiwilliger Mitglieder Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB095**
185 - 185	001	an	M	*VPVFREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB099**

186 - 196	011	an	K	*PVFREST*	Restbetrag PV-Beitrag freiwilliger Mitglieder Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB100**
197 - 197	001	an	M	VORZEICHEN ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *VZZBFREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB104**
198 - 208	011	an	K	ZUSATZBEITRAG KV-FREIW *ZBFREST*	Restbetrag Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung freiwilliger Mitglieder **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB105**
209 - 209	001	an	M	*VZBEITR2REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB109**
210 - 220	011	an	K	*BEITR2REST*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitgeberanteil Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB110**
221 - 221	001	an	M	*VZBEITR3REST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB114**
222 - 232	011	an	K	*BEITR3REST*	Wahlweise; z. B. zur Seemannskasse - Arbeitnehmeranteil Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB115**
233 - 233	001	an	M	*VBEITRREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB089**

234 - 244	011	an	K	*BEITRREST*	Restbetrag einheitliche Pauschalsteuer für geringfügig entlohnt Beschäftigte Differenzbetrag zwischen voraussichtlicher und tatsächlicher Beitragsschuld des Vormonats **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBRB090**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSAN**	Zulässig ist „DSAN“. **Fehlernummer: DSANv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSAN004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 195 + (613 + ANGTSTWiederholung * 61)Wiederholungen + 1 **Fehlernummer: DSAN910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSANv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSANv15** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSANv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSANv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absender-nummer des Empfän-gers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numeri-schen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSAN032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSANv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSANv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Daten-satzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN040** Zulässig ist nur der Wert „05“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions-nummer. **Fehlernummer: DSAN042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN056**
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSAN064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSANv35**
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSAN072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSANv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSANv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 160	100	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diese Organisationseinheit ohne eigene BBNR (z.B. Betriebsteil, Filiale/ Laden, Zweig-/Geschäfts-/Außenstelle). anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer. Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist die BBNRVU (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) anzugeben.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSAN080**
161 - 180	020	an	m	AKTENZEICHEN-VERURSACHER *AZVU*	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	MUSS-Angabe wenn VERSICHERUNGSNUMMER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). **Fehlernummer: DSAN090**

181 - 192	012	an	m	VERSICHERUNG SNUMMER *VSNR*	Deutsche Rentenversicherungs-nummer in der Form: **bbttmmjjassp**	MUSS-Angabe wenn AKTENZEICHEN-VERURSACHER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). **Fehlernummer: DSAN100**
Auflistung der Stammdaten						
193 - 195	003	n	M	ANZAHL-STAMMDATEN *ANSTAN*	Anzahl der angehängten Stammdatensätze	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer DSAN110** Zulässig sind nur Werte > 0. **Fehlernummer: DSAN112**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANSTAN".						
001 - 008	008	n	M	*GLTAB*	Gültigkeitsdatum ab **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN120** Das Gültigkeitsatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN122**
009 - 025	017	n	M	*AENDDAT*	Änderungsdatum Zeitpunkt der Erstellung/ Änderung des Arbeit-nehmerstammdaten-satzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN130** Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN132** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN134**
026 - 045	020	an	K	*AZVUALT*	Aktenzeichen Verur-sacher (bisherige Personalnummer)	Keine Prüfung.
046 - 065	020	an	K	*AZVUWEITER*	Aktenzeichen Verur-sacher (weiterführende Personalnummer)	Keine Prüfung.
066 - 073	008	an	K	*ERSTEINTR*	Datum des erstmaligen Eintritts in den Betrieb / Betriebsteil **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN160** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Ersteintrittsdatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN162**
074 - 081	008	n	M	*EINTR*	Datum des Eintritts in den Betrieb/ Betriebsteil **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN170**
082 - 089	008	an	K	*AUSTR*	Datum des Austritts aus dem Betrieb/ Betriebsteil **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN180** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Austrittsdatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN182**
090 - 119	030	an	K	*NAME*	Name des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
120 - 149	030	an	K	*GBNAME*	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
150 - 179	030	an	K	*VONAME*	Vorname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.

180 - 180	001	an	K	GESCHLECHT *GE*	Geschlecht des Mitarbeiters **M** = männlich **W** = weiblich **X** = unbestimmt **D** = divers	Zulässig sind "M", "W", "X", "D" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN220**
181 - 183	003	an	K	*LDKZ*	Länder- (Kfz-) Kennzeichen des Wohnsitzlandes Bei Inlandsanschriften ist das LDKZ mit Leerzeichen oder 'D' zu verschlüsseln. Bei Auslandsanschriften ist das LDKZ gemäß gRS Anlage 8 DEÜV anzugeben.	Keine Prüfung.
184 - 193	010	an	K	*PLZ*	Postleitzahl	Keine Prüfung.
194 - 227	034	an	K	*ORT*	Wohnsitz des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
228 - 260	033	an	K	*STR*	Straßenbezeichnung des Wohnsitzes des Mitarbeiters Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
261 - 269	009	an	K	*HNR*	Hausnummer des Wohnsitzes des Mitarbeiters Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen.	Keine Prüfung.
270 - 289	020	an	k	*EUVSNR*	Europäische Versicherungsnummer	Keine Prüfung.
290 - 297	008	an	K	*GBDT*	Geburtsdatum des Mitarbeiters **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN290**
298 - 331	034	an	K	*GBORT*	Geburtsort	Keine Prüfung.
332 - 334	003	an	K	*SASC*	Staatsangehörigkeitsschlüssel gemäß gRS Anlage 8 DEÜV.	Keine Prüfung.
335 - 342	008	an	k	*TODDAT*	Todestag des Mitarbeiters **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN320** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Todesdatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN322**

343 - 343	001	an	M	*KENNZRK*	Rechtskreis der Arbeitsstätte **O**-Ost **W**-West	Zulässig sind nur „O“ oder „W“. **Fehlernummer: DSAN330**
344 - 344	001	an	M	*KENNZPVS*	Pflegeversicherung-Besonderheiten der Beitragstragung bei Betrieben / Betriebsteilen im Bundesland Sachsen **J =** Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN340**
345 - 354	010	an	K	*KNR*	Kontonummer des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
355 - 362	008	an	K	*BLZ*	Bankleitzahl des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
363 - 396	034	an	K	*IBAN*	IBAN-Nr. der Bankverbindung des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
397 - 407	011	an	K	*BIC*	BIC der Bankverbindung des Arbeitnehmers	Keine Prüfung.
408 - 408	001	an	K	*STKL*	Steuerklasse des Arbeitnehmers	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN390**
409 - 409	001	an	M	*KISTPF*	Kirchensteuerpflicht des Arbeitnehmers **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN400**
410 - 412	003	an	K	*KIFRBTRG*	Anzahl der Kinderfreibeträge **n mit 1 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN410**
413 - 422	010	an	K	*EGSTFRBTRG*	Sonstige Steuerfreibeträge des Arbeitnehmers. Jährliche Angabe. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN420**
423 - 447	025	an	K	*TT*	Art der Tätigkeit im Unternehmen (Klarschrift)	Keine Prüfung.
448 - 456	009	an	K	*TTSC*	Angaben zur Tätigkeit Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit gemäß gRS Anlage 5 DEÜV	Zulässig ist nur der Aufbau entsprechend gRS Anlage 5 DEÜV oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN440**
457 - 459	003	n	K	*PERSGR*	Personengruppe gemäß Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN450**

460 - 460	001	n	M	*BYGRKV*	Beitragsgruppenschlüssel KV **0**-kein Beitrag **1**-allgemeiner Beitrag **2**-erhöhter Beitrag **3**-ermäßigter Beitrag **4**-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV **5**-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV **6**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte **9**-Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN460**
461 - 461	001	n	M	*BYGRRV*	Beitragsgruppenschlüssel RV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **3**-halber Beitrag **5**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN470**
462 - 462	001	n	M	*BYGRAV*	Beitragsgruppenschlüssel AV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN480**
463 - 463	001	n	M	*BYGRPV*	Beitragsgruppenschlüssel PV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN490**
464 - 464	001	an	M	*KENNZGV*	Geringverdiener **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" **Fehlernummer: DSAN500**
465 - 465	001	an	M	*KENNZMF*	Merkmal für Mehrfachbeschäftigung **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" **Fehlernummer: DSAN505**
466 - 466	001	an	M	*KENNZMFB*	Merkmal für Mehrfachbezug **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig ist "J" oder "N" **Fehlernummer: DSAN510**
467 - 467	001	an	M	*KENNZSTA*	Statuskennzeichen für Familienangehörige und GmbH-Gesellschafter **1 =** Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling **2 =** geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen), "1" oder "2". **Fehlernummer: DSAN515**
468 - 482	015	an	K	*BBNRKK*	Betriebsnummer der Krankenkasse **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN520**

483 - 497	015	an	K	*BBNRKKUM*	Betriebsnummer der Umlagekasse gemäß gRS AAG **nnnnnnnn** Hinweis: Bei freiwilligen Mitgliedern einer landwirtschaftlichen Krankenkasse und bei saisonal beschäftigten Nebenerwerbslandwirten , die Mitglied einer landwirtschaftlichen Krankenkasse sind, ist zuständige Umlagekasse die Krankenkasse, die der umlagepflichtige Arbeitgeber entsprechend gewählt hat. Hinweis: Für Augenoptiker und Hörgeräteakustiker könnte die zuständige Umlagekasse auch die AKA (Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG) mit der BBNR 33868451 sein.	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN525**
498 - 498	001	an	M	*VGESBYPRIVKV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN529**
499 - 508	010	an	K	*GESBYPRIVKV*	Gesamtbeitrag zur privaten KV (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN530**
509 - 509	001	an	M	*VGESBYPRIVPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN534**
510 - 519	010	an	K	*GESBYPRIVPV*	Gesamtbeitrag zur privaten PV (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN535**
520 - 534	015	an	K	*BBNRVW*	BBNR des Trägers der berufsständischen Versorgung **nnnnnnnn**	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN540**

535 - 535	001	an	M	*KENNZZVA*	Merkmal für die Zusatzversorgungsanstalt **0** - keine Zusatzversorgung **1** - Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes **2** - Zusatzversorgung des Baugewerbes **3** - Sonstige Zusatzversorgungsanstalten	Zulässig sind "0", "1", "2" und "3". **Fehlernummer: DSAN545**
536 - 570	035	an	K	*ZVA*	Name Zusatzversorgungsanstalt	Keine Prüfung.
571 - 571	001	an	M	*KENNZBAU*	Baulohn (Bauhauptgewerbe) **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN555**
572 - 575	004	an	K	*AZWOECH*	Vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit in Stunden **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN560**
576 - 576	001	an	M	*KENNZGLE (KENNZ-MIDIJOB)*	Kennzeichen Gleitzone / Midijob **J** = Ja Arbeitsentgelt durchgehend innerhalb der Gleitzone / Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV **N** = Nein kein Arbeitsentgelt innerhalb der Gleitzone bzw. der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV / Verzicht	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN565** Hinweis zu Auswahl "N": Ein Verzicht ist nur noch für Meldezeiträume bis zum 30.06.2019 relevant.
577 - 577	001	an	m	*KENNZVERZGLE*	Verzicht auf Reduzierung des AN-Anteils in der RV bei Gleitzone **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J", "N" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN570** Wenn KENNZGLE = "J", dann darf KENNZVERZGLE nicht Grundstellung sein. **Fehlernummer: DSAN572**

578 - 578	001	an	M	*KENNZVERZRVFGB*	Verzicht auf Renten-versicherungsfreiheit bei geringfügiger Beschäftigung **J** = Ja **N** = Nein Hinweis: Nur gültig für geringfügige Beschäftigungen, die bis zum 31.12.2012 aufgenommen wurden. Danach mit Grundstellung zu liefern.	Zulässig sind nur "J", "N" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN575**
579 - 579	001	an	M	*KENNZVERZRVPGB*	Verzicht auf Renten-versicherungspflicht bei geringfügiger Beschäftigung **J** = Ja **N** = Nein Hinweis: Nur gültig für geringfügige Beschäftigungen, die ab dem 01.01.2013 aufgenommen werden. Davor mit Grundstellung zu liefern.	Zulässig sind nur "J", "N" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN580**
580 - 580	001	an	M	*KENNZWG*	Merkmal für Wertgut-habenvereinbarung **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN585**
581 - 581	001	an	M	*KENNZELT*	Elterneigenschaft **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN590**
582 - 582	001	an	M	*KENNZKG*	Ausgezahltes Kindergeld **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN595**
583 - 583	001	an	M	*KENNZVBE*	Versorgungsbezugs-empfänger **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN600**
584 - 584	001	an	M	*KENNZRBZ*	Rentenbezieher **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN605**
585 - 585	001	an	M	*KENNZATZ*	Kennzeichen für das verwendete Altersteil-zeitmodell **0** - keine Altersteilzeit **1** - Blockmodell **2** - Teilzeitmodell	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN610** Zulässig sind "0", "1" und "2". **Fehlernummer: DSAN612**

586 - 586	001	an	M	*KENNZATZALT*	Kennzeichen Altfall ATZ **J** = Ja (altes Recht) **N** = Nein Altes Recht (J) ist nur bis zum 30.06.2014 anzuwenden.	Zulässig sind nur "J" oder "N". **Fehlernummer: DSAN615**
587 - 594	008	an	K	*ATZBG*	Beginn-Datum der ATZ **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN620** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Beginndatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN622**
595 - 602	008	an	K	*ATZEN*	Ende-Datum der Altersteilzeit **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN630** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Endedatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN632**
603 - 610	008	an	K	*FPBEG*	Beginn der Freistellungsphase **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN640** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Datum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSAN642**
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						
611 - 611	001	an	M	MM-KNAPPSCHAFT *MMKN*	Datenbaustein DBKN – Knappschaft **N** = keine knappschaftlichen Besonderheiten **J** = knappschaftliche Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSAN750** Bei MMKN = „J“ muss der Datenbaustein DBKN - Knappschaft vorhanden sein. **Fehlernummer: DSAN752**
612 - 612	001	an	M	MM-SEEMANNSKASSE *MMS3*	Datenbaustein DBS3 – Seemännische Besonderheiten (DSAN) **N** = keine seemännischen Besonderheiten **J** = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSAN755** Bei MMS3 = „J“ muss der Datenbaustein DBS3 - Seemännische Besonderheiten (DSAN) vorhanden sein. **Fehlernummer: DSAN757**
Auflistung der verwendeten Gefahrtarifstellen						
613 - 613	001	n	M	*ANGTST*	Anzahl verwendeter Gefahrtarifstellen Ab 2009 muss bei entsprechender Veranlagung der Wert > 0 sein. Es kann eine BBNRGTST-GTST-Kombination mehrfach vorkommen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSAN800**
Die folgenden Werte wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANGTST"						

001 - 015	015	an	K	*BBNRUV*	Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN810**
016 - 035	020	an	K	*MTNR*	Mitgliedsnummer des Betriebes / Betriebsteils beim zustängigen UV-Träger	Keine Prüfung.
036 - 050	015	an	K	BBNR-GTST *BBNRGTST*	Betriebsnummer des UV-Trägers dessen Gefahrtarif angewendet wird (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Wenn das Feld nicht leer ist, ist die Betriebsnummer auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAN820**
051 - 058	008	an	K	GT-STELLE *GTST*	Gefahrtarifstelle	Keine Prüfung.
059 - 061	003	an	K	GT-AUFTEILUNG *GTSTSATZ*	Prozentsatz der Gefahrtarifstelle vom Hundert	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN840**
Daten zum Sachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 611 - 612. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBKN - Knappschaft DBS3 - Seemännische Besonderheiten (DSAN)
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSAN850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBKN**	Zulässig ist „DBKN“. **Fehlernummer: DBKN001** Zulässig ist nur die Datenlänge 26. **Fehlernummer: DBKN910**
005 - 016	012	an	M	*KNVTTSC*	Tätigkeitsschlüssel Knappschaft i.d.F: **ABTTTTTTTTTB** AB = Ab Monat TTTTTTTTT = Tätigkeits-schlüssel B = Besonderheiten-schlüssel Erläuterung Besonder-heitenschlüssel: 1 = Beschäftigung über Tage / nicht überwiegend unter Tage sowie ohne tats. Arbeitsleistung 2 = Zeiten der Dauerkurzarbeit 5 = vollwertiges Mitglied der Grubenwehr 6 = freigest. Betriebs-ratsmitglied (vorher Bes.Sch 8 oder 9) 7 = freigest. Betriebs-ratsmitglied (vorher Bes.Sch. nicht 8 oder 9) 8 = Überwiegende Beschäftigung unter Tage 9 = Ständige Arbeit unter Tage oder gleichgestellt	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DBKN010**
017 - 024	008	an	K	*KNVENVS*	Ende versicherungspflichtiges knappschaftliches Beschäftigungs-verhältnis **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKN020** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Datum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DBKN022**

025 - 026	002	an	K	*KNVABKGD*	Abkehrgrund Knappschaft **05** = Still-, Teilstill-, Zusammenlegung von Betrieben **06** = werkseitige Kündigung, wenn nicht 05 **07** = Abmeldung wegen Krankheit, Unfallfolgen, Rentengewährung **08** = Abkehr auf eigenen Wunsch, Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages **09** = sonstige Gründe	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKN030**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBS3 (für DSAN)**	Zulässig ist „DBS3“. **Fehlernummer: DBS3001** Zulässig ist nur die Datenlänge 27. **Fehlernummer: DBS3910**
005 - 006	2	an	M	*BERUFSGR*	Seemännische Berufsgruppen **01** = Kapitäne, Schiffsführer **02** = Nautische Offiziere **03** = Nautische Offiziers-assitenten und -bewer-ber **04** = Technische Offiziere **05** = Technische Offiziersassistenten und -bewerber **06** = Funkoffiziere **07** = Elektriker und -assistenten **08** = Schiffsbetriebs-meister **11** = Facharbeiter Deck, Vorleute **12** = Fachkraft Deck **13** = Hilfskraft Deck **14** = Auszubildende Deck (Fischerei) **21** = Facharbeiter Maschinenpersonal **22** = Fachkraft Maschinenpersonal **23** = Hilfskraft Maschinenpersonal **31** = Schiffsmechaniker **32** = Auszubildende zum Schiffsmechaniker **41** = Angestellter Wirtschaftspersonal, Küche, Bedienung **42** = Arbeiter Wirtschaftspersonal, Küche, Bedienung **51** = Angestellter sons-tiges fahrendes Personal **52** = Arbeiter sonstiges fahrendes Personal **53** = sonstige Auszubildende **71** = Kanalsteurer **72** = Lotsen	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3010**

					91 = Seeleute auf ausländ. Schiffen mit Verspfl. auf Antrag in der RV	
007 - 008	2	an	M	*VERSART*	Versicherungsarten **00** = nichtfahrende Seeleute (BGR 71, 72, 81) **10** = Seeschiff unter deutscher Flagge, kein ISR **20** = Seeschiff unter deutscher Flagge, ISR, AN erhält deutsche Tarifheuer **30** = Seeschiff unter deutscher Flagge, ISR, ausl. AN erhält "Heimatheuer" **40** = entsandter AN, VP kraft Ausstrahlung **60** = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung in allen Zweigen **70** = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung KV, PV, RV, ALV **80** = Seeschiff unter ausl. Flagge, Antragspflichtversicherung RV (nur BGR 91)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3020**

009 - 010	2	an	M	*FZGR*	Fahrzeuggruppen **00** = nichtfahrende Versicherte **10** = Ausländische Schiffe (nur BGR 91) **20** = Fahrgastschiffe, Hochseefährschiffe **30** = Bäder-, Fähr-, Fördeschiffe **40** = Frachtschiffe **50** = Tankschiffe **60** = Schlepper, Versorgungsschiffe, Bergungs-, Forschungs-, u.a. Spezialschiffe **70** = Fahrzeuge der Großen Hochseefische-rei und der kleinen Hochseefischerei über 250 cbm **80** = Fahrzeuge der kleinen Hochseefischerei bis 250 cbm und der Küstenfischerei **90** = Sonstige Schiffe	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3030**

011 - 012	2	an	M	PAT	Patente **00** = kein Befähigungszeugnis **10** = Kapitän **11** = Kapitän auf Schiffen bis 6000 BRZ in der mittleren Fahrt **12** = Kapitan (nationale Fahrt) auf Kauffahrtei-schiffen bis 500 BRZ **13** = Erster Offizier **14** = Erster Offizier auf Schiffen bis 6000 BRZ in der mittleren Fahrt **15** = Offizier (nationale Fahrt) auf Kauffahrtei-schiffen bis 500 BRZ **16** = Nautischer Wachoffizier **19** = annerkanntes ausl. Befähigungszeugnis nautischer Dienst **30** = Kapitän in Großer Hochseefischerei **31** = Kapitän in Kleiner Hochseefischerei **32** = Schiffer in Kleiner Hochseefischerei **33** = Wachoffizier in Großer Hochsee-fischerei **34** = Wachoffizier in Kleiner Hochseefischerei **50** = Leiter Maschinen-anlage **51** = Zweiter technischer Offizier **52** = Technischer Wach-offizier **53** = Schiffsmaschinist auf Schiffen mit einer Antriebsleistung bis 750 KW **59** = annerkanntes ausl. Befähigungszeugnis techn. Dienst	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3040**
013 - 013	1	an	M	*KENNZSMK*	Beitragspflicht zur SMK **0**-nein **1**-AG- und AN-Anteil **2**-nur AG-Anteil	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3050**
014 - 017	4	an	M	*DHEUERKENNZ*	Durchschnitts-Heuer-Kennzeichen der BG Verkehr (FB See).	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3060**

018 - 027	10	n mit 2 NK	M	*DHEUER*	monatliche Durchschnittsheuer lt.Beitragsübersicht	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS3070**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSLA**	Zulässig ist „DSLA“. **Fehlernummer: DSLAv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSLA004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. $197 + (687 + ANLA_{Wiederholung} * 183)_{Wiederholungen} + 1$ **Fehlernummer: DSLA910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSLAv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSLA020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSLAv15** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSLA024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSLAv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSLAv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absender-nummer des Empfän-gers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numeri-schen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSLA030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSLA032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSLAv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSLA034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSLAv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Daten-satzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA040** Zulässig ist nur der Wert „05“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions-nummer. **Fehlernummer: DSLA042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSLA052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSLA056**
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSLA064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSLAv35**
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSLA072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSLAv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSLAv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 160	100	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diese Organisationseinheit ohne eigene BBNR (z.B. Betriebsteil, Filiale/ Laden, Zweig-/Geschäfts-/Außenstelle). anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer. Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist die BBNRVU (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) anzugeben.	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes MANDANT aus dem vorangegangenen DSAN sein. **Fehlernummer: DSLA080**
161 - 180	020	an	m	*AZVU*	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes AZVU aus dem vorangegangenen DSAN sein. **Fehlernummer: DSLA090**

181 - 192	012	an	m	VERSICHERUNG SNUMMER *VSNR*	Deutsche Renten-versicherungsnummer in der Form: **bbttmmjjassp**	Der Feldinhalt muss identisch mit dem Inhalt des Feldes VSNR aus dem vorangegangenen DSAN sein. **Fehlernummer: DSLA100**
Kennzeichen, welche Datenbausteine außerhalb der Abrechnung vorhanden sind						
193 - 193	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE *MMVT*	Datenbaustein DBVT – Vortragswerte **N** = keine Vortragswerte **J** = Vortragswerte vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA110** Bei MMVT = „J“ muss der Datenbaustein DBVT Vortragswerte vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA112**
Auflistung der Lohnabrechnungen des Arbeitnehmers						
194 - 197	004	n	M	ANZAHL-AB-RECHNUNGEN *ANABRECH*	Anzahl der Lohnabrech-nungen des Arbeitneh-mers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA170**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANABRECH".						
001 - 004	004	n	M	*KJ*	Jahr der Abrechnung (FÜR-Periode) Jahr für das die Abrechnung erfolgt ist. **jhjj**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA180**
005 - 006	002	n	M	*KM*	Monat der Abrechnung (FÜR-Periode) Monat für den die Abrechnung erfolgt ist. **mm**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA184** Zulässig sind nur Werte von 1 bis 12. **Fehlernummer: DSLA185**
007 - 008	002	n	M	*TAGVON*	Erster Tag des Abrechnungszeitraums KM (FÜR-Periode) **tt** Hinweis: Sofern der taggenaue Beginn des Abrechnungszeitraums nicht vorliegt, ist der Monatserste vorzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA186** Zulässig sind nur Werte von 01 bis 31. **Fehlernummer: DSLA187**
009 - 010	002	n	M	*TAGBIS*	Letzter Tag des Abrechnungszeitraums KM (FÜR-Periode) **tt** Hinweis: Sofern das taggenaue Ende des Abrechnungszeitraums nicht vorliegt, ist der Monatsletzte vorzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA188** Zulässig sind nur Werte von 01 bis 31. **Fehlernummer: DSLA189**
011 - 014	004	n	M	*KJIN*	Jahr der Abrechnung (IN-Periode) Jahr in dem die Abrechnung erfolgt ist. **jhjj**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA190**

015 - 016	002	n	M	*KMIN*	Monat der Abrechnung (IN-Periode) Monat in dem die Abrechnung erfolgt ist. **mm**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA195** Zulässig sind nur Werte von 1 bis 12. **Fehlernummer: DSLA197**
017 - 017	001	an	M	*KENNZART*	Kennzeichen der Art der Abrechnung **E** - erstmalige Abrechnung **K** - Korrekturabrechnung	Zulässig sind E oder K. **Fehlernummer: DSLA200**
018 - 034	017	n	M	*ABRECHDAT*	Abrechnungsdatum in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA205** Das Änderungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSLA207** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSLA209**
035 - 036	002	n	M	*ABRNR*	Abrechnungsfolge-nummer Nur bei mehreren Erstabrechnungen für den gleichen Abrechnungsmonat KM von "01" an aufsteigend zu füllen, ansonsten Grundstellung "00". Bspw. bei unständig Beschäftigten oder Mehrfachabrechnungen	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA210**
037 - 037	001	an	M	*KENNZMK*	Anwendung der Märzklausel **J** = Ja **N** = Nein	Zulässig sind "J" oder "N". **Fehlernummer: DSLA215**
038 - 039	002	n	M	*KVTG*	mtl. KV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA220**
040 - 041	002	n	M	*RVTG*	mtl. RV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA225**
042 - 043	002	n	M	*AVTG*	mtl. AV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA230**
044 - 045	002	n	M	*PVTG*	mtl. PV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA235**
046 - 047	002	n	M	*STTG*	mtl. Steuer-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA240**

048 - 048	001	an	M	*KENNZPVZ*	Kennzeichen Beitragszuschlag Pflegeversicherung Alle kinderlosen Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung mit Ausnahme - kinderloser Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind, - Mitglieder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, - Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) sowie - Wehr- und Zivildienstleistende müssen einen Beitragszuschlag zahlen.	Zulässig sind "J" oder "N". **Fehlernummer: DSLA245**
049 - 051	003	an	M	*WG*	Währung der Abrechnung entsprechend ISO-4217	Keine Prüfung. Grundstellung = EUR
052 - 052	001	an	M	*VPAUSCHSTEUERGB*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA259**
053 - 062	010	an	K	*PAUSCHSTEUERGB*	einheitliche Pauschalsteuer für geringfügig entlohnte Beschäftigung (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA260**
063 - 063	001	an	M	*VGESBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA264**
064 - 073	010	n mit 2 NK	M	*GESBRUTTO*	Gesamtbrutto (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA265**
074 - 074	001	an	M	*VSVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA269**
075 - 084	010	an	K	*SVBRUTTO*	ungemindertes SV-Brutto (monatlich) aus laufendem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA270**

085 - 085	001	an	M	*VSTEUERBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA274**
086 - 095	010	an	K	*STEUERBRUTTO*	Steuerbrutto (monatlich aus laufenden Bezügen) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA275**
096 - 096	001	an	M	*VKVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA279**
097 - 106	010	an	K	*KVBRUTTO*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) - lfd. unter Berücksichtigung der BBG **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA280**
107 - 107	001	an	M	*VRVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA284**
108 - 117	010	an	K	*RVBRUTTO*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) - lfd. unter Berücksichtigung der BBG **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA285**
118 - 118	001	an	M	*VAVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA289**
119 - 128	010	an	K	*AVBRUTTO*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA290**
129 - 129	001	an	M	*VPVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA294**
130 - 139	010	an	K	*PVBRUTTO*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) - lfd. unter Berücksichtigung der BBG **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA295**

140 - 140	001	an	M	*VUMBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA299**
141 - 150	010	an	K	*UMBRUTTO*	Umlagepflichtiges Arbeitsentgelt aus laufendem und für mehrere Abrechnungszeiträume kumuliert gezahlten Entgeltarten. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA300**
151 - 151	001	an	M	*VINSOBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA304**
152 - 161	010	an	K	*INSOBRUTTO*	Insolvenzgeldumlagepflichtiges Arbeitsentgelt - lfd. unter Berücksichtigung der BBG-RV **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA305**
162 - 162	001	an	M	*VUVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA309**
163 - 172	010	n mit 2 NK	M	*UVBRUTTO*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus laufendem und einmalig gezahltem Entgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA310**
173 - 173	001	an	M	*VLOHNSTEUER*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA314**
174 - 183	010	an	K	*LOHNSTEUER*	Lohnsteuer laufend **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA315**
184 - 184	001	an	M	*VSOLI*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA319**
185 - 194	010	an	K	*SOLI*	Solidaritätszuschlag laufend **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA320**
195 - 195	001	an	M	*VKIRCHENST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA324**
196 - 205	010	an	K	*KIRCHENST*	Kirchensteuer laufend **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA325**

206 - 206	001	an	M	*VKVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA329**
207 - 216	010	an	K	*KVBYAG*	KV-Beitrag AG ohne KV-Zusatzbeitrag aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA330**
217 - 217	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA331**
218 - 227	010	an	K	*KVBYAGZUSATZ*	KV-Zusatzbeitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA332**
228 - 228	001	an	M	*VKVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA334**
229 - 238	010	an	K	*KVBYAN*	KV-Beitrag AN ohne KV-Zusatzbeitrag aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA335**
239 - 239	001	an	M	*VKVBYANZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA336**
240 - 249	010	an	K	*KVBYANZUSATZ*	KV-Zusatzbeitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA337**
250 - 250	001	an	M	*VRVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA339**

251 - 260	010	an	K	*RVBYAG*	RV-Beitrag AG zur gesetzlichen Rentenversicherung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA340**
261 - 261	001	an	M	*VRVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA344**
262 - 271	010	an	K	*RVBYAN*	RV-Beitrag AN zur gesetzlichen Rentenversicherung aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA345**
272 - 272	001	an	M	*VAVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA349**
273 - 282	010	an	K	*AVBYAG*	AV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA350**
283 - 283	001	an	M	*VAVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA354**
284 - 293	010	an	K	*AVBYAN*	AV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA355**
294 - 294	001	an	M	*VPVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA359**
295 - 304	010	an	K	*PVBYAG*	PV-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA360**
305 - 305	001	an	M	*VPVBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA364**

306 - 315	010	an	K	*PVBYAN*	PV-Beitrag AN aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt ohne Fiktiventgelte (KUG und ATZ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA365**
316 - 316	001	an	M	*VU1BYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA369**
317 - 326	010	an	K	*U1BYAG*	U1-Beitrag AG aus laufendem und für mehrere Abrechnungs-zeiträume kumuliert gezahltem laufenden Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA370**
327 - 327	001	an	M	*VU2BYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA374**
328 - 337	010	an	K	*U2BYAG*	U2-Beitrag AG aus laufendem und für mehrere Abrechnungs-zeiträume kumuliert gezahltem laufenden Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA375**
338 - 338	001	an	M	*VINSOBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA379**
339 - 348	010	an	K	*INSOBYAG*	Insolvenzgeldumlage-Beitrag AG aus laufend gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA380**
349 - 349	001	an	M	*VSVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA394**
350 - 359	010	an	K	*SVBRUTTOEGA*	ungemindertes SV-Brutto (monatlich) aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA395**
360 - 360	001	an	M	*VSTBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA399**

361 - 370	010	an	K	*STBRUTTOEGA*	Steuerpflichtiges Brutto (monatlich) aus sonstigen Bezügen. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA400**
371 - 371	001	an	M	*VLOHNSTEUEREGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA404**
372 - 381	010	an	K	*LOHNSTEUEREGA*	Lohnsteuer aus sonstigen Bezügen. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA405**
382 - 382	001	an	M	*VSOLIEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA409**
383 - 392	010	an	K	*SOLIEGA*	Solidaritätszuschlag aus sonstigen Bezügen. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA410**
393 - 393	001	an	M	*VKIRCHENSTEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA414**
394 - 403	010	an	K	*KIRCHENSTEGA*	Kirchensteuer aus sonstigen Bezügen. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA415**
404 - 404	001	an	M	*VKVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA419**
405 - 414	010	an	K	*KVBRUTTOEGA*	KV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA420**
415 - 415	001	an	M	*VRVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA424**
416 - 425	010	an	K	*RVBRUTTOEGA*	RV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA425**
426 - 426	001	an	M	*VAVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA429**
427 - 436	010	an	K	*AVBRUTTOEGA*	AV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA430**

437 - 437	001	an	M	*VPVBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA434**
438 - 447	010	an	K	*PVBRUTTOEGA*	PV-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA435**
448 - 448	001	an	M	*VINSOBRUTTOEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA439**
449 - 458	010	an	K	*INSOBRUTTOEGA*	Insolvenzgeldumlage-pflichtiges, einmalig gezahltes Arbeitsentgeltes **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA440**
459 - 459	001	an	M	*VKVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA444**
460 - 469	010	an	K	*KVBYAGEGA*	KV-Beitrag AG ohne KV-Zusatzbeitrag aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA445**
470 - 470	001	an	M	*VKVBYAGEGAZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA446**
471 - 480	010	an	K	*KVBYAGEGAZUSATZ*	KV-Zusatzbeitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA447**
481 - 481	001	an	M	*VKVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA449**
482 - 491	010	an	K	*KVBYANEGA*	KV-Beitrag AN ohne KV-Zusatzbeitrag aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA450**
492 - 492	001	an	M	*VKVBYANEGAZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA451**
493 - 502	010	an	K	*KVBYANEGAZUSATZ*	KV-Zusatzbeitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA452**

503 - 503	001	an	M	*VRVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA454**
504 - 513	010	an	K	*RVBYAGEGA*	RV-Beitrag AG zur gesetzlichen Rentenversicherung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA455**
514 - 514	001	an	M	*VRVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA459**
515 - 524	010	an	K	*RVBYANEGA*	RV-Beitrag AN zur gesetzlichen Rentenversicherung aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA460**
525 - 525	001	an	M	*VAVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA464**
526 - 535	010	an	K	*AVBYAGEGA*	AV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA465**
536 - 536	001	an	M	*VAVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA469**
537 - 546	010	an	K	*AVBYANEGA*	AV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA470**
547 - 547	001	an	M	*VPVBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA474**
548 - 557	010	an	K	*PVBYAGEGA*	PV-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA475**
558 - 558	001	an	M	*VPVBYANEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA479**

559 - 568	010	an	K	*PVBYANEGA*	PV-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA480**
569 - 569	001	an	M	*VINSOBYAGEGA*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA484**
570 - 579	010	an	K	*INSOBYAGEGA*	Insolvenzgeldumlage-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA485**
580 - 580	001	an	M	*VHINZUBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA499**
581 - 590	010	an	K	*HINZUBTRG*	Hinzurechnungsbetrag (monatlich) Auf der Steuerkarte eingetragener Hinzu-rechnungsbetrag **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA500**
591 - 591	001	an	M	*VURLRESTVJ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA504**
592 - 596	005	an	K	*URLRESTVJ*	Resturlaub in Tagen (Vorjahr) **n mit 2 NK** Es ist der im Abrechnungsmonat (FÜR-Periode) aktuelle Resturlaub der Vorjahre in Tagen anzugeben. Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA505**
597 - 601	005	an	K	*URLGENOM*	im laufenden Kalenderjahr genommener Urlaub in Tagen (alter und neuer Urlaub) **n mit 2 NK** Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA510**

602 - 602	001	an	M	*VURLREST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA514**
603 - 607	005	an	K	*URLREST*	Resturlaub in Tagen **n mit 2 NK** Es ist der im Abrechnungsmonat (FÜR-Periode) bestehende Urlaubsanspruch für das laufende Kalenderjahr anzugeben. Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA515**
608 - 612	005	an	K	*URLUNBEZ*	unbezahlter Urlaub in Tagen **n mit 2 NK** Es ist der einschließlich des Abrechnungsmonats (FÜR-Periode) genommene unbezahlte Urlaub in Tagen für das laufende Kalenderjahr anzugeben. Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA520**
613 - 613	001	an	M	*VNETTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA524**
614 - 623	010	n mit 2 NK	M	*NETTO*	gesetzliches Netto (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA525**
624 - 624	001	an	M	*VZAHLBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA529**
625 - 634	010	n mit 2 NK	M	*ZAHLBTRG*	Auszahlungsbetrag (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA530**

635 - 635	001	an	M	*VANWESEND*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA534**
636 - 637	002	an	K	*ANWESEND*	Anwesenheitstage (monatlich) Insbesondere bei Tätigkeit von Behinderten in geschützen oder gleichgestellten Einrichtungen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA535**
638 - 638	001	an	M	*VFEHL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA539**
639 - 640	002	an	K	*FEHL*	Fehltage (monatlich, unbezahlte Tage)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA540**
641 - 641	001	an	M	*VBEZSTD*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA544**
642 - 646	005	an	K	*BEZSTD*	bezahlte Stunden (monatlich) **n mit 2 NK** Es sind die tatsächlich bezahlten monatlichen Stunden (geleistete Stunden - Aufbaustunden Zeitkonto + Abbaustunden Zeitkonto) anzugeben. Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA545**
647 - 647	001	an	M	*VAU*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA549**
648 - 649	002	an	K	*AU*	Krankheitstage (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA550**
650 - 650	001	an	M	*VAUSTD*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA554**

651 - 655	005	an	K	*AUSTD*	Krankheitsstunden (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA555**
656 - 656	001	an	M	*VZEITLOHNSTD*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA559**
657 - 661	005	an	K	*ZEITLOHNSTD*	Stunden mit Zeitlohn (monatlich) **n mit 2 NK** Es sind die tatsächlich gearbeiteten Stunden (ohne Auf- und Abbaustunden) anzugeben. Hinweis: Bezieht diese Person Baulohn (KENNZBAU im DSAN = "J"), ist hier ein Wert anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA560**
662 - 662	001	an	M	*VUESTD*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA564**
663 - 667	005	an	K	*UESTD*	Überstunden (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA565**
668 - 668	001	an	M	*VDOPPELST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA569**
669 - 678	010	an	K	*DOPPELST*	Summe der Steuern nach dem Doppelbesteuerungsabkommen **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA570**
679 - 681	003	n	M	*ANLA*	Anzahl Lohnarten	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA580**
Kennzeichen, welche Datenbausteine innerhalb der Abrechnung vorhanden sind						
682 - 682	001	an	M	MM-FEHLZEITEN *MMFZ*	Datenbaustein DBFZ – Fehlzeiten **N** = keine Fehlzeiten **J** = Fehlzeiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA585** Bei MMFZ = „J“ muss der Datenbaustein DBFZ - Fehlzeiten vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA587**
683 - 683	001	an	M	MM-KURZARBEITERGELD *MMKG*	Datenbaustein DBKG – Kurzarbeitergeld **N** = kein Kurzarbeitergeld **J** = Kurzarbeitergeld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA590** Bei MMKG = „J“ muss der Datenbaustein DBKG Kurzarbeitergeld vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA592**

684 - 684	001	an	M	MM-ALTERSTEILZEIT *MMAT*	Datenbaustein DBAT – Altersteilzeit **N** = keine Altersteilzeit **J** = Altersteilzeit vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA595** Bei MMAL = „J“ muss der Datenbaustein DBAT – Altersteilzeit vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA597**
685 - 685	001	an	M	MM-WERTGUTHABEN-OST *MMWO*	Datenbaustein DBWO – Wertguthaben Ost **N** = kein Wertguthaben Ost **J** = Wertguthaben Ost vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA600** Bei MMWO = „J“ muss der Datenbaustein DBWO – Wertguthaben Ost vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA602**
686 - 686	001	an	M	MM-WERTGUTHABEN-WEST *MMWW*	Datenbaustein DBWW – Wertguthaben West **N** = kein Wertguthaben West **J** = Wertguthaben West vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA605** Bei MMWW = „J“ muss der Datenbaustein DBWW – Wertguthaben West vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA607**
687 - 687	001	an	M	MM-SEEMANNS-KASSE *MMS4*	Datenbaustein DBS4 – Seemännische Besonderheiten (DSLA) **N** = keine seemännischen Besonderheiten **J** = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSLA610** Bei MMS4 = „J“ muss der Datenbaustein DBS4 - Seemännische Besonderheiten (DSLA) vorhanden sein. **Fehlernummer: DSLA612**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANLA".						
001 - 015	015	an	M	*LA*	Lohnart	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSLA650**
016 - 115	100	an	K	*NAME*	Bezeichnung der Lohnart	Keine Prüfung.
116 - 116	001	an	M	*KENNZHERKUNFT*	Herkunft der Lohnart **0**-keine Angabe **1**-Standardlohnart **2**-individuelle Lohnart Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA660**
117 - 117	001	an	M	*KENNZVERW*	Verwendung der Lohnart **0**-keine Angabe **1**-buchbare Lohnart **2**-Rechen-/Systemlohnart Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA665**
118 - 118	001	an	M	*KENNZBRUTTONETTO*	Bruttolohnart/ Nettobe- oder -abzüge **0**-Bruttolohnart **1**-Nettobe- oder -abzug	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSLA670**

119 - 119	001	an	M	*KENNZSV*	Kennzeichen SV **0**-SV-freies Arbeitsentgelt **1**-laufendes Arbeitsentgelt **2**-einmalig gezahltes Arbeitsentgelt **3**-laufendes Arbeitsentgelt mit Freibetrag **4**-einmalig gezahltes Arbeitsentgelt mit Freibetrag **5**-umlagepflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (Verein-fachungsregel)	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4", "5" und Grundstellung **Fehlernummer: DSLA675** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1", "2", "3", "4" oder "5" gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA677** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA679**
120 - 120	001	an	M	*KENNZUV*	Kennzeichen UV **0**-UV-freies Entgelt **1**-UV-pflichtiges Entgelt **2**-UV-pflichtiges Entgelt mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1", "2" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA680** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1" oder "2" gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA682** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA684**
121 - 121	001	an	M	*KENNZSTEUER*	Kennzeichen Steuer **0**-steuerfreies Arbeitsentgelt **1**-laufendes Arbeitsentgelt **2**-sonstiges Arbeitsentgelt **3**-laufendes Arbeitsentgelt mit Freibetrag **4**-sonstiges Arbeitsentgelt mit Freibetrag	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA685** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "0", dann muss "0", "1", "2", "3" oder "4" gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA687** Wenn KENNZBRUTTONETTO = "1", dann muss Grundstellung gesetzt werden. **Fehlernummer: DSLA689**
122 - 122	001	an	M	*KENNZSTPFL*	Kennzeichen Steuerpflicht **0**-keine Angabe **1**-individuelle Steuer **2**-Pauschalsteuer **3**-Mehrjahres-besteuerung Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe".	Zulässig sind "0", "1", "2", "3" und Grundstellung **Fehlernummer: DSLA690**

123 - 123	001	an	M	*KENNZPAUSCH STEUER*	Pauschalsteuer **0**-keine Angabe **1**-Pauschalsteuer nach § 37b EStG **2**-Pauschalsteuer nach § 40 Abs. 1 EStG **3**-Pauschalsteuer nach § 40 Abs. 2 EStG **4**-Pauschalsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG **5**-Pauschalsteuer nach § 40b EStG Hinweis: Grundstellung bedeutet auch "keine Angabe"	Zulässig sind "0", "1", "2", "3", "4", "5" und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA695**
124 - 124	001	an	M	*VBEZMENGE*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA704**
125 - 131	007	an	K	BEZAHLTE MENGE *BEZMENGE*	Anzahl der gegen Entgelt geleisteten Arbeit. Bspw. Stunden, Stückzahl **n mit 2 NK** Hinweis: bei monatlichen Angaben ist hier möglichst der Wert 1 ("0000100") anzugeben.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA705**
132 - 132	001	an	M	*VFAKTOR*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA709**
133 - 144	012	an	K	FAKTOR *FAKTOR*	Faktor für nach Menge bezahlte Arbeits-leistung. Bspw. Stundenlohn, Stücklohn **n mit 4 NK** Hinweis: monatliche (Basis-) Angaben sind hier nach Möglichkeit zusätzlich anzugeben Hintergrund: fließt bspw. eine Direktversicherung nicht in das Gesamt-, Steuer- und SV-Brutto ein, würde kein Betrag der Lohnart ersichtlich sein.	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA710**

145 - 145	001	an	M	*VZUSCHLAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA714**
146 - 150	005	an	K	ZUSCHLAG *ZUSCHLAG*	Faktor für Zuschläge in Prozent Bspw. SFN-Zuschläge, Überstunden **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA715**
151 - 151	001	an	M	*VLABTRGGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA719**
152 - 161	010	n mit 2 NK	M	*LABTRGGES*	Betrag aus Lohnart, der ins Gesamtbrutto einfließt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA720**
162 - 162	001	an	M	*VLABTRGST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA724**
163 - 172	010	n mit 2 NK	M	*LABTRGST*	Steuerpflichtiger Betrag aus der Lohnart	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA725**
173 - 173	001	an	M	*VLABTRGSV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA729**
174 - 183	010	n mit 2 NK	M	*LABTRGSV*	Sozialversicherungs-pflichtiger Betrag aus der Lohnart	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSLA730**
Daten zum Sachverhalt innerhalb der Abrechnungen						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben zu den Feldern 704-709. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBFZ - Fehlzeiten DBKG - Kurzarbeitergeld DBAT - Altersteilzeit DBWO - Wertguthaben Ost DBWW - Wertguthaben West DBS4 - Seemännische Besonder-heiten (DSLA) Jeder Datenbaustein maximal einmal pro Abrechnung.
Daten zum Sachverhalt außerhalb der Abrechnungen						
xxx - xxx					Es folgen ggf. die Daten gemäß den Angaben im Feld MMVT.	DBVT - Vortragswerte Der Datenbaustein maximal einmal pro Datensatz Lohn Arbeitnehmer.
Daten zum Fehlersachverhalt						

xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSLA850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBFZ**	Zulässig ist „DBFZ“. **Fehlernummer: DBFZ001** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 6 + (ANFZWiederholung * 214). **Fehlernummer: DBFZ910**
005 - 006	002	n	M	*ANFZ*	Anzahl Fehlzeiten	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBFZ010**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANFZ".						
001 - 010	010	an	K	*FZKENNZ*	Schlüssel der Fehlzeit (bspw. betriebsinterner oder programmspezifischer Schlüssel oder Index gem. Anlage 3 "Fehlzeitenkatalog/-index" des Pflichtenheftes zur Systemuntersuchung)	Keine Prüfung.
011 - 210	200	an	M	*FZNAME*	Bezeichnung der Fehlzeit	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DBFZ040**
211 - 212	002	n	M	*TAGVON*	Erster Tag dieser Fehlzeit im Abrechnungszeitraums KM (FÜR-Periode) **tt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBFZ050** Zulässig sind nur Werte von 01 bis 31. **Fehlernummer: DBFZ055**
213 - 214	002	n	M	*TAGBIS*	Letzter Tag dieser Fehlzeit im Abrechnungszeitraums KM (FÜR-Periode) **tt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBFZ060** Zulässig sind nur Werte von 01 bis 31. **Fehlernummer: DBFZ065**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBKG**	Zulässig ist „DBKG“. **Fehlernummer: DBKG001** Zulässig ist nur die Datenlänge 103. **Fehlernummer: DBKG910**
005 - 005	001	an	M	*KENNZKUG*	Kennzeichnung KUG / S-KUG **0** = KUG **1** = S-KUG	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBKG010**
006 - 010	005	n mit 2 NK	M	*SOLLSTD*	Sollstunden, die ohne den Arbeitsausfall zu leisten wären (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBKG020**
011 - 015	005	n mit 2 NK	M	*AUSFSTD*	Ausgefallene Arbeitsstunden laufender Monat	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBKG030**
016 - 016	001	an	M	*VFIKTIVAEGKV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG039**
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGKV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG040**
027 - 027	001	an	M	*VFIKTIVAEGRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG044**
028 - 037	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGRV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBKG045**
038 - 038	001	an	M	*VFIKTIVAEGPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG049**
039 - 048	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGPV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG050**

049 - 049	001	an	M	*VFIKTIVAEGRVBEH*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG054**
050 - 059	010	an	K	*FIKTIVAEGRVBEH*	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll-Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs-grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgelt-regelung greift hier somit nicht. (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG055**
060 - 060	001	an	M	*VFIKTIVKVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG059**
061 - 070	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVKVBY*	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG060**
071 - 071	001	an	M	*VFIKTIVRVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG064**
072 - 081	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVRVBY*	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBKG065**
082 - 082	001	an	M	*VFIKTIVPVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG069**
083 - 092	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVPVBY*	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG070**
093 - 093	001	an	M	*VFIKTIVKVBYZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBKG074**
094 - 103	010	n mit 2 NK	K	*FIKTIVKVBYZUSATZ*	Summe KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBKG075**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBAT**	Zulässig ist „DBAT“. **Fehlernummer: DBAT001** Zulässig ist nur die Datenlänge 247. **Fehlernummer: DBAT910**
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells **0** - Summenfeldermodell **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBAT010**
006 - 006	001	an	M	*VASBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*ASBTRG*	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT015**
017 - 017	001	an	M	*VBYPFLEINRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT019**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRV*	Summe der zusätz-lichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT020**
028 - 028	001	an	M	*VBYPFLEINRVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT024**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRVBYAG*	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitrags-pflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT025**
039 - 039	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT029**
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT030**
050 - 050	001	an	M	*VSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT034**
051 - 060	010	an	K	*SUM*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT035**

061 - 061	001	an	M	*VSUMOST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT039**
062 - 071	010	an	K	*SUMOST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **Ost** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT040**
072 - 072	001	an	M	*VSUMWEST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT044**
073 - 082	010	an	K	*SUMWEST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **West** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT045**
083 - 083	001	an	M	*VKVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT049**
084 - 093	010	an	K	*KVPFLAEGSUM*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT050**
094 - 094	001	an	M	*VRVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT054**
095 - 104	010	an	K	*RVPFLAEGSUM*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT055**
105 - 105	001	an	M	*VAVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT059**

106 - 115	010	an	K	*AVPFLAEGSUM*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT060**
116 - 116	001	an	M	*VPVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT064**
117 - 126	010	an	K	*PVPFLAEGSUM*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT065**
127 - 127	001	an	M	*VUVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT069**
128 - 137	010	an	K	*UVPFLAEGSUM*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT070**
138 - 138	001	an	M	*VUNTERSCHIEDSBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT074**
139 - 148	010	an	K	*UNTERSCHIEDSBTRG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT075**
149 - 149	001	an	M	*VREGELAEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT079**
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	*REGELAEG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe **a** des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT080**

160 - 160	001	an	M	*VKVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT084**
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFT*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT085**
171 - 171	001	an	M	*VRVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT089**
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	*RVSVLUFT*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT090**
182 - 182	001	an	M	*VAVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT094**
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFT*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT095**
193 - 193	001	an	M	*VPVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT099**
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFT*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBAT100**
204 - 204	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT104**

205 - 214	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUM*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT105**
215 - 215	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT109**
216 - 225	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUM*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT110**
226 - 226	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT114**
227 - 236	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUM*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT115**
237 - 237	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT119**
238 - 247	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUM*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBAT120**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBWO**	Zulässig ist „DBWO“. **Fehlernummer: DBWO001** Zulässig ist nur die Datenlänge 435. **Fehlernummer: DBWO910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **0** - Summenfeldermodell **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBWO010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESO*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWO015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMO*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMO*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMO*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMO*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMO*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMO*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMO*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTO*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTO*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTO*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTO*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTO*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMO*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMO*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMO*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMO*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMO*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFO*	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO159**
348 - 357	010	an	K	*EGABO*	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAO*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAO*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAO*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAO*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAO*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWO190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWO194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMO*	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWO195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTO*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWO200**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBWW**	Zulässig ist „DBWW“. **Fehlernummer: DBWW001** Zulässig ist nur die Datenlänge 435. **Fehlernummer: DBWW910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **0** - Summenfeldermodell **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBWW010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESW*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreis-wechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWW015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMW*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMW*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMW*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMW*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMW*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMW*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. Fehlernummer: DBWW050
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMW*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nacht-arbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTW*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTW*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTW*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTW*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTW*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMW*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMW*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMW*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMW*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMW*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFW*	Entgeltguthabenaufbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW159**
348 - 357	010	an	K	*EGABW*	Entgeltguthabenabbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAW*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAW*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAW*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAW*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAW*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWW190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWW194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMW*	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWW195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTW*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits-regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWW200**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBS4 (für DSLA)**	Zulässig ist „DBS4“. **Fehlernummer: DBS4001** Zulässig ist nur die Datenlänge 159. **Fehlernummer: DBS4910**
005 - 005	001	an	M	*WAEHRG*	Währung in der die Heuerabrechnung erfolgt ist **0**-EUR **1**-USD	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DBS4010**
006 - 006	001	an	M	*VSMKHEUERMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4019**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SMKHEUERMTL*	Tatsächlich gezahlte Heuer.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4020**
017 - 017	001	an	M	*VSMKAGBRUTTOMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4024**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*SMKAGBRUTTOMTL*	SMK-AG-pflichtiges Arbeitsentgelt in EUR - lfd.unter Berück-sichtigung der BBG	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4025**
028 - 028	001	an	M	*VSMKANBRUTTOMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4029**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*SMKANBRUTTOMTL*	SMK-AN-pflichtiges Arbeitsentgelt in EUR - lfd.unter Berück-sichtigung der BBG	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4030**
039 - 039	001	an	M	*VSMKBYAGMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4034**
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	*SMKBYAGMTL*	SMK-Beitrag AG in EUR aus laufend ge-zahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4035**
050 - 050	001	an	M	*VSMKBYANMTL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4039**
051 - 060	010	n mit 2 NK	M	*SMKBYANMTL*	SMK-Beitrag AN in EUR aus laufend ge-zahltem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4040**
061 - 061	001	an	M	*VEGASMKAGBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4044**

062 - 071	010	n mit 2 NK	M	*EGASMKAGBRUTTO*	SMK-AG-pflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4045**
072 - 072	001	an	M	*VEGASMKANBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4049**
073 - 082	010	n mit 2 NK	M	*EGASMKANBRUTTO*	SMK-AN-pflichtiges einmalig gezahltes Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4050**
083 - 083	001	an	M	*VEGASMKBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4054**
084 - 093	010	n mit 2 NK	M	*EGASMKBYAG*	SMK-Beitrag AG aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4055**
094 - 094	001	an	M	*VEGASMKBYAN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4059**
095 - 104	010	n mit 2 NK	M	*EGASMKBYAN*	SMK-Beitrag AN aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4060**
105 - 105	001	an	M	*VSMKAGBRUTTOGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4064**
106 - 115	010	n mit 2 NK	M	*SMKAGBRUTTOGES*	Summe des SMK-AG-pflichtigen Entgeltes (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4065**
116 - 116	001	an	M	*VSMKANBRUTTOGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4069**
117 - 126	010	n mit 2 NK	M	*SMKANBRUTTOGES*	Summe des SMK-AN-pflichtigen Entgeltes (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4070**
127 - 127	001	an	M	*VGZSMKBYPFLAEGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4074**

128 - 137	010	an	K	*GZSMKBYPFLAEGES*	Summe der reduzierten SMK-beitragspflichtigen Einnahme in der Gleitzone / im Übergangsbereich (kumulativ, jährlich) in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4075**
138 - 138	001	an	M	*VSMKBYAGGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4079**
139 - 148	010	n mit 2 NK	M	*SMKBYAGGES*	Summe SMK-Beitrag AG (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4080**
149 - 149	001	an	M	*VSMKBYANGES*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS4084**
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	*SMKBYANGES*	Summe SMK-Beitrag AN (kumulativ, jährl.) in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS4085**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVT**	Zulässig ist „DBVT“. **Fehlernummer: DBVT001** Zulässig ist nur die Datenlänge 172. **Fehlernummer: DBVT910**
005 - 008	004	n	M	*KJ*	Abrechnungsjahr **jhjj**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT010**
009 - 010	002	n	M	*KM*	Abrechnungsmonat Es ist der letzte Abrechnungsmonat, in dem kumuliert wurde, einzutragen. Vorjahreswerte = Grund-stellung Vortragswerte = 1 bis 12 **mm**	Zulässig sind nur die Ziffern 1 bis 12 und die Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT020**
011 - 025	015	an	K	*BBNRKK*	Betriebsnummer der für den/die Beschäftigte(n) zuständigen Kranken-kasse (8 Stellen links-bündig mit nachfolgen-den Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DBVT030**
026 - 040	015	an	K	*BBNRKKUM*	Betriebsnummer der Umlagekasse gemäß gRS AAG **nnnnnnnn** Hinweis: Bei freiwilligen Mitgliedern einer landwirtschaftlichen Krankenkasse und bei saisonal beschäftigten Nebenerwerbslandwirten , die Mitglied einer landwirtschaftlichen Krankenkasse sind, ist zuständige Umlagekasse die Krankenkasse, die der umlagepflichtige Arbeitgeber entsprechend gewählt hat.	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DBVT035**
041 - 041	001	an	M	*KENNZRK*	Rechtskreis der Arbeitsstätte **O**-Ost **W**-West	Zulässig sind nur „O“ oder „W“. **Fehlernummer: DBVT039**
042 - 044	003	n	M	*KVTG*	Summe KV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT040**
045 - 047	003	n	M	*RVTG*	Summe RV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT050**
048 - 050	003	n	M	*AVTG*	Summe AV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT060**
051 - 053	003	n	M	*PVTG*	Summe PV-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT070**

054 - 056	003	an	K	*STTG*	Summe Steuer-Tage	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT080**
057 - 057	001	an	M	*KENNZPVZ*	Kennzeichen Beitragszuschlag Pflegeversicherung Alle kinderlosen Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung mit Ausnahme - kinderloser Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 geboren sind, - Mitglieder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, - Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) sowie - Wehr- und Zivildienstleistende müssen einen Beitragszuschlag zahlen.	Zulässig sind "J" oder "N". **Fehlernummer: DBVT090**
058 - 060	003	n	K	*PERSGR*	Personengruppe gemäß Anlage 3 der Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT100**
061 - 061	001	n	M	*BYGRKV*	Beitragsgruppen-schlüssel KV **0**-kein Beitrag **1**-allgemeiner Beitrag **2**-erhöhter Beitrag **3**-ermäßigter Beitrag **4**-Beitrag zur landwirt-schaftlichen KV **5**-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV **6**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte **9**-Firmenzahler (frei-willige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT110**
062 - 062	001	n	M	*BYGRRV*	Beitragsgruppen-schlüssel RV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **3**-halber Beitrag **5**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT120**

063 - 063	001	n	M	*BYGRAV*	Beitragsgruppen-schlüssel AV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT130**
064 - 064	001	n	M	*BYGRPV*	Beitragsgruppen-schlüssel PV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVT140**
065 - 065	001	an	M	*VGESBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT149**
066 - 075	010	an	K	*GESBRUTTO*	Gesamtbrutto (kumulativ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT150**
076 - 076	001	an	M	*VSTEUERBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT154**
077 - 086	010	an	K	*STEUERBRUTTO*	Steuerbrutto (kumulativ) einschließlich sonstiger Bezüge **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT155**
087 - 087	001	an	M	*VKVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT159**
088 - 097	010	an	K	*KVBRUTTO*	Summe des KV-pflich-tigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT160**
098 - 098	001	an	M	*VRVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT164**
099 - 108	010	an	K	*RVBRUTTO*	Summe des RV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT165**
109 - 109	001	an	M	*VAVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT169**

110 - 119	010	an	K	*AVBRUTTO*	Summe des AV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT170**
120 - 120	001	an	M	*VPVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT174**
121 - 130	010	an	K	*PVBRUTTO*	Summe des PV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT175**
131 - 131	001	an	M	*VUMBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT179**
132 - 141	010	an	K	*UMBRUTTO*	Summe des umlagepflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT180**
142 - 142	001	an	M	*VINSOBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT184**
143 - 152	010	an	K	*INSOBRUTTO*	Summe des insolvenzgeldumlagepflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT185**
153 - 153	001	an	M	*VUVBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT189**
154 - 163	010	an	K	*UVBRUTTO*	Summe des UV-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahltem Arbeitsentgelt **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVT190**
Kennzeichen, welche Datenbausteine vorhanden sind						

164 - 164	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-KURZ-ARBEITERGELD *MMVKG*	Datenbaustein DBVK – Vortragswerte Kurzarbeitergeld **N** = keine Vortragswerte Kurzarbeitergeld **J** = Vortragswerte Kurzarbeitergeld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT200** Bei MMVKG = „J“ muss der Datenbaustein DBVK Vortragswerte Kurzarbeitergeld vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT202**
165 - 165	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-SAISON-KURZARBEITER-GELD *MMVSK*	Datenbaustein DBVS – Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld **N** = kein Vortragswerte Saison-Kurzarbeiter-geld **J** = Vortragswerte Saison-Kurzarbeiter-geld vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT210** Bei MMVSK = „J“ muss der Datenbaustein DBVS – Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT212**
166 - 166	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-ALTERS-TEILZEIT-SUMMENFELDE R *MMVATZSF*	Datenbaustein DBVF – Vortragswerte Alters-teilzeit Summenfelder-Modell **N** = keine Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell **J** = Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT220** Bei MMVATZSF = „J“ muss der Datenbaustein DBVF – Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT222**
167 - 167	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-ALTERS-TEILZEIT-ALTERNATIV *MMVATZAO*	Datenbaustein DBVA – Vortragswerte Alters-teilzeit Alternativ-/Options-Modell **N** = keine Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell **J** = Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT230** Bei MMVATZAO = „J“ muss der Datenbaustein DBVA – Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT232**
168 - 168	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-WERT-GUTHABEN-OST-SUMMENFELDE R *MMVWOSF*	Datenbaustein DBOS – Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell **N** = keine Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell **J** = Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT240** Bei MMVWOSF = „J“ muss der Datenbaustein DBOS – Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT242**

169 - 169	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-WERT-GUTHABEN-OST-ALTERNATIV *MMVWOAO*	Datenbaustein DBOA – Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell **N** = keine Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell **J** = Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT250** Bei MMVWOAO = „J“ muss der Datenbaustein DBOA – Vortragswerte Wertguthaben Ost Alternativ-/Options-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT252**
170 - 170	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-WERT-GUTHABEN-WEST-SUMMENFELDER *MMVWWSF*	Datenbaustein DBWS – Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell **N** = keine Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell **J** = Wertguthaben West Summenfelder-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT260** Bei MMVWWSF = „J“ muss der Datenbaustein DBWS – Vortragswerte Wertguthaben West Summenfelder-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT262**
171 - 171	001	an	M	MM-VORTRAGS-WERTE-WERT-GUTHABEN-WEST-ALTERNATIV *MMVWWAO*	Datenbaustein DBWA – Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell **N** = keine Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell **J** = Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT270** Bei MMVWWAO = „J“ muss der Datenbaustein DBWA – Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT272**
172 - 172	001	an	M	MM-SEEMANNS-KASSE *MMS5*	Datenbaustein DBS5 – Seemännische Besonderheiten (DBVT) **N** = keine seemännischen Besonderheiten **J** = seemännische Besonderheiten vorhanden	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DBVT280** Bei MMS5 = „J“ muss der Datenbaustein DBS5 - Seemännische Besonderheiten (DBVT) vorhanden sein. **Fehlernummer: DBVT282**
Daten zum Sachverhalt						

173 - xxx					Es folgen die Daten gemäß den Angaben in den Feldern 164 - 172. Die Reihenfolge der Datenbausteine ist wie in der nächsten Spalte beschrieben:	DBVK - Vortragswerte Kurzarbeitergeld DBVS - Vortragswerte Saison-Kurzarbeitergeld DBVF - Vortragswerte Altersteilzeit Summenfelder-Modell DBVA - Vortragswerte Altersteilzeit Alternativ-/Options-Modell DBOS - Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell DBOA - Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell DBWS - Vortragswerte Wertguthaben Ost Summenfelder-Modell DBWA - Vortragswerte Wertguthaben West Alternativ-/Options-Modell DBS5 - Seemännische Besonderheiten (DBVT) Jeder Datenbaustein maximal einmal pro DBVT.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVK**	Zulässig ist „DBVK“. **Fehlernummer: DBVK001** Zulässig ist nur die Datenlänge 93. **Fehlernummer: DBVK910**
005 - 005	001	an	M	*KENNZKUG*	Kennzeichnung KUG **0** = KUG	Zulässig ist "0". **Fehlernummer: DBVK010**
006 - 006	001	an	M	*VFIKTIVAEGKV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK039**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGKV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK040**
017 - 017	001	an	M	*VFIKTIVAEGRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK044**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGRV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBVK045**
028 - 028	001	an	M	*VFIKTIVAEGPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK049**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGPV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK050**
039 - 039	001	an	M	*VFIKTIVAEGRVBEH*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK054**

040 - 049	010	an	K	*FIKTIVAEGRVBEH*	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll-Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs-grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgelt-regelung greift hier somit nicht. (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK055**
050 - 050	001	an	M	*VFIKTIVKVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK059**
051 - 060	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVKVBY*	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK060**
061 - 061	001	an	M	*VFIKTIVRVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK064**
062 - 071	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVRVBY*	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBVK065**
072 - 072	001	an	M	*VFIKTIVPVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK069**
073 - 082	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVPVBY*	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK070**
083 - 083	001	an	M	*VFIKTIVKVBYZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVK074**
084 - 093	010	n mit 2 NK	K	*FIKTIVKVBYZUSATZ*	Summe KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVK075**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVS**	Zulässig ist „DBVS“. **Fehlernummer: DBVS001** Zulässig ist nur die Datenlänge 93. **Fehlernummer: DBVS910**
005 - 005	001	an	M	*KENNZKUG*	Kennzeichnung KUG **1** = S-KUG	Zulässig ist "1". **Fehlernummer: DBVS010**
006 - 006	001	an	M	*VFIKTIVAEGKV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS039**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGKV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn) maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der KV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS040**
017 - 017	001	an	M	*VFIKTIVAEGRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS044**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGRV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelte (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der RV	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBVS045**
028 - 028	001	an	M	*VFIKTIVAEGPV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS049**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVAEGPV*	Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt (sog. Fiktivlohn), maximal Differenz zwischen Ist-Entgelt und Beitrags-bemessungsgrenze in der PV	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS050**
039 - 039	001	an	M	*VFIKTIVAEGRVBEH*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS054**

040 - 049	010	an	K	*FIKTIVAEGRVBEH*	Unterschreiten des Mindestarbeitsentgelts bei behinderten Arbeitnehmern in geschützten Einrichtungen. Auf 80% gekürztes ausgefallenes Arbeitsentgelt. Liegt Differenz zwischen Soll-Entgelt und Ist-Entgelt unter Mindestentgelt (§ 162 Nr. 2 SGB VI) ist Beitragsbemessungs-grundlage dieser Betrag. Mindestarbeitsentgelt-regelung greift hier somit nicht. (monatlich) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS055**
050 - 050	001	an	M	*VFIKTIVKVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS059**
051 - 060	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVKVBY*	Summe KV-Beitrag ohne KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS060**
061 - 061	001	an	M	*VFIKTIVRVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS064**
062 - 071	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVRVBY*	Summe RV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen **Fehlernummer: DBVS065**
072 - 072	001	an	M	*VFIKTIVPVBY*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS069**
073 - 082	010	n mit 2 NK	M	*FIKTIVPVBY*	Summe PV-Beitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS070**
083 - 083	001	an	M	*VFIKTIVKVBYZUSATZ*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVS074**
084 - 093	010	n mit 2 NK	K	*FIKTIVKVBYZUSATZ*	Summe KV-Zusatzbeitrag aus fiktivem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVS075**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVF**	Zulässig ist „DBVF“. **Fehlernummer: DBVF001** Zulässig ist nur die Datenlänge 247. **Fehlernummer: DBVF910**
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells **0** - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". **Fehlernummer: DBVF010**
006 - 006	001	an	M	*VASBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*ASBTRG*	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF015**
017 - 017	001	an	M	*VBYPFLEINRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF019**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRV*	Summe der zusätz-lichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF020**
028 - 028	001	an	M	*VBYPFLEINRVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF024**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRVBYAG*	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitrags-pflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF025**
039 - 039	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF029**
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF030**
050 - 050	001	an	M	*VSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF034**
051 - 060	010	an	K	*SUM*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF035**

061 - 061	001	an	M	*VSUMOST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF039**
062 - 071	010	an	K	*SUMOST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **Ost** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF040**
072 - 072	001	an	M	*VSUMWEST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF044**
073 - 082	010	an	K	*SUMWEST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **West** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF045**
083 - 083	001	an	M	*VKVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF049**
084 - 093	010	an	K	*KVPFLAEGSUM*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF050**
094 - 094	001	an	M	*VRVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF054**
095 - 104	010	an	K	*RVPFLAEGSUM*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF055**
105 - 105	001	an	M	*VAVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF059**

106 - 115	010	an	K	*AVPFLAEGSUM*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF060**
116 - 116	001	an	M	*VPVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF064**
117 - 126	010	an	K	*PVPFLAEGSUM*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF065**
127 - 127	001	an	M	*VUVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF069**
128 - 137	010	an	K	*UVPFLAEGSUM*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF070**
138 - 138	001	an	M	*VUNTERSCHIEDSBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF074**
139 - 148	010	an	K	*UNTERSCHIEDSBTRG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF075**
149 - 149	001	an	M	*VREGELAEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF079**
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	*REGELAEG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe **a** des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF080**

160 - 160	001	an	M	*VKVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF084**
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFT*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF085**
171 - 171	001	an	M	*VRVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF089**
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	*RVSVLUFT*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF090**
182 - 182	001	an	M	*VAVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF094**
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFT*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF095**
193 - 193	001	an	M	*VPVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF099**
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFT*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVF100**
204 - 204	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF104**

205 - 214	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUM*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF105**
215 - 215	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF109**
216 - 225	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUM*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF110**
226 - 226	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF114**
227 - 236	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUM*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF115**
237 - 237	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF119**
238 - 247	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUM*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVF120**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBVA**	Zulässig ist „DBVA“. **Fehlernummer: DBVA001** Zulässig ist nur die Datenlänge 247. **Fehlernummer: DBVA910**
005 - 005	001	an	M	ATZMODELL	Art des gewählten Altersteilzeitmodells **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". **Fehlernummer: DBVA010**
006 - 006	001	an	M	*VASBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*ASBTRG*	Aufstockungsbetrag bei ATZ (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA015**
017 - 017	001	an	M	*VBYPFLEINRV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA019**
018 - 027	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRV*	Summe der zusätz-lichen beitragspflichtigen Einnahme in der RV (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA020**
028 - 028	001	an	M	*VBYPFLEINRVBYAG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA024**
029 - 038	010	n mit 2 NK	M	*BYPFLEINRVBYAG*	RV-Beitrag AG aus der zusätzlichen beitrags-pflichtigen Einnahme (monatlich)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA025**
039 - 039	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA029**
040 - 049	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall ATZ (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA030**
050 - 050	001	an	M	*VSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA034**
051 - 060	010	an	K	*SUM*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA035**

061 - 061	001	an	M	*VSUMOST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA039**
062 - 071	010	an	K	*SUMOST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **Ost** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA040**
072 - 072	001	an	M	*VSUMWEST*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA044**
073 - 082	010	an	K	*SUMWEST*	Summe des seit dem Beginn der Vereinbarung angesparten Wertguthabens ATZ **West** **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA045**
083 - 083	001	an	M	*VKVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA049**
084 - 093	010	an	K	*KVPFLAEGSUM*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA050**
094 - 094	001	an	M	*VRVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA054**
095 - 104	010	an	K	*RVPFLAEGSUM*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA055**
105 - 105	001	an	M	*VAVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA059**

106 - 115	010	an	K	*AVPFLAEGSUM*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA060**
116 - 116	001	an	M	*VPVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA064**
117 - 126	010	an	K	*PVPFLAEGSUM*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA065**
127 - 127	001	an	M	*VUVPFLAEGSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA069**
128 - 137	010	an	K	*UVPFLAEGSUM*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA070**
138 - 138	001	an	M	*VUNTERSCHIEDSBTRG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA074**
139 - 148	010	an	K	*UNTERSCHIEDSBTRG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA075**
149 - 149	001	an	M	*VREGELAEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA079**
150 - 159	010	n mit 2 NK	M	*REGELAEG*	Betrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe **a** des Altersteilzeitgesetzes	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA080**

160 - 160	001	an	M	*VKVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA084**
161 - 170	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFT*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA085**
171 - 171	001	an	M	*VRVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA089**
172 - 181	010	n mit 2 NK	M	*RVSVLUFT*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA090**
182 - 182	001	an	M	*VAVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA094**
183 - 192	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFT*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA095**
193 - 193	001	an	M	*VPVSVLUFT*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA099**
194 - 203	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFT*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBVA100**
204 - 204	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA104**

205 - 214	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUM*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA105**
215 - 215	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA109**
216 - 225	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUM*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA110**
226 - 226	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA114**
227 - 236	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUM*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA115**
237 - 237	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA119**
238 - 247	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUM*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBVA120**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBOS**	Zulässig ist „DBOS“. **Fehlernummer: DBOS001** Zulässig ist nur die Datenlänge 435. **Fehlernummer: DBOS910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **0** - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". **Fehlernummer: DBOS010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESO*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOS015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMO*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMO*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMO*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMO*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMO*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMO*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMO*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTO*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTO*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTO*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTO*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTO*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMO*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMO*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMO*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMO*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMO*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFO*	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS159**
348 - 357	010	an	K	*EGABO*	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAO*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAO*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAO*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAO*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAO*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOS190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOS194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMO*	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOS195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTO*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOS200**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBOA**	Zulässig ist „DBOA“. **Fehlernummer: DBOA001** Zulässig ist nur die Datenlänge 435. **Fehlernummer: DBOA910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". **Fehlernummer: DBOA010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESO*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOA015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMO*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMO*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMO*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMO*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMO*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMO*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMO*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMO*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wertguthaben Ost (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMO*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben Ost Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nachtarbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTO*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTO*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTO*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTO*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTO*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMO*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMO*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMO*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMO*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMO*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens Ost, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFO*	Entgeltguthabenaufbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA159**
348 - 357	010	an	K	*EGABO*	Entgeltguthabenabbau monatl. Ost **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAO*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAO*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAO*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAO*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAO*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOA190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBOA194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMO*	In Wertguthaben (Ost) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOA195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTO*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeitsregelungen (Ost)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBOA200**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBWS**	Zulässig ist „DBWS“. **Fehlernummer: DBWS001** Zulässig ist nur die Datenlänge 435. **Fehlernummer: DBWS910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **0** - Summenfeldermodell	Zulässig ist "0". **Fehlernummer: DBWS010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESW*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreis-wechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWS015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMW*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMW*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMW*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMW*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMW*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMW*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMW*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nacht-arbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTW*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTW*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTW*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTW*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTW*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMW*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMW*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMW*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMW*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMW*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFW*	Entgeltguthabenaufbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS159**
348 - 357	010	an	K	*EGABW*	Entgeltguthabenabbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAW*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAW*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAW*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAW*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAW*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWS190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWS194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMW*	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWS195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTW*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits-regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWS200**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBWA**	Zulässig ist „DBWA“. **Fehlernummer: DBWA001** Zulässig ist nur die Datenlänge 435. **Fehlernummer: DBWA910**
005 - 005	001	an	M	WGMODELL	Art des gewählten Wertguthabenmodells **1** - Alternativ-/Options-Modell	Zulässig ist "1". **Fehlernummer: DBWA010**
006 - 006	001	an	M	*VSUMGESW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA014**
007 - 016	010	n mit 2 NK	M	*SUMGESW*	Summe Wertguthaben § 7e SGB IV West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreis-wechsel, ab 01.01.2009 inkl, der AG-Anteile am GSV)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWA015**
017 - 017	001	an	M	*VKVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA019**
018 - 027	010	an	K	*KVPFLAEGSUMW*	KV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA020**
028 - 028	001	an	M	*VRVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA024**
029 - 038	010	an	K	*RVPFLAEGSUMW*	RV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA025**
039 - 039	001	an	M	*VKNVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA029**

040 - 049	010	an	K	*KNVPFLAEGSUMW*	KNV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA030**
050 - 050	001	an	M	*VAVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA034**
051 - 060	010	an	K	*AVPFLAEGSUMW*	AV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA035**
061 - 061	001	an	M	*VPVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA039**
062 - 071	010	an	K	*PVPFLAEGSUMW*	PV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA040**
072 - 072	001	an	M	*VUVPFLAEGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA044**
073 - 082	010	an	K	*UVPFLAEGSUMW*	UV-pflichtiges Arbeitsentgelt aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA045**
083 - 083	001	an	M	*VKVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA049**

084 - 093	010	an	K	*KVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA050**
094 - 094	001	an	M	*VKVBYANZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA051**
095 - 104	010	an	K	*KVBYANZUSATZSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) n mit 2 NK	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA052**
105 - 105	001	an	M	*VRVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA054**
106 - 115	010	an	K	*RVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA055**
116 - 116	001	an	M	*VKNVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA059**
117 - 126	010	an	K	*KNVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag KNV aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA060**
127 - 127	001	an	M	*VAVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA064**

128 - 137	010	an	K	*AVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA065**
138 - 138	001	an	M	*VPVBYANSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA069**
139 - 148	010	an	K	*PVBYANSUMW*	Arbeitnehmerbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA070**
149 - 149	001	an	M	*VKVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA074**
150 - 159	010	an	K	*KVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV ohne KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA075**
160 - 160	001	an	M	*VKVBYAGZUSATZSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA076**
161 - 170	010	an	K	*KVBYAGZUSATZSUMW*	Arbeitgeberbeitrag KV-Zusatzbeitrag aus angespartem Wertguthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA077**
171 - 171	001	an	M	*VRVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA079**

172 - 181	010	an	K	*RVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA080**
182 - 182	001	an	M	*VKNVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA084**
183 - 192	010	an	K	*KNVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag RV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Vereinbarung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA085**
193 - 193	001	an	M	*VAVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA089**
194 - 203	010	an	K	*AVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag AV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA090**
204 - 204	001	an	M	*VPVBYAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA094**
205 - 214	010	an	K	*PVBYAGSUMW*	Arbeitgeberbeitrag PV aus angespartem Wert-guthaben West (kumuliert seit Beginn der Verein-barung oder späterem Rechtskreiswechsel) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA095**
215 - 215	001	an	M	*VSTFRSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA099**

216 - 225	010	an	K	*STFRSUMW*	Summe des steuerfreien Anteils am Wertguthaben West Wird steuerfreier Zuschlag für So-, Feiertags- oder Nacht-arbeit zugeführt, bleibt er auch in Freistellungsphase steuerfrei. **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA100**
226 - 226	001	an	M	*VKVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA104**
227 - 236	010	n mit 2 NK	M	*KVSVLUFTW*	SV-Luft KV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA105**
237 - 237	001	an	M	*VRVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA109**
238 - 247	010	an	K	*RVSVLUFTW*	SV-Luft RV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA110**
248 - 248	001	an	M	*VKNVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA114**
249 - 258	010	an	K	*KNVSVLUFTW*	SV-Luft KnV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA115**
259 - 259	001	an	M	*VAVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA119**

260 - 269	010	n mit 2 NK	M	*AVSVLUFTW*	SV-Luft AV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA120**
270 - 270	001	an	M	*VPVSVLUFTW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA124**
271 - 280	010	n mit 2 NK	M	*PVSVLUFTW*	SV-Luft PV Differenz zwischen beitragspfl. Arbeitsentgelt und BBG; monatlich	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA125**
281 - 281	001	an	M	*VKVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA129**
282 - 291	010	an	K	*KVABGEGRSVLUFTSUMW*	KV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA130**
292 - 292	001	an	M	*VRVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA134**
293 - 302	010	an	K	*RVABGEGRSVLUFTSUMW*	RV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA135**
303 - 303	001	an	M	*VKNVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA139**

304 - 313	010	an	K	*KNVABGEGRSVLUFTSUMW*	KnV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA140**
314 - 314	001	an	M	*VAVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA144**
315 - 324	010	an	K	*AVABGEGRSVLUFTSUMW*	AV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA145**
325 - 325	001	an	M	*VPVABGEGRSVLUFTSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA149**
326 - 335	010	an	K	*PVABGEGRSVLUFTSUMW*	PV-beitragspflichtiger Teil des Wertguthabens West, der aus dem Vergleich der SV-Luft u. des Entgeltguthabens resultiert; kumuliert (abgegrenzte SV-Luft bei Alternativ-/Optionsmodell) **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA150**
336 - 336	001	an	M	*VEGAUFW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA154**
337 - 346	010	an	K	*EGAUFW*	Entgeltguthabenaufbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA155**
347 - 347	001	an	M	*VEGABW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA159**
348 - 357	010	an	K	*EGABW*	Entgeltguthabenabbau monatl. West **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA160**

358 - 358	001	an	M	*VKVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA164**
359 - 368	010	an	K	*KVEGAW*	KV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA165**
369 - 369	001	an	M	*VRVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA169**
370 - 379	010	an	K	*RVEGAW*	RV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA170**
380 - 380	001	an	M	*VKNVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA174**
381 - 390	010	an	K	*KNVEGAW*	KnV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA175**
391 - 391	001	an	M	*VAVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA179**
392 - 401	010	an	K	*AVEGAW*	AV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA180**
402 - 402	001	an	M	*VPVEGAW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA184**
403 - 412	010	an	K	*PVEGAW*	PV-beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlung, der unabhängig vom Störfall fällig geworden wäre **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA185**

413 - 413	001	an	M	*VEG*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA189**
414 - 423	010	n mit 2 NK	M	*EG*	Summe meldepflichtiges Entgelt bei Störfall WG (Meldegrund 55)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWA190**
424 - 424	001	an	M	*VGSVAGSUMW*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBWA194**
425 - 434	010	n mit 2 NK	M	*GSVAGSUMW*	In Wertguthaben (West) enthaltener AG-Anteil am GSV-Beitrag, kumuliert seit 01.01.2009 oder späterem Abschluss	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWA195**
435 - 435	001	n	M	*ANZVTW*	Anzahl Verträge zu flexiblen Arbeits-regelungen (West)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBWA200**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBS5 (für DBVT)**	Zulässig ist „DBS5“. **Fehlernummer: DBS5001** Zulässig ist nur die Datenlänge 26. **Fehlernummer: DBS5910**
005 - 005	001	an	M	*VSMKAGBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS5014**
006 - 015	010	n mit 2 NK	M	*SMKAGBRUTTO*	Summe des SMK-AG-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahl-tem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS5015**
016 - 016	001	an	M	*VSMKANBRUTTO*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DBS5019**
017 - 026	010	n mit 2 NK	M	*SMKANBRUTTO*	Summe des SMK-AN-pflichtigen Arbeitsentgeltes (kumulativ) einschl. einmalig gezahl-tem Arbeitsentgelt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DBS5020**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBFE**	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER *FE*	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Finanzbuchhaltung

Version 3.2.0

Prüfungen des DSST und des DSKB.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an =	alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen	
n =	numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)	
n mit x NK =	numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen	
K =	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M =	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSKO	Datensatz Kommunikation	einmal
DSST	Datensatz Steuerung	einmal
DSKB	Datensatz Kontenbuchungen	einmal je Mandant und Konto
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen vom Arbeitgeber
		Bei Lieferung von DSRV 0-9-mal je Datensatz, wenn Fehler in der Lieferung vom Arbeitgeber auftreten.

Die Datei ist pro Wirtschaftsjahr zu liefern. Alternativ können Sendungen maximal so aufgeteilt werden, dass eine Datei nur einen DSKB für ein Wirtschaftsjahr enthält.

Änderungen zur Version 3.1.0

VOSZ, DSKO, NCSZ	Wegfall / Anpassung hinsichtlich GG Kommunikationsdaten
DSST	neu
DSKB	BBNRAB und BBNREP durch ABSN und EPNR ersetzt
DSKB	Versionsnummer erhöht
DSKB	DATUM-ERSTELLUNG Mikrosekunden entfernt
DSKB	Mandant von 20 auf 100 Stellen vergrößert und neu beschrieben
DSKB	Aufnahme Kontoart (Sachkonto / Kreditor)
DSKB	Belegfeld von 15 auf 36 Stellen erweitert

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSST**	Zulässig ist „DSST“. **Fehlernummer: DSSTv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSST004** Zulässig ist nur die Datenlänge 182. **Fehlernummer: DSST910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSSTv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSTv15** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSTv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSTv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absender-nummer des Empfän-gers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numeri-schen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSST032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSTv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSTv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Daten-satzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST040** Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions-nummer. **Fehlernummer: DSST042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSST052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSST056**
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSST064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSSTv35**
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSST072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSSTv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSSTv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 075	015	an	M	BBNR-VU *BBNRVU*	Betriebsnummer des Verursachers der Datei (zu prüfender Betrieb) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST080**
076 - 090	015	an	M	BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE *BBNRAS*	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle (z.B. Steuerberater) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** Hinweis: Sofern keine Abrechnungsstelle involviert ist, ist die BBNRVU einzutragen.	Die Betriebsnummer ist auf ihre Zulässigkeit gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST090**

091 - 105	015	an	M	BBNR-MELDENDE-STELLE *BBNRMS*	Absendernummer der meldenden Stelle (z.B. Rechenzentrum) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn** Hinweis: Sofern keine meldende Stelle involviert ist, ist die BBNRVU einzutragen.	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST100** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSST104**
106 - 113	008	n	M	*ZRVON*	Zeitraum VON der übermittelten Daten **jhjjmmtt** Hinweis: Es ist der Beginn des Datenübermittlungszeitraums im Bereich der Finanzbuchhaltung gemäß Punkt 2.4.2 der Grundsätze einzutragen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST110** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSST112**
114 - 121	008	n	M	*ZRBIS*	Zeitraum BIS der übermittelten Daten **jhjjmmtt** Hinweis: Es ist das Ende des Datenübermittlungszeitraums im Bereich der Finanzbuchhaltung gemäß Punkt 2.4.2 der Grundsätze einzutragen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSST120** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSST122**

122 - 122	001	an	M	KENNZ-SENDUNG-KOMPLETT *KENNZSEKO*	Merkmal, ob die Gesamtsendung komplett ist. **N** = Nein **J** = Ja Hinweis: Das KENNZSEKO bezieht sich auf eine Sendung, deren Eindeutigkeit über folgende Angaben aus der eXTra-Nachricht definiert wird: - **Verfahren** (aus Transport-/Message-ebene, DataType eubp-lohngehalt = EBE / eubp-fibu = EBF) - **Absender** (aus Transportebene, SenderID = ABSN - **Betrieb** (aus Messageebene. SenderID = BBNRVU)	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSST130**
123 - 123	001	an	M	KENNZ-STORNO *KENNZST*	Kennzeichen Stornierung der bereits abgegebenen (Gesamt-) Lieferung. **N** = keine Stornierung **J** = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSST140**
124 - 131	008	an	M	VERSION-GESAMT	Versionsnummer der gesamten Schnittstelle	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Versionsnummer der Schnittstelle
132 - 181	050	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER	Freifeld für den Absender der Datei	Keine Prüfung.
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
182 - 182	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSST850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSKB**	Zulässig ist „DSKB“. **Fehlernummer: DSKBv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGBPL“, "AGBPF", "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSKB004** Zulässig ist nur die Datenlänge 475 + (ANBUCH * 194) + 1. **Fehlernummer: DSKB910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSKBv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSKB020** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSKBv15** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSKB024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSKBv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSKBv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absender-nummer des Empfän-gers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **Annnnnnn**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numeri-schen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSKB030** Bei Meldungen der Arbeitgeber an die DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur „66667777“ zulässig. **Fehlernummer: DSKB032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSKBv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSKB034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSKBv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Daten-satzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB040** Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions-nummer. **Fehlernummer: DSKB042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB056**
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSKB064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSKBv35**
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSKB072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSKBv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSKBv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 160	100	an	M	MANDANT *MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diese Organisationseinheit ohne eigene BBNR (z.B. Betriebsteil, Filiale/ Laden, Zweig-/Geschäfts-/Außenstelle). anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer. Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist die BBNRVU (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) anzugeben.	Feldinhalt ist Grundstellung **Fehlernummer: DSKB080**

161 - 161	001	n	M	BILANZART	Bilanzart Nach welchem Recht wurde die Bilanz erstellt? **0**-Steuerrecht **1**-Handelsrecht Hinweis: Sofern eine Bilanz nach Steuerrecht vorliegt, sind diese Daten zu verwenden. Liegt die Bilanz ausschließlich nach Handelsrecht vor, sind diese Daten zu verwenden.	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSKB085**
162 - 162	001	n	M	KONTOART	Kontoart Um welche Art von Konto handelt es sich? **0**-Sachkonto **1**-Kreditor	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSKB087**
163 - 197	035	an	M	*KTONR*	Kontonummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen und Leerzeichen. **Fehlernummer: DSKB090** Es muss mindestens ein numerisches Zeichen vorhanden sein. **Fehlernummer: DSKB092**
198 - 205	008	n	M	*GLTAB*	Gültigkeitsdatum "ab" des Wirtschaftsjahres **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB100** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB102**
206 - 213	008	n	M	*GLTBIS*	Gültigkeitsdatum "bis" des Wirtschaftsjahres **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB110** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB112**
214 - 363	150	an	M	*KTONAME*	Bezeichnung des Kontos	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKB120**
364 - 364	001	an	M	*VVWERTSOLL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB134**
365 - 389	025	n mit 2 NK	M	*VWERTSOLL*	Vortrags-/Eröffnungswert Soll in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB135**
390 - 390	001	an	M	*VVWERTHABEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB139**
391 - 415	025	n mit 2 NK	M	*VWERTHABEN*	Vortrags-/Eröffnungswert Haben in EUR	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB140**
416 - 416	001	an	M	*VSOLL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB144**

417 - 441	025	an	K	*SOLL*	Soll -kumulierter Wert in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB145**
442 - 442	001	an	M	*VHABEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB149**
443 - 467	025	an	K	*HABEN*	Haben -kumulierter Wert in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB150**
Auflistung der Kontenbuchungen						
468 - 475	008	n	M	*ANBUCH*	Anzahl Buchungen zur Kontonummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB160**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANBUCH".						
001 - 008	008	n	M	*BELEGDT*	Belegdatum **jhjjmmtt** Hinweis: Es ist nicht das Festschreibedatum zu verwenden.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSKB170** Das Datum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB172**
009 - 016	008	an	K	*BUCHDT*	Buchungsdatum **jhjjmmtt** Hinweis: Es ist nicht das Festschreibedatum zu verwenden.	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB180** Wenn nicht Grundstellung, dann muss das Buchungsdatum logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSKB182**
017 - 051	035	an	M	*GKTONR*	Kontonummer Gegenkonto	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSKB190**
052 - 121	070	an	K	*BUCHTEXT*	Buchungstext	Keine Prüfung.
122 - 157	036	an	K	*BELEGNR*	Belegnummer	Keine Prüfung.
158 - 158	001	n	K	*BELEG*	Elektronischer Beleg vorhanden? **0**-nein **1**-ja	Zulässig sind "0" und "1". **Fehlernummer: DSKB210**
159 - 159	001	an	M	*VSOLL*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB214**
160 - 173	014	an	K	*SOLL*	Sollwert in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB215**
174 - 174	001	an	M	*VHABEN*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB219**
175 - 188	014	an	K	*HABEN*	Habenwert in EUR **n mit 2 NK**	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB220**

189 - 189	001	n	M	*KENNZBRUTTO NETTO*	Kennzeichen Brutto/Netto **0**-Brutto **1**-Netto **2**-Steuer Ist bei den Angaben zu SOLL und HABEN der Steuerwert enthalten (Brutto) oder nicht (Netto). Beispiel: Rechnung über 119€, Steuersatz = 19% 0: Wert = 119 1: Wert = 100 2: Wert = 19 (Steuerkonto, kein Steuersatz)	Zulässig sind nur "0", "1" oder "2". **Fehlernummer: DSKB230**
190 - 194	005	n	m	*STSATZ*	Verwendeter Steuersatz **n mit 2 NK** Beispiel: 19% = "01900"	Zulässig sind nur numerische Zeichen oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSKB240** Bei KENNZBRUTTONETTO = 0 - Muss-Angabe 1 - Pflichtangabe, soweit bekannt (besteuert) 2 - nur Grundstellung zulässig **Fehlernummer: DSKB242**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. **Fehlernummer: DSKB850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBFE**	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER *FE*	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.

Mindestumfang zu liefernder Sachkonten-Buchungen der Finanzbuchhaltung

Version 2.1.0

Inhalte	Position in der E-Bilanz (lt. Taxonomie-Version 6.2)
Kasse	Kasse
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit - Restlaufzeit bis 1 Jahr	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit - größer 5 Jahre	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern
Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	übrige sonstige Verbindlichkeiten
Voraussichtliche Beitragsschuld gegenüber den Sozialversicherungsträgern	sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Ausgegebene Geschenkgutscheine	übrige sonstige Verbindlichkeiten
Privatentnahmen allgemein (Einzelunternehmen)	Entnahmen
Privatentnahmen allgemein (Personengesellschaft)	Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter
Fremdleistungen	Übrige Leistungen ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen
Fremdleistungen 19% Vorsteuer	Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug
Fremdleistungen 7% Vorsteuer	Übrige Leistungen mit Vorsteuerabzug
Fremdleistungen ohne Vorsteuer	Übrige Leistungen ohne Vorsteuerabzug
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug

Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer	Leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug
Löhne und Gehälter	übrige Löhne und Gehälter
Löhne und Gehälter	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Löhne	übrige Löhne und Gehälter
Löhne	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Gehälter	übrige Löhne und Gehälter
Gehälter	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Ehegattengehalt	übrige Löhne und Gehälter
Ehegattengehalt	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsführer	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsführer	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Geschäftsführergehälter	übrige Löhne und Gehälter
Geschäftsführergehälter	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG
Tantiemen Arbeitnehmer	übrige Löhne und Gehälter
Tantiemen Arbeitnehmer	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Gesetzliche soziale Aufwendungen	soziale Abgaben

Gesetzliche soziale Aufwendungen für Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	soziale Abgaben
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	soziale Abgaben
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	soziale Abgaben
Sonstige soziale Abgaben	soziale Abgaben
Soziale Abgaben für Minijobber	soziale Abgaben
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig	freiwillige Zuwendungen
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Freiwillige Zuwendungen an Minijobber	Löhne für Minijobs
Freiwillige Zuwendungen an Gesellschafter-Geschäftsführer	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Freiwillige Zuwendungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG
Freiwillige Zuwendungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z. B. Fahrtkostenzuschüsse)	freiwillige Zuwendungen
Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z. B. Fahrtkostenzuschüsse)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Krankengeldzuschüsse	freiwillige Zuwendungen
Krankengeldzuschüsse	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Minijobber	Löhne für Minijobs
Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	Sachbezüge
Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Gesellschafter-Geschäftsführer	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	übrige Löhne und Gehälter
Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Versorgungskassen	Aufwendungen für Altersversorgung
Aufwendungen für Altersversorgung	Aufwendungen für Altersversorgung
Aufwendungen für Altersversorgung für Gesellschafter-Geschäftsführer	Aufwendungen für Altersversorgung
Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z. B. Direktversicherungen)	Aufwendungen für Altersversorgung
Aufwendungen für Altersversorgung für Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	Aufwendungen für Altersversorgung
Aufwendungen für Unterstützung	Aufwendungen für Unterstützung
Vermögenswirksame Leistungen	übrige Löhne und Gehälter
Vermögenswirksame Leistungen	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	freiwillige Zuwendungen
Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Bedienungsgelder	übrige Löhne und Gehälter
Bedienungsgelder	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Aushilfslöhne	übrige Löhne und Gehälter
Aushilfslöhne	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter

Pauschale Steuern für Minijobber	Löhne für Minijobs
Löhne für Minijobs	Löhne für Minijobs
Pauschale Steuern für Gesellschafter-Geschäftsführer	Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer
Pauschale Steuern für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	Vergütungen an angestellte Mitunternehmer § 15 EStG
Pauschale Steuern für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG (mit Sonderbetriebseinnahme korrespondierend)	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	übrige Löhne und Gehälter
Pauschale Steuern für Arbeitnehmer	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Pauschale Steuern für Aushilfen	übrige Löhne und Gehälter
Pauschale Steuern für Aushilfen	nicht zuordenbare Löhne und Gehälter
Raumkosten	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Reinigung	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Instandhaltung betrieblicher Räume	Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude
Sonstige Raumkosten	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Grundstücksaufwendungen betrieblich	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Versicherungen	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge
Beiträge	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge
Sonstige Abgaben	Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge
Fahrzeugkosten	Aufwendungen für den Fuhrpark
Kfz-Steuer	sonstige Steuern
Kfz-Versicherungen	Aufwendungen für den Fuhrpark
Laufende Kfz-Betriebskosten	Aufwendungen für den Fuhrpark
Kfz-Reparaturen	Aufwendungen für den Fuhrpark
Garagenmiete	Aufwendungen für den Fuhrpark
Mautgebühren	Aufwendungen für den Fuhrpark
Mietleasing Kfz	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter
Sonstige Kfz-Kosten	Aufwendungen für den Fuhrpark
Fremdfahrzeugkosten	Aufwendungen für den Fuhrpark
Werbekosten	Werbeaufwand
Streuartikel	Werbeaufwand
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Pauschale Steuern für Geschenke und Zugaben abzugsfähig	abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG	nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Geschenke nicht abzugsfähig mit § 37b EStG	nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Pauschale Steuern für Geschenke und Zuwendungen nicht abzugsfähig	nicht abziehbare Aufwendungen für Geschenke
Geschenke ausschließlich betrieblich genutzt	abziehbare Aufwendungen für Geschenke

Zugaben mit § 37b EStG	Werbeaufwand
Repräsentationskosten	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Bewirtungskosten	Bewirtungskosten, abziehbar
Sonstige eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Sonstige eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (nicht abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Aufmerksamkeiten	Werbeaufwand
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	Bewirtungskosten, nicht abziehbar
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Reisekosten Arbeitnehmer	Reisekosten Arbeitnehmer
Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	Reisekosten Arbeitnehmer
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	Reisekosten Arbeitnehmer
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	Reisekosten Arbeitnehmer
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	Reisekosten Arbeitnehmer
Reisekosten Unternehmer	Reisekosten Unternehmer
Reisekosten Unternehmer (nicht abziehbarer Anteil)	Reisekosten Unternehmer
Reisekosten Unternehmer Fahrtkosten	Reisekosten Unternehmer
Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand	Reisekosten Unternehmer
Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten	Reisekosten Unternehmer
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (nicht abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (Haben)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Verpflegungsmehraufwendungen im Rahmen der doppelten Haushaltsführung Unternehmer (abziehbarer Anteil)	sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
Verkaufsprovisionen	Provisionen
Fremdarbeiten (Vertrieb)	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Wartungskosten Hard- und Software	Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	andere sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	andere sonstige betriebliche Aufwendungen
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Telefax und Internetkosten	Aufwendungen für Kommunikation
Bürobedarf	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen
Fortbildungskosten	Fortbildungskosten
Freiwillige Sozialleistungen	sonstige Aufwendungen für Personal
Rechts- und Beratungskosten	Rechts- und Beratungskosten

Buchführungskosten	Rechts- und Beratungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten	Rechts- und Beratungskosten
Sonstiger Betriebsbedarf	andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen

Datensätze und -bausteine im euBP-Verfahren

Rückmeldung

Version 1.3.0

Prüfungen des Vorlaufsatzes, der Datensätze DSSM, DSGM und DSUM und des Nachlaufsatzes.

Für alle Felder dieser Beschreibung gilt folgende Zeichendarstellung:

an =	alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen	
n =	numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null(0)	
n mit x NK =	numerisches Feld analog n, jedoch mit x Nachkommastellen	
K =	Pflichtangabe, soweit bekannt	k = Kannangabe
M =	Mussangabe	m = Mussangabe unter Bedingungen

Kurzname	Bezeichnung	Vorkommen pro Lieferung
VOSZ	Vorlaufsatz	einmal
DSSM	Datensatz Statusmeldung	einmal
DSGM	Datensatz Grunddaten für Meldekorrekturen	einmal je Betriebsteil, Mandant und Arbeitnehmer in einem Kalenderjahr
DSUM	Datensatz Informationen zur Ursprungsmeldung	(k)einmal je DSGM
NCSZ	Nachlaufsatz	einmal
DBFE	Datenbaustein Fehler	keinmal bei Lieferungen von der DSRV, nur interne Verwendung

Änderungen zur Version 1.2.0

VOSZ, DSKO, NCSZ	Wegfall / Anpassung hinsichtlich GG Kommunikationsdaten
ALLE DS	BBNRAB und BBNREP durch ABSN und EPNR ersetzt
ALLE DS	Zeitpunktangaben mit Mikrosekunden auf Millisekunden gekürzt
ALLE DS	Versionsnummer angepasst
DSSM	AKAB von 20 auf 50 Stellen erweitert und redaktionell angepasst
DSGM	Mandant von 20 auf 100 Stellen vergrößert und neu beschrieben
DSGM, DSUM	Name als Pflichtangabe soweit bekannt anstatt Mussfeld
DSGM, DSUM	Name und Vorname Prüfungen entfernt

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSSM**	Zulässig ist „DSSM“. **Fehlernummer: DSSMv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSSM004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 277 + 1 **Fehlernummer: DSSM910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSSMv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM020** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSM022** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSAGv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSAGv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM030** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: DSSM032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSMv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSMv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM040** Zulässig ist nur der Wert „03“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSSM042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSSM052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSSM056**
Daten zur Fehlerermittlung						
059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSSM064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSSMv35**

060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSSM072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSSMv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSSMv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 066	006	n	M	LFD-DATEI-NR *DTNR*	Dateifolgenummer der Sendung auf die für die Rückmeldung Bezug genommen wird.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSSM080**
067 - 074	008	an	M	VERSION-GESAMT *VERGES*	Schnittstellenversions-nummer der Sendung, auf die für die Rückmeldung Bezug genommen wird.	Keine Prüfung.
075 - 124	050	an	k	AKTENZEICHEN-ABSENDER AKAB	Sofern der Absender der Arbeitgeberdaten das Feld AKAB im DSST in der Datei mit der DTNR gemäß den Stellen 061-066 gefüllt hat, wird der Inhalt hier übermittelt.	Keine Prüfung.
125 - 127	003	an	M	*STATUSCODE*	Statuscode für den aktuellen Sachstand zu den übermittelten Daten **Exx** - Status für Entgeltdaten **Fxx** - Status für Finanzbuchhaltungs-daten	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSSM100**
128 - 277	150	an	M	STATUSTEXT	Erläuterung des Statuscodes	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSSM110**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						

xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. **Fehlernummer: DSSM850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSGM**	Zulässig ist „DSGM“. **Fehlernummer: DSGMv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte "RVBPL" oder „RVBPF“. **Fehlernummer: DSGM004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 308 + (ANRUECKM*57) + 1 **Fehlernummer: DSGM910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSGMv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM020** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSM022** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSAGv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSAGv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer eines Arbeitgebers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM030** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: DSSM032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSMv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSMv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM040** Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer. **Fehlernummer: DSGM042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSGM052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSGM056**
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSGM064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSGMv35**
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSGM072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. **Fehlernummer: DSGMv50** Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). **Fehlernummer: DSGMv52**
Daten zur Identifikation						
061 - 075	015	an	M	*BBNRAG*	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSGM080**
076 - 175	100	an	K	*MANDANT*	Mandant Es ist das interne Ordnungskriterium bzw. die interne Bezeichnung für diese Organisationseinheit ohne eigene BBNR (z.B. Betriebsteil, Filiale/ Laden, Zweig-/Geschäfts-/Außenstelle). anzugeben. Dieses Feld dient der Unterscheidung von bspw. Filialen und Abrechnungskreisen unterhalb einer Betriebsnummer. Sofern kein internes Ordnungskriterium vorliegt, ist die BBNRVU (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) anzugeben.	Keine Prüfung.

176 - 195	020	an	m	AKTENZEICHEN-VERURSACHER *AZVU*	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	MUSS-Angabe wenn VERSICHE-RUNGSNUMMER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). **Fehlernummer: DSGM100**
196 - 207	012	an	m	VERSICHE-RUNGSNUMMER *VSNR*	Deutsche Renten-versicherungsnummer in der Form: **bbttmmjjassp**	MUSS-Angabe wenn AKTENZEICHEN-VERURSACHER leer, sonst Pflichtangabe soweit bekannt (Art K). **Fehlernummer: DSGM110**
208 - 237	030	an	K	*NAME*	Name des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
238 - 267	030	an	K	*GBNAME*	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
268 - 297	030	an	K	*VONAME*	Vorname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
298 - 305	008	n	K	*GBDT*	Geburtsdatum des Mitarbeiters **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM150**
Auflistung der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers						
306 - 308	003	n	M	ANZAHL-RUECKMELDUN GEN *ANRUECKM*	Anzahl der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM160**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANRUECKM".						
001 - 008	008	n	M	*ZRBEG*	Beginn Zeitraum, für den die Nachberechnung erfolgt ist. **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM200** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSGM202**
009 - 016	008	n	M	*ZRENDE*	Ende Zeitraum, für den die Nachberechnung erfolgt ist. **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM210** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSGM212**
017 - 017	001	n	M	*BYGRKV*	Beitragsgruppen-schlüssel KV **0**-kein Beitrag **1**-allgemeiner Beitrag **2**-erhöhter Beitrag **3**-ermäßigter Beitrag **4**-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV **5**-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV **6**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte **9**-Firmenzahler (freiwillige Beiträge)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM220**
018 - 018	001	n	M	*BYGRRV*	Beitragsgruppen-schlüssel RV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **3**-halber Beitrag **5**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM230**

019 - 019	001	n	M	*BYGRAV*	Beitragsgruppen-schlüssel AV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM240**
020 - 020	001	n	M	*BYGRPV*	Beitragsgruppen-schlüssel PV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM250**
021 - 035	015	an	M	*BBNRKK*	Betriebsnummer der Einzugsstelle (bzw. Rechtsnachfolger, 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSGM265**
036 - 036	001	an	M	*VEDIFFGSV*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSGM270**
037 - 046	010	n mit 2 NK	M	*EDIFFGSV*	Entgeltdifferenz GSV ((reduzierte) beitragspflichtige Einnahme)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM280**
047 - 047	001	an	M	*VEDIFFEGRB*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSGM290**
048 - 057	010	n mit 2 NK	K	*EDIFFEGRB*	Entgeltdifferenz Rentenberechnung (tatsächliches Arbeitsentgelt)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSGM300**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. **Fehlernummer: DSGM850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt **DSUM**	Zulässig ist „DSUM“. **Fehlernummer: DSUMv01** Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur der Wert "RVBPL". **Fehlernummer: DSUM004** Zulässig ist nur die Datenlänge, die sich bei Beachtung der entsprechenden Wiederholungen ergibt. 188 + (ANURSPRM*134) + 1 **Fehlernummer: DSUM910**
005 - 009	005	an	M	VERFAHREN *VF*	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist **EUBP** = Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung	Zulässig ist „EUBP “. **Fehlernummer: DSUMv05**
010 - 024	015	an	M	ABSENDER-NUMMER *ABSN*	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers der Datei - vormals BBNR-ABSENDER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien der Datenstelle der Rentenversicherungsträger (DSRV) die Betriebsnummer der DSRV **66667777**	*Bei Angabe einer 8-stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM020** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSSM022** Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSAG024** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSAGv17** Bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder „AGBPF“) muss die ABSN gleich der ABSN im VOSZ sein. **Fehlernummer: DSAGv18**

025 - 039	015	an	M	EMPFAENGER-NUMMER *EPNR*	Es ist die Absender-nummer des Empfän-gers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers der Datei - vormals BBNR-EMPFAENGER) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Bei Dateien - der Datenstelle der Rentenversicherungsträ-ger (DSRV) die Betriebs-nummer eines Arbeitge-bers/Rechenzentrums/ Steuerberaters **nnnnnnnn** In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)	*Bei Angabe einer 8-stelligen numeri-schen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM030** Bei Meldungen der DSRV an die Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = „RVBPL“ oder "RVBPF") muss es sich um eine Betriebsnummer eines Arbeitgebers / Rechenzentrums / Steuerberaters handeln. **Fehlernummer: DSSM032** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSMv20** *Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen:* Die gesonderte Absendernummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSSM034** Bei der angegebenen EMPFAENGERNUMMER muss es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handeln. **Fehlernummer: DSSMv22**
040 - 041	002	n	M	VERSIONS-NR *VERNR*	Versionsnummer des übermittelten Daten-satzes **01 – 99**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM040** Zulässig ist nur der Wert „04“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versions-nummer. **Fehlernummer: DSUM042**
042 - 058	017	n	M	DATUM-ERSTELLUNG *ED*	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: **jhjjmmtt** (Datum) **hhmmss** (Uhrzeit) **msm** (Millisekunde, (Wert > 0 in letzten 3 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM050** Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSUM052** Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSUM056**
Daten zur Fehlerermittlung						

059 - 059	001	n	M	FEHLER-KENNZ *FEKZ*	Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze **0** = Datensatz fehlerfrei **1** = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM060** Zulässig sind „0“ und „1“. **Fehlernummer: DSUM064** Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur DSRV (VFMM im VOSZ = „AGBPL“ oder "AGBPF") ist nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSUMv35**
060 - 060	001	n	M	FEHLER-ANZAHL *FEAN*	Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form: **n**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM070** Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. **Fehlernummer: DSUM072** Ist im Feld FEKZ ein Wert größer „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig.
Daten zur Identifikation						
061 - 075	015	an	M	*BBNRAG*	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSUM080**
076 - 087	012	an	M	VERSICHE-RUNGSNUMMER *VSNR*	Deutsche Renten-versicherungsnummer in der Form: **bbttmmjjassp**	Feldinhalt ist leer. **Fehlernummer: DSUM090**
088 - 117	030	an	K	*NAME*	Name des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
118 - 147	030	an	K	*GBNAME*	Geburtsname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
148 - 177	030	an	K	*VONAME*	Vorname des Mitarbeiters	Keine Prüfung.
178 - 185	008	n	K	*GBDT*	Geburtsdatum des Mitarbeiters **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM130**
Auflistung der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers						
186 - 188	003	n	M	ANZAHL-URSPRUNGSMELDUNGEN *ANURSPRM*	Anzahl der melderelevanten Zeiträume des Arbeitnehmers im Prüfzeitraum	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM140**
Die folgenden Felder wiederholen sich entsprechend der Anzahl im Feld "ANURSPRM".						
001 - 036	036	an	K	DATENSATZ-ID *DS-ID*	Datensatz-ID Datensatz-ID der Ursprungsmeldung, wenn vorhanden	Keine Prüfung.
037 - 056	020	an	K	AKTENZEICHEN-VERURSACHER *AZVU*	Aktenzeichen Verursacher (Personalnummer)	Keine Prüfung.
057 - 064	008	n	M	*ZRBEG*	Beginn Zeitraum der für Ursprungsmeldung die eine Nachberechnung erfolgt ist. **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM210** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSUM212**

065 - 072	008	n	M	*ZRENDE*	Ende Zeitraum der für Ursprungsmeldung die eine Nachberechnung erfolgt ist. **jhjjmmtt**	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM220** Das Gültigkeitsdatum muss logisch richtig sein. **Fehlernummer: DSUM222**
073 - 073	001	an	M	*VEUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSUM230**
074 - 083	010	n mit 2 NK	M	*EUM*	Entgeltsumme der ursprünglichen Meldung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM240**
084 - 084	001	an	M	*VEGRBUM*	Vorzeichen Plus (+) / Leerzeichen = positiver Betrag Minus (-) = negativer Betrag	Zulässig sind nur die Zeichen „+“, „-“ oder Grundstellung. **Fehlernummer: DSUM245**
085 - 094	010	n mit 2 NK	K	*EGRBUM*	Entgelt Rentenberechnung der ursprünglichen Meldung	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM247**
095 - 095	001	n	M	*BYGRKV*	Beitragsgruppen-schlüssel KV **0**-kein Beitrag **1**-allgemeiner Beitrag **2**-erhöhter Beitrag **3**-ermäßigter Beitrag **4**-Beitrag zur landwirtschaftlichen KV **5**-Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV **6**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte **9**-Firmenz	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM250**
096 - 096	001	n	M	*BYGRRV*	Beitragsgruppen-schlüssel RV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **3**-halber Beitrag **5**-Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM260**
097 - 097	001	n	M	*BYGRAV*	Beitragsgruppen-schlüssel AV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM270**
098 - 098	001	n	M	*BYGRPV*	Beitragsgruppen-schlüssel PV **0**-kein Beitrag **1**-voller Beitrag **2**-halber Beitrag	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM280**
099 - 113	015	an	M	*BBNRKK*	Betriebsnummer der Einzugsstelle (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) **nnnnnnnn**	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 gRS DEÜV zu prüfen. **Fehlernummer: DSUM295**

114 - 116	003	n	M	*PERSGR*	Personengruppenschlüssel	Zulässig sind nur die Grundstellung (Nullen) oder die Personengruppen der Anlage „Schlüsselzahlen für Personengruppen in den Meldungen nach der DEÜV“ (Anlage 2). **Fehlernummer: DSUM300**
117 - 118	002	n	M	*GD*	Grund der Abgabe (der usprünglichen Meldung)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM310** Zulässig sind nur die Gründe der Anla-ge „Schlüsselzahlen für Abgabegründe in den Meldungen nach der DEÜV“ (Anlage 1). **Fehlernummer: DSUM315**
119 - 127	009	an	M	*TTSC*	Tätigkeitsschlüssel	Zulässig sind nur numerische Zeichen. **Fehlernummer: DSUM320**
128 - 128	001	an	M	*KENNZGLE (KENNZ-MIDIJOB)*	Kennzeichen Gleitzone / Midijob **0** = kein Arbeitsentgelt innerhalb der Gleitzone bzw. der Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV / Verzicht **1** = Arbeitsentgelt durchgehend innerhalb der Gleitzone / Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV **2** = Arbeitsentgelt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gleitzone / Grenzen des § 20 Abs. 2 SGB IV	Zulässig sind die „0“, „1“ oder „2“. **Fehlernummer: DSUM330**
129 - 129	001	an	K	*KENNZSTA*	Statuskennzeichen für Familienangehörige und GmbH-Gesellschafter **1** = Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling **2** = geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH	Zulässig sind die Grundstellung (Leerzeichen), "1" oder "2". **Fehlernummer: DSUM340**
130 - 130	001	an	M	*KENNZRK*	Rechtskreiskennzeichen **W** = altes Bundesland **O** = neues Bundesland einschließlich Ost- Berlin	zulässig sind nur die Zeichen „W“ oder „O“ **Fehlernummer: DSUM350**

131 - 131	001	an	M	*KENNZMF*	Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung **J** = Mehrfach-beschäftigter **N** = kein Mehrfach-beschäftigter	Zulässig sind nur die Zeichen „N“ oder „J“. **Fehlernummer: DSUM360**
132 - 134	003	an	M	*SASC*	Staatsangehörigkeit	Es sind nur die vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel (DEÜV Anlage 8) zulässig. **Fehlernummer: DSUM370**
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx - xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE – Fehler gemäß den Angaben im Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler- Datenbausteine ergibt sich aus Feld FEAN.	
Ende-Kennzeichen						
xxx - xxx	001	an	M	*DSENDE*	Kennzeichen Ende des Datensatzes. **E** - Ende	Zulässig sind "E" oder leer. **Fehlernummer: DSUM850**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
001 - 004	004	an	M	KENNUNG *KE*	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt **DBFE**	Keine Prüfung.
005 - 076	072	an	M	FEHLER *FE*	Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehlertext (z. B. : xxxxxxx Feld enthält nicht ausschließlich numerische Werte)	Keine Prüfung.