

# Schnittstelle Planung

---

## Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG	3
2. VORAUSSETZUNGEN	3
2.1. RAHMENBEDINGUNGEN	3
2.2. DOKUMENTE	4
2.3. DATEN	5
2.3.1. PLANUNGSART	5
2.3.2. PLANUNGSDATEN	5
2.3.3. RESTRIKTIONEN	7
3. EXPORT / IMPORT SOLL-WERTE	8
3.1. IMPORT IM SBS REWE NEO <sup>®</sup> -FORMAT (SBS ASCII IMPORT)	8
4. DATEI-STRUKTUR XML FORMAT	9
4.1. BESCHREIBUNG DER FELDER	10
4.2. PFLICHTEINGABE DER FELDER	16
5. DATEI-MUSTER	28
5.1. SOLL-WERTE AUF BASIS DER RAHMENKONTEN(KONTENRAHMEN)	28
5.2. SOLL-WERTE AUF BASIS DER STAMMKONTEN(KONTENSTAMM)	30
5.3. SOLL-WERTE AUF BASIS DER AUSWERTUNGSPPOSITIONEN (BWA- RAHMEN, ...)	32
5.4. SOLL-WERTE AUF BASIS DER KOSTENARTEN(KOSTENARTENRAHMEN)	34
5.4.1. GESAMTPLANUNG (KOSTENKREIS)	34
5.4.2. KOSTENSTELLENGRUPPENPLANUNG (KOSTENSTELLENGRUPPEN)	36
5.4.3. EINZELPLANUNG (KOSTENSTELLEN)	37
5.5. SOLL-WERTE AUF BASIS DER AUSWERTUNGSPPOSITIONEN(BAB-	

# Schnittstelle Planung

---

RAHMEN)	39
5.5.1. GESAMTPLANUNG (KOSTENKREIS)	39
5.5.2. KOSTENSTELLENGRUPPENPLANUNG (KOSTENSTELLENGRUPPEN)	41
5.5.3. EINZELPLANUNG (KOSTENSTELLEN)	43
6. IMPORT-/EXPORT-PROTOKOLL	44

# Schnittstelle Planung

---

## 1. Einführung

Für den Export/Import wird XML - Format verwendet. Das XML - Format entspricht einem internationalen Standard, der besonders im Internetbereich für Datenaustauschzwecke verwendet wird. Dabei wird der Dateiaufbau in einem sogenannten **Schema-File** hinterlegt. Entsprechend diesen Definitionen wird das **Datenfile** erzeugt bzw. geprüft und importiert. Ein entsprechend den XML - Vorgaben erzeugtes **Datenfile** kann somit auch von XML - Editoren interpretiert und verwendet werden.

## 2. Voraussetzungen

Wichtigste Voraussetzung des erfolgreichen Transfers der Soll-Werte ist, dass beim Import alle benötigte Stammdaten vorhanden sind und die Rahmenbedingungen des aktuellen Jahres/Wirtschaftsjahres bei der exportierenden und importierenden Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten übereinstimmen.

Es wird vorausgesetzt, dass Daten mit gleichen Nummern bzw. Bezeichnungen auch gleiche Charakteristika (es wird nicht geprüft) haben ( z.B.: Stammkonten sind von gleichen Rahmenkonto abgeleitet; Kostenstellen mit gleichen Nummer haben gleichen Beginn-/Ende-Datum und gleichen Projekt-Kennzeichen usw. ).

### 2.1. Rahmenbedingungen

Folgende Rahmenbedingungen müssen bei exportierenden und importierenden Firma/Kanzlei/Zentralen Stammdaten übereinstimmen:

Herkunft	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten (Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung)
Jahr	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten
Wirtschaftsjahreszeitraum	- Firma/Kanzlei
Kontenrahmen	- Firma/Kanzlei (Finanzbuchhaltung) (muss vom gleichen Standard-Kontenrahmen abgeleitet sein)
Kostenartenrahmen	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung) (muss vom gleichen Standard-Kostenartenrahmen abgeleitet sein)
Buchungskreis-Kennzeichen	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten (Import in Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten mit Buchungskreisen aus Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten ohne Buchungskreisen ist möglich, umgekehrt aber nicht)

Stimmen die Rahmenbedingungen nicht überein, wird der Import der Dokumente bzw. Daten abgebrochen.

# Schnittstelle Planung

---

## 2.2. Dokumente

Beim Import müssen folgende Dokument-Eigenschaften in der importierenden Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten übereinstimmen:

Herkunft	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten (Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung)
Jahr	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten
Wirtschaftsjahreszeitraum	- Firma/Kanzlei
Buchungskreise	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten
Kontenrahmen	- Firma/Kanzlei (Finanzbuchhaltung) (muss vom gleichen Standard-Kontenrahmen abgeleitet sein)
Kostenartenrahmen	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung) (muss vom gleichen Standard-Kostenartenrahmen abgeleitet sein)
Mengenarten	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung) (beim Import der Mengenwerte)
Kostenkreis	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung – Gesamt-/Einzelplanung)
Kostenstellengruppen	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung –Kostenstellengruppenplanung)
Kostenstellen	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung –Einzelplanung)

Ist einer von diesen Parametern nicht vorhanden wird der Import des Dokuments abgebrochen und mit dem Import des nächsten Dokuments fortgesetzt.

# Schnittstelle Planung

---

## 2.3. Daten

Beim Import der Dokument-Daten müssen in der importierenden Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten folgende Daten vorhanden sein:

### 2.3.1. Planungsart

Kontenrahmen	- Zentrale Stammdaten (Finanzbuchhaltung) (muss von gleichen Standard-Kontenrahmen abgeleitet)
Auswertungsrahmen	- (Planungsart auf Basis der Auswertungspopsitionen) (sind mehrere Auswertungsrahmen mit gleichen Bezeichnung und GUID vorhanden, wird diese als <b>nicht vorhanden</b> gewertet)
Auswertungsdichte	- (Planungsart auf Basis der Auswertungspopsitionen) (sind mehrere Auswertungsdichten mit gleichen Bezeichnung und GUID vorhanden, wird diese als <b>nicht vorhanden</b> gewertet)

Die Identifikation der Planungsart erfolgt nach der Kurzbezeichnung. Ist keine Planungsart vorhanden, wird der Datenimport abgebrochen. Ist die Planungsart vorhanden, dann wird diese mit der importierenden Planungsart verglichen. Falls die Parameter der Planungsarten (Herkunft, Basistyp, Auswertungsrahmen/-dichte (auf Basis der Auswertungspopsitionen), Kontenrahmen (Zentrale Stammdaten/auf Basis der Rahmenkonten)) nicht übereinstimmen, wird der Datenimport für diese Planungsart abgebrochen.

### 2.3.2. Planungsdaten

Planungsart	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten
Jahr	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten
Vorjahr	- Zentrale Stammdaten (bei Erfassung auf Basis der Ist-Vorjahreswerte)
Wirtschaftsjahreszeitraum	- Firma/Kanzlei
Wirtschaftsvorjahreszeitraum	- Firma/Kanzlei (bei Erfassung auf Basis der Ist-Vorjahreswerte)
Buchungskreis	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten
Kontenrahmen	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten (Finanzbuchhaltung) (muss vom gleichen Standard-Kontenrahmen abgeleitet sein)
Kostenartenrahmen	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten (Kostenrechnung) (muss vom gleichen Standard-Kostenartenrahmen abgeleitet sein)
Rahmenkonto	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten (Finanzbuchhaltung) (bei Erfassung auf Basis der Rahmen-/Stammkonten)

## Schnittstelle Planung

---

Stammkonto	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten (Finanzbuchhaltung) (bei Erfassung auf Basis der Stammkonten. Ist das Stammkonto nicht vorhanden, sondern nur das Rahmenkonto, so wird das Stammkonto angelegt)
Kosten-/Erlös-Art	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung) (bei Erfassung auf Basis der Kostenarten)
Auswertungsposition	- Firma/Kanzlei/Zentrale Stammdaten (Finanzbuchhaltung/ Kostenrechnung ) (bei Erfassung auf Basis der Auswertungspositionen) (sind mehrere Auswertungspositionen mit gleichen Bezeichnung und GUID vorhanden, wird diese als <b>nicht vorhanden</b> gewertet)
Mengenart	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung) (bei Erfassung auf Basis der Kostenarten)
Kostenkreis	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung – Gesamt-/Einzelplanung)
Kostenstellengruppe	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung –Kostenstellengruppenplanung)
Kostenstelle	- Firma/Kanzlei (Kostenrechnung –Einzelplanung)

Kontenrahmen, Kostenartenrahmen, Rahmenkonten, Stammkonten, Kostenarten, Auswertungspositionen, Mengenarten, Kostenkreise, Kostenstellengruppen sowie Kostenstellen müssen bei der Erfassung auf Basis der Ist-Vorjahreswerte auch im Voraktenjahr (Zentrale Stammdaten) bzw. Wirtschaftsvorjahr (Firma/Kanzlei) vorhanden sein.

Wurde ein Soll-Wert nicht übernommen, so wird der Import nicht abgebrochen, sondern ein entsprechender Eintrag im Protokoll durchgeführt und mit dem Import des nächsten Soll-Wertes fortgesetzt. Ist der Soll – Wert bereits vorhanden, dann wird er durch den neu importierten Soll-Wert ersetzt.

# Schnittstelle Planung

---

## 2.3.3. Restriktionen

Zur Zeit ist Erfassung folgender Daten gesperrt:

- Mengen – Soll – Werte
- Soll-Werte für Projekt-Kostenstellen
- Best-Case- und Worst-Case-Werte in der Kostenrechnung
- Best-Case- und Worst-Case-Werte in der Finanzbuchhaltung für Auswertungspositionen ausserhalb des BWA-Rahmens
- Soll-Werte für Auswertungspositionen auf Basis der Ist-Vorjahreswerte und als Anteil eines Ist-Wertes

# Schnittstelle Planung

## 3. Export / Import Soll-Werte

Die Soll-Werte können in der Firma im Bereich **Stammdaten Rechnungswesen | Stammdaten | Soll-Werte (FiBu)** bzw. **Soll-Werte (Kost)** exportiert bzw. importiert werden.

Der Import der Soll-Werte erfolgt für eine bereits vorhandene Planungsart, die identisch ist mit der importierenden Planungsart.




Abb. 1: Import Soll-Werte

Die notwendigen Angaben werden über das Auswahlfenster getroffen.

Die erstellte Export-Datei bzw. die zu importierende Datei befindet sich i.d.R. im SBS Rewe neo<sup>®</sup>-Installationsverzeichnis (im Allgemeinen C:\Programme\SBS-Software\SBS-Rewe\Rewe) im Pfad:

<SBS Rewe neo<sup>®</sup>-Installationsverzeichnis>\MetaFile\ <Export-/Import-File>.

Beim Export werden immer alle Soll-Werte entsprechend der aktuellen Einstellungen des Dokuments ausgegeben.

Beim Import in eine andere Firma/Kanzlei, ist zu beachten, dass alle Stammdaten des Rechnungswesens, die bei der Erfassung der Planungsarten und Soll-Werte benutzt wurden, vorhanden sind.

### 3.1. Import im SBS Rewe neo<sup>®</sup>-Format (SBS ASCII Import)

Der Import der Soll-Werte in der Kostenrechnung für Planungsarten auf Basis eines Kostenartenrahmens im Bereich der Kostenkreiseinzelplanung kann neben dem XML-Format auch im SBS Rewe neo<sup>®</sup>-Format erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Einstellungen des importierenden Dokuments (Wirtschaftsjahr, Planungsart, Kostenkreis usw.) für die Vervollständigung der Soll-Wert-Informationen benutzt werden.

Das Format **SBS ASCII Import** ist in der entsprechenden Schnittstellenbeschreibung erläutert, welche Sie im Bedarfsfall beim SBS Rewe neo<sup>®</sup> Support anfordern können. Hierüber können auch csv-Dateien eingelesen werden, in denen als Trennzeichen der einzelnen Felder ein Semikolon verwendet wird. Über dieses semikolon-getrennte-Format können auch Planwerte für Kostenarten eingelesen werden, welche maximal 9 stellig sind.

## Schnittstelle Planung

---

### 4. Datei-Struktur XML Format

Block-Aufbau:

Ein Block beginnt mit dem Block-Startkennner (<PLANUNGSDATEN ID="1">) und endet mit dem Block-Endekennner (</PLANUNGSDATEN>)

Blockaufbau Planungsdaten:

```
<PLANUNGSDATEN ID="???">
  <PLANART ID="???">
    <PLANDATA ID="???">
      <PLANVALUE ID="???">
        </PLANVALUE >
      </PLANDATA>
    </ LANART>
  </PLANUNGSDATEN>
```

Bemerkung: statt ??? muss eine eindeutige Zahl [-999999999 .. +999999999]stehen

Zeilen-Aufbau:

Eine Zeile beinhaltet immer den Feld-Kenner, den Feldinhalt und den Feld-Endekennner.

```
<PLANART_BEZEICHNUNG>Planungsart</PLANART_BEZEICHNUNG>
```

Wenn eine Zeile ohne Inhalt ausgegeben wird enthält sie nur ein Feld-Kenner.

```
<PLANART_BEZEICHNUNG/>
```

# Schnittstelle Planung

## 4.1. Beschreibung der Felder

In folgender Tabelle sind einzelne Felder und dessen Wertebereich beschrieben.

Zeile	Feld-Kenner	Feld-Inhalt	Bedeutung
1	<?xml version="1.0"?>		Block-Startkenner Beschreibt, nach welchen XML-Vorgaben das File erzeugt wurde
2	<b>PLANUNGSDATEN ID="1"</b>		Block-Startkenner
3	PLANUNGSDATEN_SCHEMA	PLANUNGSDATEN	
4	PLANUNGSDATEN_MANDANT	5-stellig numerisch	Mandantenummer
5	PLANUNGSDATEN_HERKUNFT	2-stellig numerisch [1..5]	Herkunft der Soll-Werte 1 – FIBU – Mandant 2 – FIBU – Kanzlei 3 – FIBU – Standard (Zentralakte) 4 – KOST – Mandant 5 – KOST – Kanzlei
6	PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR	4-stellig numerisch	gültige Kalenderjahr
7	PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJASHR	10-stellig numerisch	Wirtschaftsjahr - ID
8	PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJASHRVON	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Wirtschaftsjahr – Beginndatum
9	PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJASHRBIS	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Wirtschaftsjahr - Endedatum
11	PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMEN	255 stellig alphanumerisch	Kontenrahmennummer
12	PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMENKZ	10-stellig numerisch [≠ 0]	Kontenrahmenkennzeichen
13	PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN	5-stellig numerisch	Kostenartenrahmennummer
14	PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ	10-stellig numerisch [≠ 0]	Kostenartenrahmenkennzeichen
15	PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE	1-stellig numerisch [0..1]	Kennzeichen: 0 – ohne Buchungskreisen 1 – mit Buchungskreisen
16	<b>PLANART ID="2"</b>		Block-Startkenner
17	PLANART_PLANARTID	10-stellig numerisch	Planungsart -ID
18	PLANART_KURZBEZEICHNUNG	20-stellig alphanumerisch	Planungsart
19	PLANART_BEZEICHNUNG	255-stellig alphanumerisch	Planungsartbezeichnung
20	PLANART_KOMMENTAR	255-stellig alphanumerisch	Planungsartbeschreibung
21	PLANART_HERKUNFT	1-stellig numerisch [1..5]	Herkunft der Planungsart: 1 – FIBU – Mandant 2 – FIBU – Kanzlei 3 – FIBU – Standard (Zentralakte) 4 – KOST – Mandant 5 – KOST – Kanzlei

# Schnittstelle Planung

22	PLANART_BASISTYP	1-stellig numerisch [1..3]	Basistyp der Planungsart 1 – Konten-/Kostenarten-Rahmen 2 – Kontenstamm 3 – BWA-/BAB – Rahmen
23	PLANART_KONTENRAHMEN	255-stellig alphanumerisch	Kontenrahmenbezeichnung (nur bei Standard-Planungsart)
24	PLANART_KONTENRAHMENKZ	10-stellig numerisch [ ≠ 0 ]	Kontenrahmenkennzeichen (nur bei Standard-Planungsart)
25	PLANART_AUSWERTUNGSBASIS	10-stellig numerisch [10, 20, 60]	Auswertungsrahmensasis 10 - BAB-Rahmen 20 – BWA – Rahmen 60 – Liquidität -Rahmen
26	PLANART_AUSWERTUNGSTYP	10-stellig numerisch [1]	Auswertungsrahmenstyp 1 - Kanzlei
27	PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN	255-stellig alphanumerisch	Auswertungsrahmenbezeichnung
28	PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE	255-stellig alphanumerisch	Auswertungsrahmenbezeichnung
29	PLANART_MANDANT	5-stellig numerisch	Mandantenummer
30	PLANART_DATUM	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Datum der letzten Änderung
31	PLANART_MITARBEITER	5-stellig numerisch	Mitarbeiternummer
32	PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID	255-stellig alphanumerisch	Auswertungsrahmen-GUID
33	PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID	255-stellig alphanumerisch	Auswertungsrahmen-GUID
34	<b>PLANDATA ID="3"</b>		Block-Startkennner
35	PLANDATA_PLANDATAID	10-stellig numerisch	Planungsdaten-ID
36	PLANDATA_PLANART	20-stellig alphanumerisch	Planungsart
37	PLANDATA_JAHR	4-stellig numerisch	Kalenderjahr
38	PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID	10-stellig numerisch	Wirtschaftsjahr-ID
39	PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Wirtschaftsjahr - Beginndatum
40	PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Wirtschaftsjahr - Endedatum
41	PLANDATA_VORJAHR	4-stellig numerisch	Kalendervorjahr
42	PLANDATA_VORJAHRID	10-stellig numerisch	Wirtschaftsvorjahr - ID
43	PLANDATA_VORJAHRVON	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Wirtschaftsvorjahr - Beginndatum
44	PLANDATA_VORJAHRBIS	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Wirtschaftsvorjahr - Endedatum
45	PLANDATA_BUCHUNGSKREIS	10-stellig numerisch	Buchungskreisnummer
46	PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Buchungskreis - Beginndatum
47	PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Buchungskreis - Endedatum

# Schnittstelle Planung

48	PLANDATA_WAEHRUNG	1-stellig numerisch [0..1]	Währungskennzeichen: 0 – DM 1 – EUR
49	PLANDATA_KONTENRAHMEN	255-stellig alphanumerisch	Kontenrahmenbezeichnung
50	PLANDATA_KONTENRAHMENKZ	10-stellig numerisch [ ≠ 0]	Kontenrahmenkennzeichen
51	PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN	5-stellig numerisch	Kostenartenrahmennummer
52	PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ	10-stellig numerisch [ ≠ 0]	Kostenartenrahmenkennzeichen
53	PLANDATA_RKONTOVON	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Rahmenkonto - Beginndatum
54	PLANDATA_RKONTOBIS	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Rahmenkonto - Endedatum
55	PLANDATA_RAHMENKONTO	9-stellig numerisch	Rahmenkontennummer
56	PLANDATA_STAMMKONTO	9-stellig numerisch	Stammkontennummer
57	PLANDATA_KOSTENART	9-stellig numerisch	Kostenartennummer
58	PLANDATA_AUSWERTUNG	255-stellig alphanumerisch	Auswertungspositionenbezeichnung
59	PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN	255-stellig alphanumerisch	Basis-Kontenrahmenbezeichnung
60	PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ	10-stellig numerisch [ ≠ 0]	Basis-Kontenrahmenkennzeichen
61	PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN	5-stellig numerisch	Basis-Kostenartenrahmennummer
62	PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ	10-stellig numerisch [ ≠ 0]	Basis- Kostenartenrahmenkennzeichen
63	PLANDATA_BASISRKONTOVON	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Basis-Rahmenkonto - Beginndatum
64	PLANDATA_BASISRKONTOBIS	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Basis-Rahmenkonto - Beginndatum
65	PLANDATA_BASISRAHMENKONTO	9-stellig numerisch	Basis-Rahmenkontennummer
66	PLANDATA_BASISSTAMMKONTO	9-stellig numerisch	Basis-Stammkontennummer
67	PLANDATA_BASISKOSTENART	9-stellig numerisch	Basis-Kostenartennummer
68	PLANDATA_BASISAUSWERTUNG	255-stellig alphanumerisch	Basis- Auswertungspositionenbezeichnung
69	PLANDATA_MENGENART	20-stellig alphanumerisch	Mengenart Mengenart muss in SBS Rewe neo® vorhanden sein
70	PLANDATA_KOSTBEREICH	1-stellig numerisch [0..3]	Kostenbereich der Soll-Werte 1 – Gesamtplanung 2 – Kostenstellengruppenplanung 3 – Einzelplanung
71	PLANDATA_KOSTENKREIS	5-stellig numerisch	Kostenkreisnummer
72	PLANDATA_KOSTENKREISMENGE	1-stellig numerisch [0..1]	Mengenkennzeichen des Kostenkreises 0 – Kostenkreis ohne Mengenführung 1 – Kostenkreis mit Mengenführung
73	PLANDATA_KOSTENGRUPPENART	1-stellig numerisch [1]	Kostenstellengruppenart 1 - Kostenstellengruppe

# Schnittstelle Planung

74	PLANDATA_KOSTENGRUPPE	5-stellig numerisch	Kostenstellengruppennummer
75	PLANDATA_KOSTENSTELLE	16-stellig numerisch	Kostenstellennummer
76	PLANDATA_KOSTENSTELLEVON	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Kostenstelle - Beginndatum
77	PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Kostenstelle - Endedatum
78	PLANDATA_PROJEKTSTELLE	1-stellig numerisch [0 .. 1]	Kennzeichen für Projekt-Kostenstelle 0 – keine Projekt-Kostenstelle 1 - Projekt-Kostenstelle
79	PLANDATA_ERFASSUNGSART	1-stellig numerisch [1 .. 6]	Erfassungsart der Soll-Werte: 1 – individuelle Monatswerte 2 – feste Monatswert 3 – Quartalwerte 4 – Jahreswert 5 – Ist-Vorjahreswert 6 – Anteilwert
80	PLANDATA_VERTEILUNG	1-stellig numerisch [0 .. 4]	Änderungs-/Verteilungsart: – individuelle Monatswerte: 0 – keine Verteilung – feste Monatswert 1 – konstante Erhöhung 2 – konstante Minderung 3– lineare Erhöhung 4– lineare Minderung – Quartalwerte 1 – gleichmäßig 2 – anteilig 3 – prozentual – Jahreswert 1 – gleichmäßig 2 – anteilig 3 – prozentual 4 – ohne Verteilung (ProjektJahreswert) – Ist-Vorjahreswert 0 – ohne Mengen 1 – mit Mengen – Anteilwert 0 – keine Verteilung
81	PLANDATA_FAKTOR	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99)]	Faktor zur Berechnung der Monatswerte Soll-Werte auf Basis der Vorjahreswerte Anteilwerte
82	PLANDATA_ERFOLG	1-stellig numerisch [1 .. 2]	Aufwand-/Ertrag-Kennzeichen: 0 – neutral (ist nicht zulässig) 1 – Aufwand 2 – Ertrag
83	PLANDATA_VORTRAG	1-stellig numerisch [0 .. 1]	Vortragskennzeichen: 0 – ohne Vortrag 1 – mit Vortrag

# Schnittstelle Planung

84	PLANDATA_VORTRAGFAKTOR	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99)]	Faktor zur Berechnung der Vortragswerte
85	PLANDATA_PROJEKTVON	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Projektwert - Beginndatum
86	PLANDATA_PROJEKT BIS	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Projektwert - Endedatum
87	PLANDATA_PROJEKTPREVID	10-stellig numerisch	Plandaten - ID: Verweis auf vorherigen Datensatz des Projektwertes
88	PLANDATA_PROJEKTNEXTID	10-stellig numerisch	Plandaten - ID: Verweis auf nächsten Datensatz des Projektwertes
89	PLANDATA_BWCTYP	1-stellig numerisch [0..2]	Typ des Planwertes: 0 – „normale“ Wert 1 – Best-Case-Wert 2 – Worst-Case-Wert
90	PLANDATA_BWCVALUEBEST	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99)]	Betrag zur Berechnung des Best- Case-Wertes:
91	PLANDATA_BWCVALUEWORST	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99)]	Betrag zur Berechnung des Worst- Case-Wertes:
92	PLANDATA_BWCPERCENTBEST	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99)]	Prozent zur Berechnung des Best- Case-Wertes:
93	PLANDATA_BWCPERCENTWORST	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99)]	Prozent zur Berechnung des Worst- Case-Wertes:

# Schnittstelle Planung

94	PLANDATA_BWCGRENZE1	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99]	Prozentwert der 1.Grenze des Best- /Worst-Case-Wertes
95	PLANDATA_BWCGRENZE2	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99]	Prozentwert der 2.Grenze des Best- /Worst-Case-Wertes
96	PLANDATA_AUSWERTUNGGUID	255-stellig alpha	Auswertungspositionen-GUID
97	PLANDATA_BASISAUSWERTUNGGUID	255-stellig alpha	Basis-Auswertungspositionen-GUID
98	PLANDATA_DATUM	Datum in Form <TT.MM.JJJJ>	Datum der letzten Änderung
99	PLANDATA_MITARBEITER	5-stellig numerisch	Mitarbeiternummer
100	<b>PLANVALUE ID="3"</b>		Block-Startkennner
101	PLANVALUE_TYP	1-stellig numerisch [1..3]	Typ des Wertes: 1 – Monats-/Festwert 2 – Quartalwert 3 – Jahreswert
102	PLANVALUE_NR	2-stellig numerisch [1..12 oder 1..4 oder 0]	Wirtschaftsmonats-/Quartal/jahr- Nummer ( in Abhängigkeit von Typ des Wertes): 1 – Monatswert: => 1..12 1 – Festwert: => 1 2 – Quartalwert: => 1..4 3 – Jahreswert : => 0
103	PLANVALUE_WERT	16-stellig numerisch [Format: 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. – 999999999999,99) (max. +999999999999,99]	Planwert mit 12 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (min. –999999999999,99) (max. +999999999999,99)
104	<b>/ PLANVALUE</b>		Block-Endkennner Kennzeichen für <Ende PLANVALUE>
105	<b>/ PLANDATA</b>		Block-Endkennner Kennzeichen für <Ende PLANDATA>
106	<b>/ PLANART</b>		Block-Endkennner Kennzeichen für <Ende PLANART>
107	<b>/ PLANUNGSDATEN</b>		Block-Endkennner Kennzeichen für <Ende des Export- /Importfiles>

Tabelle 1: Felddbeschreibung:

# Schnittstelle Planung

## 4.2. Pflichteingabe der Felder

In folgender Tabelle sind die einzelnen Felder und dessen Wertebereich beschrieben.

0	Feld-Kenner	Rahmen-konto	Stamm-konto	BWA-Rahmen	Kosten-art	BAB-Rahmen	Bemerkung
1	<?xml version="1.0"?>	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Block-Startkenner Beschreibt, nach welchen XML- Vorgaben das File erzeugt wurde
2	<b>PLANUNGSDATEN ID="1"</b>	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Block-Startkenner
3	PLANUNGSDATEN_SCHE MA	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	
4	PLANUNGSDATEN_ MANDANT	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Mandantennummer - wird beim Exportieren gefüllt, beim Import wird dieses Feld ersetzt - muss mit Feld 29 übereinstimmen
5	PLANUNGSDATEN_ HERKUNFT	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Herkunft der Soll- Werte 1 – FIBU – Mandant 2 – FIBU – Kanzlei 3 – FIBU – Standard (Zentralakte) 4 – KOST – Mandant 5 – KOST – Kanzlei muss mit Feld 21 übereinstimmen
6	PLANUNGSDATEN_ KALENDERJAHR	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	gültige Kalenderjahr Aktenjahr muss vorhanden sein
7	PLANUNGSDATEN_ WIRTSCHAFTSJASHR	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Wirtschaftsjahr-ID: *- bei Standard- Werten ist dieses Feld leer - wird beim Exportieren gefüllt, beim Import wird dieses Feld ersetzt - muss mit Feld 38 übereinstimmen
8	PLANUNGSDATEN_ WIRTSCHAFTSJASHRVO N	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Wirtschaftsjahr – Beginn *- bei Standard- Werten ist dieses Feld leer - muss mit Feld 39 übereinstimmen - muss vorhanden sein

# Schnittstelle Planung

9	PLANUNGSDATEN_ WIRTSCHAFTSJASHRBIS	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Wirtschaftsjahr – Ende * - bei Standard- Werten ist dieses Feld leer - muss mit Feld 40 übereinstimmen - muss vorhanden sein
11	PLANUNGSDATEN_ KONTENRAHMEN	E/PI	E/PI	E/PI			Kontenrahmennummer - muss vorhanden sein
12	PLANUNGSDATEN_ KONTENRAHMENKZ	E/PI	E/PI	E/PI			Kontenrahmenkenn- zeichen - muss vorhanden sein
13	PLANUNGSDATEN_ KOSTENARTENRAHMEN				E/PI	E/PI	Kostenartenrahmen- nummer - muss vorhanden sein
14	PLANUNGSDATEN_ KOSTENARTENRAHMEN KZ				E/PI	E/PI	Kostenartenrahmen- kennzeichen - muss vorhanden sein
15	PLANUNGSDATEN_ BUCHUNGSKREISE	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Buchungskreis- Kennzeichen: 0 – ohne Buchungskreisen 1 – mit Buchungskreisen
16	<b>PLANART ID="2"</b>	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Block-Startkenner
17	PLANART_ PLANARTID	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Planungsart - ID - wird beim Exportieren gefüllt, beim Import wird dieses Feld ersetzt - muss mit Feld 16 übereinstimmen
18	PLANART_ KURZBEZEICHNUNG	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Planungsart -muss vorhanden sein
19	PLANART_ BEZEICHNUNG	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Planungsartbezeich- nung
20	PLANART_ KOMMENTAR	KE/KI	KE/KI	KE/KI	KE/KI	KE/KI	Planungsartbeschrei- bung
21	PLANART_ HERKUNFT	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Herkunft der Planungsart 1 – FIBU – Mandant 2 – FIBU – Kanzlei 3 – FIBU – Standard (Zentralakte) 4 – KOST – Mandant 5 – KOST – Kanzlei (siehe Feld 5)
22	PLANART_ BASISTYP	E/PI 1	E/PI 2	E/PI 3	E/PI 1	E/PI 3	Basistyp der Planungsart 1 – Konten- /Kostenarten-Rahmen 2 – Kostenstamm 3 – BWA-/BAB – Rahmen

# Schnittstelle Planung

23	PLANART_ KONTENRAHMEN	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Kontenrahmenbe- zeichnung *- ist nur bei Standard- Werten gefüllt, bei anderen ist dieses Feld leer - muss vorhanden sein
24	PLANART_ KONTENRAHMENKZ	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Kontenrahmenkenn- zeichen *- ist nur bei Standard- Werten gefüllt, bei anderen ist dieses Feld leer - darf nicht gleich Null sein - muss vorhanden sein
25	PLANART_ AUSWERTUNGSBASIS			E/PI		E/PI	Auswertungsrahmens- basis 10 - BAB-Rahmen 20 - BWA - Rahmen 60 - Liquidität - Rahmen
26	PLANART_ AUSWERTUNGSTYP			E/PI		E/PI	Auswertungsrahmens- typ 1 - Kanzlei
27	PLANART_ AUSWERTUNGSRAHME N			E/PI		E/PI	Bezeichnung des Auswertungsrahmens -muss vorhanden sein
28	PLANART_ AUSWERTUNGSDICHTE			E/PI		E/PI	Bezeichnung der Auswertungsdichte -muss vorhanden sein
29	PLANART_ MANDANT	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Mandantenummer (siehe Feld 4)
30	PLANART_ DATUM	E/I	E/I	E/I	E/I	E/I	Datum der letzten Änderung (wird beim Exportieren gefüllt, beim Import kann dieses Feld frei bleiben)
31	PLANART_ MITARBEITER	E/I	E/I	E/I	E/I	E/I	Mitarbeiternummer (wird beim Exportieren gefüllt, beim Import kann dieses Feld frei bleiben)
32	PLANART_ AUSWERTUNGSRAHME NGUID			E/PI		E/PI	Auswertungsrahmen- GUID -muss vorhanden sein
33	PLANART_ AUSWERTUNGSDICHTEG UID			E/PI		E/PI	Auswertungsdichte- GUID -muss vorhanden sein
34	<b>PLANDATA ID="3"</b>	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Block-Startkennner

# Schnittstelle Planung

35	PLANDATA_ PLANDATAID	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Planungsdaten-ID - wird beim Exportieren gefüllt, beim Import wird dieses Feld ersetzt - muss mit Feld 34 übereinstimmen
36	PLANDATA_ PLANART	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Planungsart (siehe Feld 18)
37	PLANDATA_ JAHR	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Kalenderjahr * - nur bei Standard- Werten ist es ein Pflichtfeld (siehe Feld 6)
38	PLANDATA_ WIRTSCHAFTSJAHRID	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Wirtschaftsjahr-ID: * - bei Standard- Werten ist dieses Feld leer - wird beim Exportieren gefüllt, beim Import wird dieses Feld ersetzt - muss mit Feld 7 übereinstimmen
39	PLANDATA_ WIRTSCHAFTSJAHRVON	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Wirtschaftsjahr – Beginn * - bei Standard- Werten ist dieses Feld leer - muss mit Feld 8 übereinstimmen - muss vorhanden sein
40	PLANDATA_ WIRTSCHAFTSJAHRBIS	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Wirtschaftsjahr – Ende * - bei Standard- Werten ist dieses Feld leer - muss mit Feld 9 übereinstimmen - muss vorhanden sein
41	PLANDATA_ VORJAHR	E/PI**	E/PI**	E/PI** 5)	E/PI**	E/PI** 5)	gültige Kalendervorjahr * - bei Standard- Werten ist dieses Feld ein Pflichtfeld **- bei Standard - Werten auf Basis der Vorjahreswerte ist das ein Pflichtfeld - muss vorhanden sein

# Schnittstelle Planung

42	PLANDATA_ VORJAHRID	E/PI**	E/PI**	E/PI** 5)	E/PI**	E/KI** 5)	Wirtschaftsvorjahr-ID: * - bei Standard- Werten ist dieses Feld leer ** - nur bei Soll-Werten auf Basis der Vorjahreswerte ist das ein Pflichtfeld - wird beim Exportieren gefüllt, beim Import wird dieses Feld ersetzt - muss mit Feld 7 übereinstimmen - muss vorhanden sein
43	PLANDATA_ VORJAHRVON	E/PI**	E/PI**	E/PI** 5)	E/PI**	E/KI** 5)	Wirtschaftsvorjahr – Beginndatum * - bei Standard- Werten ist dieses Feld leer ** - nur bei Soll-Werten auf Basis der Vorjahreswerte ist das ein Pflichtfeld - muss vorhanden sein
44	PLANDATA_ VORJAHRBIS	E/PI**	E/PI**	E/PI** 5)	E/PI**	E/KI** 5)	Wirtschaftsvorjahr – Endedatum * - bei Standard- Werten ist dieses Feld leer ** - nur bei Soll-Werten auf Basis der Vorjahreswerte ist das ein Pflichtfeld - muss vorhanden sein
45	PLANDATA_ BUCHUNGSKREIS	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Buchungskreisnummer - sind keine Buchungskreise vorhanden, so ist die Nummer „0“ einzutragen
46	PLANDATA_ BUCHUNGSKREISVON	E/KI*	E/KI*	E/KI*	E/KI*	E/KI*	- wird nur dann gefüllt, wenn Buchungskreis- Beginndatum definiert ist
47	PLANDATA_ BUCHUNGSKREISBIS	E/KI*	E/KI*	E/KI*	E/KI*	E/KI*	- wird nur dann gefüllt, wenn Buchungskreis- Endedatum definiert ist
48	PLANDATA_ WAEHRUNG	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Basisdwaehrung:: 0 – DM 1 – EUR
49	PLANDATA_ KONTENRAHMEN	E/PI	E/PI				Kontenrahmenbezeich- nung - muss vorhanden sein

# Schnittstelle Planung

50	PLANDATA_ KONTENRAHMENKZ	E/PI	E/PI				Kontenrahmenkenn- zeichen - muss ≠ 0 sein - muss vorhanden sein
51	PLANDATA_ KOSTENARTENRAHMEN				E/PI		Kostenartenrahmen- nummer - muss vorhanden sein
52	PLANDATA_ KOSTENARTENRAHMEN KZ				E/PI		Kostenartenrahmen- kennzeichen - muss ≠ 0 sein - muss vorhanden sein
53	PLANDATA_ RKONTOVON	E/PI*	E/PI*				*- wird nur dann gefüllt, wenn Rahmenkonto- Beginndatum definiert ist
54	PLANDATA_ RKONTOBIS	E/PI*	E/PI*				*- wird nur dann gefüllt, wenn Rahmenkonto - Enddatum definiert ist
55	PLANDATA_ RAHMENKONTO	E/PI	E/PI				Rahmenkontennum- mer - muss vorhanden sein
56	PLANDATA_ STAMMKONTO			E/PI			Stammkontennummer - muss vorhanden sein
57	PLANDATA_ KOSTENART				E/PI		Kostenartennummer - muss vorhanden sein
58	PLANDATA_ AUSWERTUNG			E/PI		E/PI	Auswertungspositione nbezeichnung - muss vorhanden sein
59	PLANDATA_ BASISKONTENRAHMEN	E/PI*	E/PI*				Kontenrahmenbe- zeichnung *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes - muss vorhanden sein
60	PLANDATA_ BASISKONTENRAHMENK Z	E/PI*	E/PI*				Kontenrahmenkenn- zeichen *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes - muss vorhanden sein
61	PLANDATA_ BASISKOSTENARTENRA HMEN				E/PI*		Kostenartenrahmen- nummer *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes - muss vorhanden sein

# Schnittstelle Planung

62	PLANDATA_ BASISKOSTENARTENRA HMENKZ				E/PI*		Kostenartenrahmen- kennzeichen *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes - muss vorhanden sein
63	PLANDATA_ BASISRKONTOVON	E/PI**	E/PI**				Rahmenkonto - Beginndatum *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes **- wird nur dann gefüllt, wenn Rahmenkonto- Beginndatum definiert ist
64	PLANDATA_ BASISRKONTOBIS	E/PI**	E/PI**				Rahmenkonto - Enddatum *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes **- wird nur dann gefüllt, wenn Rahmenkonto- Beginndatum definiert ist
65	PLANDATA_ BASISRAHMENKONTO	E/PI*	E/PI*				Rahmenkontennum- mer *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes - muss vorhanden sein
66	PLANDATA_ BASISSTAMMKONTO		E/PI*				Stammkontennummer *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes - muss vorhanden sein
67	PLANDATA_ BASISKOSTENART				E/PI*		Kostenartennummer *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist- Wertes - muss vorhanden sein

# Schnittstelle Planung

68	PLANDATA_ BASISAUSWERTUNG			E/PI* 5)		E/PI* 5)	Auswertungspositionbezeichnung *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist-Wertes - muss vorhanden sein
69	PLANDATA_ MENGENART				E/PI* 1)	E/PI* 1)	Mengenart *- nur bei Mengen-Soll-Werten wird gefüllt - muss vorhanden sein
70	PLANDATA_ KOSTBEREICH				E/PI	E/PI	Kostenbereich: 1 – Gesamtplanung 2 – Kostenstellengruppenplanung 3 – Einzelplanung
71	PLANDATA_ KOSTENKREIS				E/PI*	E/PI*	Kostenkreisnummer *-nur bei Gesamt-/Einzelplanung - muss vorhanden sein
72	PLANDATA_ KOSTENKREISMENGE				E/PI*	E/PI*	Mengenkennzeichen des Kostenkreises 0 – Kostenkreis ohne Mengenführung 1 – Kostenkreis mit Mengenführung *-nur bei Gesamt-/Einzelplanung
73	PLANDATA_ KOSTENGRUPPENART				E/PI*	E/PI*	Kostenstellengruppenart 1 - Kostenstellengruppe *-nur bei Kostenstellengruppenplanung
74	PLANDATA_ KOSTENGRUPPE				E/PI*	E/PI*	Kostenstellengruppennummer *-nur bei Kostenstellengruppenplanung - muss vorhanden sein
75	PLANDATA_ KOSTENSTELLE				E/PI*	E/PI*	Kostenstellenummer *-nur bei Einzelplanung - muss vorhanden sein
76	PLANDATA_ KOSTENSTELLEVON				E/PI**	E/PI**	Beginndatum der Kostenstelle * -nur bei Einzelplanung **-nur wenn Beginndatum definiert ist

# Schnittstelle Planung

77	PLANDATA_ KOSTENSTELLEBIS				E/PI**	E/PI**	Enddatum der Kostenstelle *-nur bei Einzelplanung **-nur wenn Enddatum definiert ist
78	PLANDATA_ PROJEKTSTELLE				E/PI* 2)	E/PI* 2)	Kennzeichen für Projekt-Kostenstelle: 0 – keine Projekt- Kostenstelle 1 – eine Projekt- Kostenstelle *-nur bei Einzelplanung
79	PLANDATA_ ERFASSUNGSART	E/PI	E/PI	E/PI 5)	E/PI	E/PI 5)	Erfassungsart: 1 – individuelle Monatswerte 2 – feste Monatswert 3 – Quartalwerte 4 – Jahreswert 5 – Ist-Vorjahreswert 6 – Anteilwert
80	PLANDATA_ VERTEILUNG	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI 1),2)	E/PI 1),2)	Änderungs- /Verteilungsart: – individuelle Monatswerte: 0 – keine Verteilung 1 – konstante Erhöhung 2 – konstante Minderung 3 – lineare Erhöhung 4 – lineare Minderung – Quartalwerte 1 – gleichmäßig 2 – anteilig 3 – prozentual – Jahreswert 1 – gleichmäßig 2 – anteilig 3 – prozentual 4 – ohne Verteilung (ProjektJahreswert) – Ist-Vorjahreswert 0 – ohne Mengen 1 – mit Mengen – Anteilwert 0 – keine Verteilung

# Schnittstelle Planung

81	PLANDATA_ FAKTOR	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Änderungsfaktor = 0: – individuelle Monatswerte: – Quartalwerte – Jahreswert Änderungsfaktor =/≠ 0; – feste Monatswert – Ist-Vorjahreswert – Anteilwert
82	PLANDATA_ ERFOLG	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Aufwands-/Ertrag-Kennzeichen: 0 – neutral (ist nicht zulässig) 1 – Aufwand 2 – Ertrag
83	PLANDATA_ VORTRAG	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI*	E/PI*	Vortrag-Kennzeichen: 0 – ohne Vortrag 1 – mit Vortrag * - Projektwerte dürfen nicht vorgetragen werden
84	PLANDATA_ VORTRAGFAKTOR	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI*	E/PI*	Vortrag-Faktor - kann gleich Null sein *-Projektwerte dürfen nicht vorgetragen werden
85	PLANDATA_ PROJEKTVON				E/PI* 2)	E/PI* 2)	Projekt-Beginndatum * - nur für Projekt-Werte
86	PLANDATA_ PROJEKTBIS				E/PI* 2)	E/PI* 2)	Projekt-Enddatum * - nur für Projekt-Werte
87	PLANDATA_ PROJEKTPREVID				E/PI* 2)	E/PI* 2)	Plandaten - ID * - nur für Projekt-Werte ** - verweist auf Datensatz des vorherigen Zeitraums (Feld 35) -wird beim Exportieren gefüllt, beim Import wird dieses Feld ersetzt
88	PLANDATA_ PROJEKTNEXTID				E/PI* 2)	E/PI* 2)	Plandaten - ID * - nur für Projekt-Werte ** - verweist auf Datensatz des nächsten Zeitraums (Feld 35) -wird beim Exportieren gefüllt, beim Import wird dieses Feld ersetzt

# Schnittstelle Planung

89	PLANDATA_ BWCCTYP	E/KI	E/KI	E/KI 4)	E/KI 3)	E/KI 3)	Typ des Planwertes: 0 – „normale“ Wert 1 – Best-Case-Wert 2 – Worst-Case-Wert - ist Datensatz für Best-Case-Werte definiert, so müssen auch Datensätze für ‚normale‘ und Worst-Case-Werte definiert sein - ist Datensatz für Worst-Case-Werte definiert, so müssen auch Datensätze für ‚normale‘ und Best-Case-Werte definiert sein
90	PLANDATA_ BWCVALUEBEST	E/KI	E/KI	E/KI 4)	E/KI 3)	E/KI 3)	Betrag zur Berechnung des Best-Case-Wertes
91	PLANDATA_ BWCVALUEWORST	E/KI	E/KI	E/KI 4)	E/KI 3)	E/KI 3)	Betrag zur Berechnung des Worst-Case-Wertes
92	PLANDATA_ BWCPERCENTBEST	E/KI	E/KI	E/KI 4)	E/KI 3)	E/KI 3)	Prozent zur Berechnung des Best-Case-Wertes
93	PLANDATA_ BWCPERCENTWORST	E/KI	E/KI	E/KI 4)	E/KI 3)	E/KI 3)	Prozent zur Berechnung des Worst-Case-Wertes
94	PLANDATA_ BWCGRENZE1	E/KI	E/KI	E/KI 4)	E/KI 3)	E/KI 3)	Prozentwert der 1.Grenze
95	PLANDATA_ BWCGRENZE2	E/KI	E/KI	E/KI 4)	E/KI 3)	E/KI 3)	Prozentwert der 2.Grenze
96	PLANDATA_ AUSWERTUNGGUID			E/PI		E/PI	Auswertungspositionen-GUID - muss vorhanden sein
97	PLANDATA_ BASISAUSWERTUNGGUID			E/PI*		E/PI*	Auswertungspositionen-GUID *- nur für Soll-Werte auf Basis der Vorjahres-Ist-Werte und als Anteil eines Ist-Wertes - muss vorhanden sein
98	PLANDATA_ DATUM	E/I	E/I	E/I	E/I	E/I	Datum der letzten Änderung
99	PLANDATA_ MITARBEITER	E/I	E/I	E/I	E/I	E/I	SBS Rewe neo® - Mitarbeiternummer (wird beim Exportieren gefüllt, beim Import muss dieses Feld ersetzt werden)

# Schnittstelle Planung

100	<b>PLANVALUE ID="3"</b>	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Block-Startkennner *- bei Erfasungsarten: - Ist-Vorjahreswert - Anteilwert wird dieser Block nicht eingefügt - muss mit Feld 34 übereinstimmen
101	PLANVALUE_ TYP	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Typ des Wertes: 1 – Monats-/Festwert 2 – Quartalwert 3 – Jahreswert
102	PLANVALUE_ NR	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Wirtschaftsmonats-- /Quartal/jahr-Nummer (in Abhängigkeit von Typ des Wertes): 1 – Monatswert: =>1..12 1 – Festwert: =>1 2 – Quartalwert: =>1..4 3 – Jahreswert : =>0
103	PLANVALUE_ WERT	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Planwert
104	<b>/ PLANVALUE</b>	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	E/PI*	Block-Endkennner Kennzeichen für <Ende PLANVALUE> *- bei Erfasungsarten: - Ist-Vorjahreswert - Anteilwert wird dieser Block nicht eingefügt
105	<b>/ PLANDATA</b>	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Block-Endkennner Kennzeichen für <Ende PLANDATA>
106	<b>/ PLANART</b>	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Block-Endkennner Kennzeichen für <Ende PLANART>
107	<b>/ PLANUNGSDATEN</b>	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	E/PI	Block-Endkennner Kennzeichen für <Ende des Export- /Importfiles>

Tabelle 2: Felddescription:

Spaltenart: E = Feld wird beim Export ausgegeben  
 I = Feld wird beim Import gelesen  
 PI = Feld muss beim Import gefüllt sein  
 KI = Inhalt des Feldes kann beim Import leer sein

- 1), 2), 3), 4) - diese Felder dürfen nicht gefüllt werden  
 (beschrieben in 2. Voraussetzungen/Restriktionen)  
 5) - diese Felder dürfen nur mit bestimmte Werten aus dem Wertebereich gefüllt  
 werden (beschrieben in 2. Voraussetzungen/Restriktionen)

# Schnittstelle Planung

## 5. Datei-Muster

### 5.1. Soll-Werte auf Basis der Rahmenkonten(Kontenrahmen)

(Erfassungsart: individuelle Monatswerte)

```

<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
  <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
  <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
  <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>1</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
  <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMEN>KR03 - Kanzlei</PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMEN>
  <PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMENKZ>1</PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="1">
  <PLANART_PLANARTID>1</PLANART_PLANARTID>
  <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>Kontenrahmen</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
  <PLANART_BEZEICHNUNG>Kontenrahmen</PLANART_BEZEICHNUNG>
  <PLANART_KOMMENTAR>Kontenrahmen</PLANART_KOMMENTAR>
  <PLANART_HERKUNFT>1</PLANART_HERKUNFT>
  <PLANART_BASISTYP>1</PLANART_BASISTYP>
  <PLANART_KONTENRAHMEN />
  <PLANART_KONTENRAHMENKZ>0</PLANART_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>0</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
  <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>0</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRahmen />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE />
  <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>
  <PLANART_DATUM>10.02.2004 12:12:59</PLANART_DATUM>
  <PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRahmenGUID />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID />
- <PLANDATA ID="232">
  <PLANDATA_PLANDATAID>232</PLANDATA_PLANDATAID>
  <PLANDATA_PLANART>Kontenrahmen</PLANDATA_PLANART>
  <PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
  <PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
  <PLANDATA_VORJAHRVON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHRVON>
  <PLANDATA_VORJAHRBIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHRBIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>
  <PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
  <PLANDATA_KONTENRAHMEN>KR03 - Kanzlei</PLANDATA_KONTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_RKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_RKONTOVON>
  <PLANDATA_RKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTOBIS>
  <PLANDATA_RAHMENKONTO>4100</PLANDATA_RAHMENKONTO>
  <PLANDATA_STAMMKONTO>0</PLANDATA_STAMMKONTO>
  <PLANDATA_KOSTENART>0</PLANDATA_KOSTENART>
  <PLANDATA_AUSWERTUNG />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>

```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
<PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
<PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>
<PLANDATA_BASISKOSTENART>0</PLANDATA_BASISKOSTENART>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
<PLANDATA_MENGENART />
<PLANDATA_KOSTBEREICH>0</PLANDATA_KOSTBEREICH>
<PLANDATA_KOSTENKREIS>0</PLANDATA_KOSTENKREIS>
<PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPE>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
<PLANDATA_KOSTENSTELLE />
<PLANDATA_KOSTENSTELLELVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLELVON>
<PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>
<PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
<PLANDATA_ERFASSUNGSART>1</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
<PLANDATA_VERTEILUNG>0</PLANDATA_VERTEILUNG>
<PLANDATA_FAKTOR>0</PLANDATA_FAKTOR>
<PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
<PLANDATA_VORTRAG>1</PLANDATA_VORTRAG>
<PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>10</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
<PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
<PLANDATA_PROJEKTBIS>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTBIS>
<PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
<PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
<PLANDATA_BWCTYP>0</PLANDATA_BWCTYP>
<PLANDATA_BWCVALUEBEST>-100</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
<PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
<PLANDATA_BWCPCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPCENTBEST>
<PLANDATA_BWCPCENTWORST>10</PLANDATA_BWCPCENTWORST>
<PLANDATA_BWCGRENZE1>60</PLANDATA_BWCGRENZE1>
<PLANDATA_BWCGRENZE2>80</PLANDATA_BWCGRENZE2>
<PLANDATA_AUSWERTUNGGUID />
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNGGUID />
<PLANDATA_DATUM>04.04.2005 14:36:22</PLANDATA_DATUM>
<PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>1</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>1000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>2</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>2000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>3</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>3000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>4</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>4000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>5</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>5000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>6</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>6000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>7</PLANVALUE_NR>

```

# Schnittstelle Planung

```

    <PLANVALUE_WERT>7000</PLANVALUE_WERT>
  </PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>8</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>8000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>9</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>9000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>10</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>10000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>11</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>11000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="232">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>12</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>12000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
</PLANDATA>
</PLANART>
</PLANUNGSDATEN>

```

## 5.2. Soll-Werte auf Basis der Stammkonten(Kontenstamm)

(Erfassungsart: fester Monatswert)

```

<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
  <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
  <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
  <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>1</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
  <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMEN>KR03 - Kanzlei</PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMEN>
  <PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMENKZ>1</PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="2">
  <PLANART_PLANARTID>2</PLANART_PLANARTID>
  <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>Kontenstamm</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
  <PLANART_BEZEICHNUNG>Kontenstamm</PLANART_BEZEICHNUNG>
  <PLANART_KOMMENTAR>Kontenstamm</PLANART_KOMMENTAR>
  <PLANART_HERKUNFT>1</PLANART_HERKUNFT>
  <PLANART_BASISTYP>2</PLANART_BASISTYP>
  <PLANART_KONTENRAHMEN />
  <PLANART_KONTENRAHMENKZ>0</PLANART_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>0</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
  <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>0</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE />
  <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>
  <PLANART_DATUM>10.02.2004 12:13:16</PLANART_DATUM>
  <PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID />
- <PLANDATA ID="235">
  <PLANDATA_PLANDATAID>235</PLANDATA_PLANDATAID>

```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANDATA_PLANART>Kontenstamm</PLANDATA_PLANART>
<PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
<PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>
<PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
<PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
<PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
<PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
<PLANDATA_VORJAHRVON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHRVON>
<PLANDATA_VORJAHRBIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHRBIS>
<PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
<PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>
<PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>
<PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
<PLANDATA_KONTENRAHMEN>KR03 - Kanzlei</PLANDATA_KONTENRAHMEN>
<PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
<PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_RKONTOVON>01.01.1900</PLANDATA_RKONTOVON>
<PLANDATA_RKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTOBIS>
<PLANDATA_RAHMENKONTO>4100</PLANDATA_RAHMENKONTO>
<PLANDATA_STAMMKONTO>4100</PLANDATA_STAMMKONTO>
<PLANDATA_KOSTENART>0</PLANDATA_KOSTENART>
<PLANDATA_AUSWERTUNG />
<PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
<PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
<PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>
<PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
<PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
<PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>
<PLANDATA_BASISKOSTENART>0</PLANDATA_BASISKOSTENART>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
<PLANDATA_MENGENART />
<PLANDATA_KOSTBEREICH>0</PLANDATA_KOSTBEREICH>
<PLANDATA_KOSTENKREIS>0</PLANDATA_KOSTENKREIS>
<PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPE>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
<PLANDATA_KOSTENSTELLE />
<PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>
<PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>
<PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
<PLANDATA_ERFASSUNGSART>2</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
<PLANDATA_VERTEILUNG>1</PLANDATA_VERTEILUNG>
<PLANDATA_FAKTOR>1</PLANDATA_FAKTOR>
<PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
<PLANDATA_VORTRAG>0</PLANDATA_VORTRAG>
<PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>0</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
<PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
<PLANDATA_PROJEKTBIS>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTBIS>
<PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
<PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
<PLANDATA_BWCTYP>0</PLANDATA_BWCTYP>
<PLANDATA_BWCVALUEBEST>0</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
<PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
<PLANDATA_BWCPCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPCENTBEST>
<PLANDATA_BWCPCENTWORST>0</PLANDATA_BWCPCENTWORST>
<PLANDATA_BWCGRENZE1>0</PLANDATA_BWCGRENZE1>
<PLANDATA_BWCGRENZE2>0</PLANDATA_BWCGRENZE2>
<PLANDATA_AUSWERTUNGGUID />
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNGGUID />
<PLANDATA_DATUM>04.04.2005 14:52:52</PLANDATA_DATUM>
<PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
- <PLANVALUE ID="235">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>1</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>1000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>

```

# Schnittstelle Planung

```

</PLANDATA>
</PLANART>
</PLANUNGSDATEN>

```

## 5.3. Soll-Werte auf Basis der Auswertungspositionen (BWA-Rahmen, ...) (Erfassungsart: Quartalwerte)

```

<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
  <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
  <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
  <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>1</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
  <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE_VON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE_VON>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE_BIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE_BIS>
  <PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMEN>KR03 - Kanzlei</PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMEN>
  <PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMENKZ>1</PLANUNGSDATEN_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="3">
  <PLANART_PLANARTID>3</PLANART_PLANARTID>
  <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>BWA-Rahmen</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
  <PLANART_BEZEICHNUNG>BWA-Rahmen</PLANART_BEZEICHNUNG>
  <PLANART_KOMMENTAR>BWA-Rahmen</PLANART_KOMMENTAR>
  <PLANART_HERKUNFT>1</PLANART_HERKUNFT>
  <PLANART_BASISTYP>3</PLANART_BASISTYP>
  <PLANART_KONTENRAHMEN />
  <PLANART_KONTENRAHMENKZ>0</PLANART_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>20</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
  <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>1</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN>KR03/04 - BWA - Kanzlei</PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN>
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE>Kurzbericht (Standard)</PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE>
  <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>
  <PLANART_DATUM>10.02.2004 12:35:24</PLANART_DATUM>
  <PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID>D273D576-2069-4103-A8FC-
    16CB880B81A9</PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID>
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID>554230DC-DF0C-4DE9-B873-
    0202F759CC60</PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID>
- <PLANDATA ID="236">
  <PLANDATA_PLANDATAID>236</PLANDATA_PLANDATAID>
  <PLANDATA_PLANART>BWA-Rahmen</PLANDATA_PLANART>
  <PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHREID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHREID>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRE_VON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRE_VON>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRE_BIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRE_BIS>
  <PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
  <PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
  <PLANDATA_VORJAHR_VON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHR_VON>
  <PLANDATA_VORJAHR_BIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHR_BIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS_VON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS_VON>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS_BIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS_BIS>
  <PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
  <PLANDATA_KONTENRAHMEN>KR03 - Kanzlei</PLANDATA_KONTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_RKONTO_VON>00:00:00</PLANDATA_RKONTO_VON>
  <PLANDATA_RKONTO_BIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTO_BIS>
  <PLANDATA_RAHMENKONTO>0</PLANDATA_RAHMENKONTO>
  <PLANDATA_STAMMKONTO>0</PLANDATA_STAMMKONTO>
  <PLANDATA_KOSTENART>0</PLANDATA_KOSTENART>
  <PLANDATA_AUSWERTUNG>Personalkosten</PLANDATA_AUSWERTUNG>
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>

```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
<PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>
<PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
<PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
<PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>
<PLANDATA_BASISKOSTENART>0</PLANDATA_BASISKOSTENART>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
<PLANDATA_MENGENART />
<PLANDATA_KOSTBEREICH>0</PLANDATA_KOSTBEREICH>
<PLANDATA_KOSTENKREIS>0</PLANDATA_KOSTENKREIS>
<PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPE>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
<PLANDATA_KOSTENSTELLE />
<PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>
<PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>
<PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
<PLANDATA_ERFASSUNGSART>3</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
<PLANDATA_VERTEILUNG>1</PLANDATA_VERTEILUNG>
<PLANDATA_FAKTOR>0</PLANDATA_FAKTOR>
<PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
<PLANDATA_VORTRAG>1</PLANDATA_VORTRAG>
<PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>5,67</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
<PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
<PLANDATA_PROJEKT BIS>00:00:00</PLANDATA_PROJEKT BIS>
<PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
<PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
<PLANDATA_BWCTYP>0</PLANDATA_BWCTYP>
<PLANDATA_BWCVALUEBEST>0</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
<PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
<PLANDATA_BWCPCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPCENTBEST>
<PLANDATA_BWCPCENTWORST>0</PLANDATA_BWCPCENTWORST>
<PLANDATA_BWCGRENZE1>0</PLANDATA_BWCGRENZE1>
<PLANDATA_BWCGRENZE2>0</PLANDATA_BWCGRENZE2>
<PLANDATA_AUSWERTUNG GUID>CFCD7190-A7E1-4D15-BA1C-
6E54BFC94902</PLANDATA_AUSWERTUNG GUID>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNG GUID />
<PLANDATA_DATUM>04.04.2005 15:03:24</PLANDATA_DATUM>
<PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
- <PLANVALUE ID="236">
  <PLANVALUE_TYP>2</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>1</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>3000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="236">
  <PLANVALUE_TYP>2</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>2</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>6000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="236">
  <PLANVALUE_TYP>2</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>3</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>9000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="236">
  <PLANVALUE_TYP>2</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>4</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>12000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
</PLANDATA>
</PLANART>
</PLANUNGS DATEN>

```

# Schnittstelle Planung

## 5.4. Soll-Werte auf Basis der Kostenarten(Kostenartenrahmen)

### 5.4.1. Gesamtplanung (Kostenkreis)

(Erfassungsart: Jahreswert)

```

<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
  <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
  <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
  <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>4</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
  <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="5">
  <PLANART_PLANARTID>5</PLANART_PLANARTID>
  <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>Kostenartenrahmen</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
  <PLANART_BEZEICHNUNG>Kostenartenrahmen</PLANART_BEZEICHNUNG>
  <PLANART_KOMMENTAR>Kostenartenrahmen</PLANART_KOMMENTAR>
  <PLANART_HERKUNFT>4</PLANART_HERKUNFT>
  <PLANART_BASISTYP>1</PLANART_BASISTYP>
  <PLANART_KONTENRAHMEN />
  <PLANART_KONTENRAHMENKZ>0</PLANART_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>0</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
  <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>0</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE />
  <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>
  <PLANART_DATUM>10.02.2004 12:14:47</PLANART_DATUM>
  <PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID />
- <PLANDATA ID="237">
  <PLANDATA_PLANDATAID>237</PLANDATA_PLANDATAID>
  <PLANDATA_PLANART>Kostenartenrahmen</PLANDATA_PLANART>
  <PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
  <PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
  <PLANDATA_VORJAHRVON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHRVON>
  <PLANDATA_VORJAHRBIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHRBIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>
  <PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
  <PLANDATA_KONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_RKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_RKONTOVON>
  <PLANDATA_RKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTOBIS>
  <PLANDATA_RAHMENKONTO>0</PLANDATA_RAHMENKONTO>
  <PLANDATA_STAMMKONTO>0</PLANDATA_STAMMKONTO>
  <PLANDATA_KOSTENART>4100</PLANDATA_KOSTENART>
  <PLANDATA_AUSWERTUNG />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>

```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>
<PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
<PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
<PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>
<PLANDATA_BASISKOSTENART>0</PLANDATA_BASISKOSTENART>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
<PLANDATA_MENGENART />
<PLANDATA_KOSTBEREICH>1</PLANDATA_KOSTBEREICH>
<PLANDATA_KOSTENKREIS>1</PLANDATA_KOSTENKREIS>
<PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPE>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
<PLANDATA_KOSTENSTELLE />
<PLANDATA_KOSTENSTELLELVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLELVON>
<PLANDATA_KOSTENSTELLELBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLELBIS>
<PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
<PLANDATA_ERFASSUNGSART>4</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
<PLANDATA_VERTEILUNG>1</PLANDATA_VERTEILUNG>
<PLANDATA_FAKTOR>0</PLANDATA_FAKTOR>
<PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
<PLANDATA_VORTRAG>0</PLANDATA_VORTRAG>
<PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>0</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
<PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
<PLANDATA_PROJEKTSTELLE>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
<PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
<PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
<PLANDATA_BWCTYP>0</PLANDATA_BWCTYP>
<PLANDATA_BWCVALUEBEST>0</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
<PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
<PLANDATA_BWCPCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPCENTBEST>
<PLANDATA_BWCPCENTWORST>0</PLANDATA_BWCPCENTWORST>
<PLANDATA_BWCGRENZE1>0</PLANDATA_BWCGRENZE1>
<PLANDATA_BWCGRENZE2>0</PLANDATA_BWCGRENZE2>
<PLANDATA_AUSWERTUNGGUID />
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNGGUID />
<PLANDATA_DATUM>04.04.2005 15:13:52</PLANDATA_DATUM>
<PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
- <PLANVALUE ID="237">
  <PLANVALUE_TYP>3</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>0</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>12000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
</PLANDATA>
</PLANART>
</PLANUNGSDATEN>

```

# Schnittstelle Planung

## 5.4.2. Kostenstellengruppenplanung (Kostenstellengruppen)

(Erfassungsart: Ist-Vorjahreswert)

```

<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
  <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
  <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
  <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>4</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
  <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="5">
  <PLANART_PLANARTID>5</PLANART_PLANARTID>
  <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>Kostenartenrahmen</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
  <PLANART_BEZEICHNUNG>Kostenartenrahmen</PLANART_BEZEICHNUNG>
  <PLANART_KOMMENTAR>Kostenartenrahmen</PLANART_KOMMENTAR>
  <PLANART_HERKUNFT>4</PLANART_HERKUNFT>
  <PLANART_BASISTYP>1</PLANART_BASISTYP>
  <PLANART_KONTENRAHMEN />
  <PLANART_KONTENRAHMENKZ>0</PLANART_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>0</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
  <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>0</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE />
  <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>
  <PLANART_DATUM>10.02.2004 12:14:47</PLANART_DATUM>
  <PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID />
- <PLANDATA ID="238">
  <PLANDATA_PLANDATAID>238</PLANDATA_PLANDATAID>
  <PLANDATA_PLANART>Kostenartenrahmen</PLANDATA_PLANART>
  <PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
  <PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
  <PLANDATA_VORJAHRVON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHRVON>
  <PLANDATA_VORJAHRBIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHRBIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>
  <PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
  <PLANDATA_KONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_RKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_RKONTOVON>
  <PLANDATA_RKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTOBIS>
  <PLANDATA_RAHMENKONTO>0</PLANDATA_RAHMENKONTO>
  <PLANDATA_STAMMKONTO>0</PLANDATA_STAMMKONTO>
  <PLANDATA_KOSTENART>4100</PLANDATA_KOSTENART>
  <PLANDATA_AUSWERTUNG />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>33</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>
  <PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
  <PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
  <PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>

```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANDATA_BASISKOSTENART>4100</PLANDATA_BASISKOSTENART>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
<PLANDATA_MENGENART />
<PLANDATA_KOSTBEREICH>2</PLANDATA_KOSTBEREICH>
<PLANDATA_KOSTENKREIS>0</PLANDATA_KOSTENKREIS>
<PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>1</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPE>100</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
<PLANDATA_KOSTENSTELLE />
<PLANDATA_KOSTENSTELLELVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLELVON>
<PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>
<PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
<PLANDATA_ERFASSUNGSART>5</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
<PLANDATA_VERTEILUNG>0</PLANDATA_VERTEILUNG>
<PLANDATA_FAKTOR>10</PLANDATA_FAKTOR>
<PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
<PLANDATA_VORTRAG>1</PLANDATA_VORTRAG>
<PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>10</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
<PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
<PLANDATA_PROJEKT BIS>00:00:00</PLANDATA_PROJEKT BIS>
<PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
<PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
<PLANDATA_BWCCTYP>0</PLANDATA_BWCCTYP>
<PLANDATA_BWCVALUEBEST>0</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
<PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
<PLANDATA_BWCPCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPCENTBEST>
<PLANDATA_BWCPCENTWORST>0</PLANDATA_BWCPCENTWORST>
<PLANDATA_BWCGRENZE1>0</PLANDATA_BWCGRENZE1>
<PLANDATA_BWCGRENZE2>0</PLANDATA_BWCGRENZE2>
<PLANDATA_AUSWERTUNGSGUID />
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNGSGUID />
<PLANDATA_DATUM>04.04.2005 15:19:59</PLANDATA_DATUM>
<PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
</PLANDATA>
</PLANART>
</PLANUNGSDATEN>

```

## 5.4.3. Einzelplanung (Kostenstellen)

(Erfassungsart: Ist-Anteilwert)

```

<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
  <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
  <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
  <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>4</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
  <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="5">
  <PLANART_PLANARTID>5</PLANART_PLANARTID>
  <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>Kostenartenrahmen</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
  <PLANART_BEZEICHNUNG>Kostenartenrahmen</PLANART_BEZEICHNUNG>
  <PLANART_KOMMENTAR>Kostenartenrahmen</PLANART_KOMMENTAR>
  <PLANART_HERKUNFT>4</PLANART_HERKUNFT>
  <PLANART_BASISTYP>1</PLANART_BASISTYP>
  <PLANART_KONTENRAHMEN />
  <PLANART_KONTENRAHMENKZ>0</PLANART_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>0</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
  <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>0</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN />
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE />
  <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>
  <PLANART_DATUM>10.02.2004 12:14:47</PLANART_DATUM>
  <PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>

```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID />
<PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID />
- <PLANDATA ID="239">
  <PLANDATA_PLANDATAID>239</PLANDATA_PLANDATAID>
  <PLANDATA_PLANART>Kostenartenrahmen</PLANDATA_PLANART>
  <PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
  <PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
  <PLANDATA_VORJAHRVON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHRVON>
  <PLANDATA_VORJAHRBIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHRBIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>
  <PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
  <PLANDATA_KONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_RKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_RKONTOVON>
  <PLANDATA_RKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTOBIS>
  <PLANDATA_RAHMENKONTO>0</PLANDATA_RAHMENKONTO>
  <PLANDATA_STAMMKONTO>0</PLANDATA_STAMMKONTO>
  <PLANDATA_KOSTENART>4100</PLANDATA_KOSTENART>
  <PLANDATA_AUSWERTUNG />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>33</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>
  <PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
  <PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
  <PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>
  <PLANDATA_BASISKOSTENART>8410</PLANDATA_BASISKOSTENART>
  <PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
  <PLANDATA_MENGENART />
  <PLANDATA_KOSTBEREICH>3</PLANDATA_KOSTBEREICH>
  <PLANDATA_KOSTENKREIS>1</PLANDATA_KOSTENKREIS>
  <PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
  <PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
  <PLANDATA_KOSTENGRUPPE>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
  <PLANDATA_KOSTENSTELLE>1</PLANDATA_KOSTENSTELLE>
  <PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>
  <PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>
  <PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
  <PLANDATA_ERFASSUNGSART>6</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
  <PLANDATA_VERTEILUNG>0</PLANDATA_VERTEILUNG>
  <PLANDATA_FAKTOR>30</PLANDATA_FAKTOR>
  <PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
  <PLANDATA_VORTRAG>0</PLANDATA_VORTRAG>
  <PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>0</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
  <PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
  <PLANDATA_PROJEKT BIS>00:00:00</PLANDATA_PROJEKT BIS>
  <PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
  <PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
  <PLANDATA_BWCTYP>0</PLANDATA_BWCTYP>
  <PLANDATA_BWCVALUEBEST>0</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
  <PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
  <PLANDATA_BWCPCPERCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPCPERCENTBEST>
  <PLANDATA_BWCPCPERCENTWORST>0</PLANDATA_BWCPCPERCENTWORST>
  <PLANDATA_BWCGRENZE1>0</PLANDATA_BWCGRENZE1>
  <PLANDATA_BWCGRENZE2>0</PLANDATA_BWCGRENZE2>
  <PLANDATA_AUSWERTUNGSGUID />
  <PLANDATA_BASISAUSWERTUNGSGUID />
  <PLANDATA_DATUM>04.04.2005 15:25:21</PLANDATA_DATUM>
  <PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
</PLANDATA>

```

# Schnittstelle Planung

```
</PLANART>
</PLANUNGSDATEN>
```

## 5.5. Soll-Werte auf Basis der Auswertungspositionen(BAB-Rahmen)

### 5.5.1. Gesamtplanung (Kostenkreis)

(Erfassungsart: individuelle Monatswerte)

```
<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
  <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
  <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
  <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>4</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
  <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="6">
  <PLANART_PLANARTID>6</PLANART_PLANARTID>
  <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>BAB-Rahmen</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
  <PLANART_BEZEICHNUNG>BAB-Rahmen</PLANART_BEZEICHNUNG>
  <PLANART_KOMMENTAR>BAB-Rahmen</PLANART_KOMMENTAR>
  <PLANART_HERKUNFT>4</PLANART_HERKUNFT>
  <PLANART_BASISTYP>3</PLANART_BASISTYP>
  <PLANART_KONTENRAHMEN />
  <PLANART_KONTENRAHMENKZ>0</PLANART_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>10</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
  <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>1</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN>KR03/04 - BAB - Kanzlei</PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN>
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE>Standard-BAB</PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE>
  <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>
  <PLANART_DATUM>10.02.2004 12:15:07</PLANART_DATUM>
  <PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID>0EACABE4-72A4-449E-89D6-
    3FCFB7F53CA9</PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID>
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID>CF9E663D-8E75-4064-BC6C-
    9B3241A133B3</PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID>
- <PLANDATA ID="240">
  <PLANDATA_PLANDATAID>240</PLANDATA_PLANDATAID>
  <PLANDATA_PLANART>BAB-Rahmen</PLANDATA_PLANART>
  <PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
  <PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
  <PLANDATA_VORJAHRVON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHRVON>
  <PLANDATA_VORJAHRBIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHRBIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>
  <PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
  <PLANDATA_KONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_RKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_RKONTOVON>
  <PLANDATA_RKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTOBIS>
  <PLANDATA_RAHMENKONTO>0</PLANDATA_RAHMENKONTO>
  <PLANDATA_STAMMKONTO>0</PLANDATA_STAMMKONTO>
  <PLANDATA_KOSTENART>0</PLANDATA_KOSTENART>
  <PLANDATA_AUSWERTUNG>Umsatzerlöse</PLANDATA_AUSWERTUNG>
```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
<PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
<PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>
<PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
<PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
<PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>
<PLANDATA_BASISKOSTENART>0</PLANDATA_BASISKOSTENART>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
<PLANDATA_MENGENART />
<PLANDATA_KOSTBEREICH>1</PLANDATA_KOSTBEREICH>
<PLANDATA_KOSTENKREIS>1</PLANDATA_KOSTENKREIS>
<PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPE>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
<PLANDATA_KOSTENSTELLE />
<PLANDATA_KOSTENSTELLELVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLELVON>
<PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>
<PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
<PLANDATA_ERFASSUNGSART>1</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
<PLANDATA_VERTEILUNG>0</PLANDATA_VERTEILUNG>
<PLANDATA_FAKTOR>0</PLANDATA_FAKTOR>
<PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
<PLANDATA_VORTRAG>0</PLANDATA_VORTRAG>
<PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>0</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
<PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
<PLANDATA_PROJEKTBIS>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTBIS>
<PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
<PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
<PLANDATA_BWCCTYP>0</PLANDATA_BWCCTYP>
<PLANDATA_BWCVALUEBEST>0</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
<PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
<PLANDATA_BWCPCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPCENTBEST>
<PLANDATA_BWCPCENTWORST>0</PLANDATA_BWCPCENTWORST>
<PLANDATA_BWCGRENZE1>0</PLANDATA_BWCGRENZE1>
<PLANDATA_BWCGRENZE2>0</PLANDATA_BWCGRENZE2>
<PLANDATA_AUSWERTUNGSGUID>DDCFC820-1CDE-4967-866A-
632A8F1833F7</PLANDATA_AUSWERTUNGSGUID>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNGSGUID />
<PLANDATA_DATUM>04.04.2005 15:34:02</PLANDATA_DATUM>
<PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
- <PLANVALUE ID="240">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>1</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>100000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="240">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>2</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>200000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="240">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>3</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>300000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="240">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>4</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>400000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="240">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>5</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>500000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
- <PLANVALUE ID="240">
  <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>

```

# Schnittstelle Planung

```

        <PLANVALUE_NR>6</PLANVALUE_NR>
        <PLANVALUE_WERT>600000</PLANVALUE_WERT>
    </PLANVALUE>
    - <PLANVALUE ID="240">
        <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
        <PLANVALUE_NR>7</PLANVALUE_NR>
        <PLANVALUE_WERT>700000</PLANVALUE_WERT>
    </PLANVALUE>
    - <PLANVALUE ID="240">
        <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
        <PLANVALUE_NR>8</PLANVALUE_NR>
        <PLANVALUE_WERT>800000</PLANVALUE_WERT>
    </PLANVALUE>
    - <PLANVALUE ID="240">
        <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
        <PLANVALUE_NR>9</PLANVALUE_NR>
        <PLANVALUE_WERT>900000</PLANVALUE_WERT>
    </PLANVALUE>
    - <PLANVALUE ID="240">
        <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
        <PLANVALUE_NR>10</PLANVALUE_NR>
        <PLANVALUE_WERT>1000000</PLANVALUE_WERT>
    </PLANVALUE>
    - <PLANVALUE ID="240">
        <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
        <PLANVALUE_NR>11</PLANVALUE_NR>
        <PLANVALUE_WERT>1100000</PLANVALUE_WERT>
    </PLANVALUE>
    - <PLANVALUE ID="240">
        <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
        <PLANVALUE_NR>12</PLANVALUE_NR>
        <PLANVALUE_WERT>1200000,99</PLANVALUE_WERT>
    </PLANVALUE>
</PLANDATA>
</PLANART>
</PLANUNGSDATEN>

```

## 5.5.2. Kostenstellengruppenplanung (Kostenstellengruppen) (Erfassungsart: fester Monatswert)

```

<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
    <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
    <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
    <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>4</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
    <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
    <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE>
    <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE_VON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE_VON>
    <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE_BIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRE_BIS>
    <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>
    <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN_KZ>1</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN_KZ>
    <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="6">
    <PLANART_PLANARTID>6</PLANART_PLANARTID>
    <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>BAB-Rahmen</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
    <PLANART_BEZEICHNUNG>BAB-Rahmen</PLANART_BEZEICHNUNG>
    <PLANART_KOMMENTAR>BAB-Rahmen</PLANART_KOMMENTAR>
    <PLANART_HERKUNFT>4</PLANART_HERKUNFT>
    <PLANART_BASISTYP>3</PLANART_BASISTYP>
    <PLANART_KONTENRAHMEN />
    <PLANART_KONTENRAHMEN_KZ>0</PLANART_KONTENRAHMEN_KZ>
    <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>10</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
    <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>1</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
    <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN>KR03/04 - BAB - Kanzlei</PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN>
    <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE>Standard-BAB</PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE>
    <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>

```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANART_DATUM>10.02.2004 12:15:07</PLANART_DATUM>
<PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>
<PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID>0EACABE4-72A4-449E-89D6-
3FCFB7F53CA9</PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID>
<PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID>CF9E663D-8E75-4064-BC6C-
9B3241A133B3</PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID>
- <PLANDATA ID="241">
  <PLANDATA_PLANDATAID>241</PLANDATA_PLANDATAID>
  <PLANDATA_PLANART>BAB-Rahmen</PLANDATA_PLANART>
  <PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
  <PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
  <PLANDATA_VORJAHRVON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHRVON>
  <PLANDATA_VORJAHRBIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHRBIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>
  <PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
  <PLANDATA_KONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_RKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_RKONTOVON>
  <PLANDATA_RKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTOBIS>
  <PLANDATA_RAHMENKONTO>0</PLANDATA_RAHMENKONTO>
  <PLANDATA_STAMMKONTO>0</PLANDATA_STAMMKONTO>
  <PLANDATA_KOSTENART>0</PLANDATA_KOSTENART>
  <PLANDATA_AUSWERTUNG>Umsatzerlöse</PLANDATA_AUSWERTUNG>
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>
  <PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
  <PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
  <PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>
  <PLANDATA_BASISKOSTENART>0</PLANDATA_BASISKOSTENART>
  <PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
  <PLANDATA_MENGENART />
  <PLANDATA_KOSTBEREICH>2</PLANDATA_KOSTBEREICH>
  <PLANDATA_KOSTENKREIS>0</PLANDATA_KOSTENKREIS>
  <PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
  <PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>1</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
  <PLANDATA_KOSTENGRUPPE>100</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
  <PLANDATA_KOSTENSTELLE />
  <PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>
  <PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>
  <PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
  <PLANDATA_ERFASSUNGSART>2</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
  <PLANDATA_VERTEILUNG>1</PLANDATA_VERTEILUNG>
  <PLANDATA_FAKTOR>5</PLANDATA_FAKTOR>
  <PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
  <PLANDATA_VORTRAG>0</PLANDATA_VORTRAG>
  <PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>0</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
  <PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
  <PLANDATA_PROJEKTBIS>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTBIS>
  <PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
  <PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
  <PLANDATA_BWCTYP>0</PLANDATA_BWCTYP>
  <PLANDATA_BWCVALUEBEST>0</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
  <PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
  <PLANDATA_BWCPERCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPERCENTBEST>
  <PLANDATA_BWCPERCENTWORST>0</PLANDATA_BWCPERCENTWORST>
  <PLANDATA_BWCGRENZE1>0</PLANDATA_BWCGRENZE1>
  <PLANDATA_BWCGRENZE2>0</PLANDATA_BWCGRENZE2>

```

# Schnittstelle Planung

```

    <PLANDATA_AUSWERTUNGSGUID>DDCFC820-1CDE-4967-866A-
      632A8F1833F7</PLANDATA_AUSWERTUNGSGUID>
    <PLANDATA_BASISAUSWERTUNGSGUID />
    <PLANDATA_DATUM>04.04.2005 15:37:01</PLANDATA_DATUM>
    <PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
  - <PLANVALUE ID="241">
    <PLANVALUE_TYP>1</PLANVALUE_TYP>
    <PLANVALUE_NR>1</PLANVALUE_NR>
    <PLANVALUE_WERT>10000</PLANVALUE_WERT>
  </PLANVALUE>
</PLANDATA>
</PLANART>
</PLANUNGSDATEN>

```

## 5.5.3. Einzelplanung (Kostenstellen)

(Erfassungsart: Jahreswert)

```

<?xml version="1.0" ?>
- <PLANUNGSDATEN ID="3">
  <PLANUNGSDATEN_SCHEMA>Planungsdaten</PLANUNGSDATEN_SCHEMA>
  <PLANUNGSDATEN_MANDANT>999</PLANUNGSDATEN_MANDANT>
  <PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>4</PLANUNGSDATEN_HERKUNFT>
  <PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>2005</PLANUNGSDATEN_KALENDERJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>11</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHR>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANUNGSDATEN_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMEN>
  <PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANUNGSDATEN_KOSTENARTENRAHMENKZ>
  <PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>1</PLANUNGSDATEN_BUCHUNGSKREISE>
- <PLANART ID="6">
  <PLANART_PLANARTID>6</PLANART_PLANARTID>
  <PLANART_KURZBEZEICHNUNG>BAB-Rahmen</PLANART_KURZBEZEICHNUNG>
  <PLANART_BEZEICHNUNG>BAB-Rahmen</PLANART_BEZEICHNUNG>
  <PLANART_KOMMENTAR>BAB-Rahmen</PLANART_KOMMENTAR>
  <PLANART_HERKUNFT>4</PLANART_HERKUNFT>
  <PLANART_BASISTYP>3</PLANART_BASISTYP>
  <PLANART_KONTENRAHMEN />
  <PLANART_KONTENRAHMENKZ>0</PLANART_KONTENRAHMENKZ>
  <PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>10</PLANART_AUSWERTUNGSBASIS>
  <PLANART_AUSWERTUNGSTYP>1</PLANART_AUSWERTUNGSTYP>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN>KR03/04 - BAB - Kanzlei</PLANART_AUSWERTUNGSRAHMEN>
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE>Standard-BAB</PLANART_AUSWERTUNGSDICHTE>
  <PLANART_MANDANT>999</PLANART_MANDANT>
  <PLANART_DATUM>10.02.2004 12:15:07</PLANART_DATUM>
  <PLANART_MITARBEITER>1</PLANART_MITARBEITER>
  <PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID>0EACABE4-72A4-449E-89D6-
    3FCFB7F53CA9</PLANART_AUSWERTUNGSRAHMENGUID>
  <PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID>CF9E663D-8E75-4064-BC6C-
    9B3241A133B3</PLANART_AUSWERTUNGSDICHTEGUID>
- <PLANDATA ID="242">
  <PLANDATA_PLANDATAID>242</PLANDATA_PLANDATAID>
  <PLANDATA_PLANART>BAB-Rahmen</PLANDATA_PLANART>
  <PLANDATA_JAHR>0</PLANDATA_JAHR>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>11</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRID>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>01.01.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRVON>
  <PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>31.12.2005</PLANDATA_WIRTSCHAFTSJAHRBIS>
  <PLANDATA_VORJAHR>0</PLANDATA_VORJAHR>
  <PLANDATA_VORJAHRID>6</PLANDATA_VORJAHRID>
  <PLANDATA_VORJAHRVON>01.01.2004</PLANDATA_VORJAHRVON>
  <PLANDATA_VORJAHRBIS>31.12.2004</PLANDATA_VORJAHRBIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>0</PLANDATA_BUCHUNGSKREIS>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISVON>
  <PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>00:00:00</PLANDATA_BUCHUNGSKREISBIS>
  <PLANDATA_WAEHRUNG>1</PLANDATA_WAEHRUNG>
  <PLANDATA_KONTENRAHMEN />
  <PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_KONTENRAHMENKZ>

```

# Schnittstelle Planung

```

<PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>33</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMEN>
<PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>1</PLANDATA_KOSTENARTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_RKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_RKONTOVON>
<PLANDATA_RKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_RKONTOBIS>
<PLANDATA_RAHMENKONTO>0</PLANDATA_RAHMENKONTO>
<PLANDATA_STAMMKONTO>0</PLANDATA_STAMMKONTO>
<PLANDATA_KOSTENART>0</PLANDATA_KOSTENART>
<PLANDATA_AUSWERTUNG>Umsatzerlöse</PLANDATA_AUSWERTUNG>
<PLANDATA_BASISKONTENRAHMEN />
<PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKONTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMEN>
<PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>0</PLANDATA_BASISKOSTENARTENRAHMENKZ>
<PLANDATA_BASISRKONTOVON>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOVON>
<PLANDATA_BASISRKONTOBIS>00:00:00</PLANDATA_BASISRKONTOBIS>
<PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>0</PLANDATA_BASISRAHMENKONTO>
<PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>0</PLANDATA_BASISSTAMMKONTO>
<PLANDATA_BASISKOSTENART>0</PLANDATA_BASISKOSTENART>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNG />
<PLANDATA_MENGENART />
<PLANDATA_KOSTBEREICH>3</PLANDATA_KOSTBEREICH>
<PLANDATA_KOSTENKREIS>1</PLANDATA_KOSTENKREIS>
<PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>0</PLANDATA_KOSTENKREISMENGE>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPENART>
<PLANDATA_KOSTENGRUPPE>0</PLANDATA_KOSTENGRUPPE>
<PLANDATA_KOSTENSTELLE>1</PLANDATA_KOSTENSTELLE>
<PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEVON>
<PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>00:00:00</PLANDATA_KOSTENSTELLEBIS>
<PLANDATA_PROJEKTSTELLE>0</PLANDATA_PROJEKTSTELLE>
<PLANDATA_ERFASSUNGSART>4</PLANDATA_ERFASSUNGSART>
<PLANDATA_VERTEILUNG>1</PLANDATA_VERTEILUNG>
<PLANDATA_FAKTOR>0</PLANDATA_FAKTOR>
<PLANDATA_ERFOLG>1</PLANDATA_ERFOLG>
<PLANDATA_VORTRAG>0</PLANDATA_VORTRAG>
<PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>0</PLANDATA_VORTRAGFAKTOR>
<PLANDATA_PROJEKTVON>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTVON>
<PLANDATA_PROJEKTBIS>00:00:00</PLANDATA_PROJEKTBIS>
<PLANDATA_PROJEKTPREVID>0</PLANDATA_PROJEKTPREVID>
<PLANDATA_PROJEKTNEXTID>0</PLANDATA_PROJEKTNEXTID>
<PLANDATA_BWCTYP>0</PLANDATA_BWCTYP>
<PLANDATA_BWCVALUEBEST>0</PLANDATA_BWCVALUEBEST>
<PLANDATA_BWCVALUEWORST>0</PLANDATA_BWCVALUEWORST>
<PLANDATA_BWCPCENTBEST>0</PLANDATA_BWCPCENTBEST>
<PLANDATA_BWCPCENTWORST>0</PLANDATA_BWCPCENTWORST>
<PLANDATA_BWCGRENZE1>0</PLANDATA_BWCGRENZE1>
<PLANDATA_BWCGRENZE2>0</PLANDATA_BWCGRENZE2>
<PLANDATA_AUSWERTUNGGUID>DDCF820-1CDE-4967-866A-
632A8F1833F7</PLANDATA_AUSWERTUNGGUID>
<PLANDATA_BASISAUSWERTUNGGUID />
<PLANDATA_DATUM>04.04.2005 15:40:44</PLANDATA_DATUM>
<PLANDATA_MITARBEITER>1</PLANDATA_MITARBEITER>
- <PLANVALUE ID="242">
  <PLANVALUE_TYP>3</PLANVALUE_TYP>
  <PLANVALUE_NR>0</PLANVALUE_NR>
  <PLANVALUE_WERT>120000</PLANVALUE_WERT>
</PLANVALUE>
</PLANDATA>
</PLANART>
</PLANUNGSDATEN>

```

## 6. Import-/Export-Protokoll

Je nach Auswahl wird ein Gesamtprotokoll oder ein Fehlerprotokoll gedruckt.